

ليكوف لفسأك ةجر دم رشابم لاراي ت لاق نالعالا

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يصف هذا المستند كيفية تعريف مشكلة تحدث عند تكوين برنامج عميل Active Directory للتفاعل مع وحدة التحكم بالمجال ل Windows وحلها.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج ASA Active Directory.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[المشكلة](#)

عند استخدام الأمر `adacfg dc create` لتهيئة عميل (Active Directory (AD على وحدة تحكم بالمجال (DC) في مجال Windows، يتم إدراج حالة الاتصال بين وكيل AD و DC على أنها معطلة.

أستخدم الأمر `adacfg dc list` لعرض حالة الاتصال:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        192.168.1.100 Administrator down
```

بالإضافة إلى ذلك، يطبع سجل AdObserver هذا الخطأ:

```
:192.168.1.100 :DC ConnectServer :dcMonitor.cpp:373 getDcVersion\.:2012 208:24:23 23
800706ba : <merober2.lab: Administrator: <hidden : 192.168.1.100
```

الحل

عند إضافة وكيل AD إلى وحدة التحكم بالمجال (DC)، تأكد من استخدام اسم المضيف أو اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) الخاص بوحدة التحكم بالمجال DC مع الكلمة الأساسية **المضيف**.

ملاحظة: يجب عدم استخدام عنوان IP ل DC. عنوان IP ليس قيمة صالحة للكلمة الأساسية **host-**. راجع قسم [إنشاء ADACFG DC](#) في دليل التثبيت والإعداد لوكيل *Active Directory* للحصول على مزيد من المعلومات.

عندما تتم إضافة وحدة التحكم في الوصول (DC) بشكل صحيح ويمكن رؤيتها إلى وكيل AD، يعرض أمر **قائمة وحدة التحكم في الوصول (DC)** لحالة وحدة التحكم في الوصول (DC) كوحدة تحكم:

```
C:\IBF\CLI>adacfg dc list
Name      Host/IP      Username      Domain-Name  Latest Status
-----
dc        dc.cisco.com Administrator CISCO      up
```

ملاحظة: تم فتح معرف تصحيح الأخطاء من [CSCto66192](#) Cisco كطلب تحسين للسماح بعنوان IP كقيمة صالحة للكلمة الأساسية **المضيف**.

ملاحظة: توجد حالياً مشاكل معروفة عند استخدام اسم مضيف DC. إذا واجهت مشاكل، فاستخدم FQDN، ثم قم بتشغيل الأمر `adacfg dc list` للتحقق من حالة وحدة التحكم بالمجال (DC).

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل معد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا