

نم SFTD/ASA لثمل رورملا ةملك دادرتسا FXOS CLI لخالخ

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساسالابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسا تامولعم](#)

[نوكتللا](#)

[عاجالا](#)

ةمدقملا

رطس ةهجاو ربع ASA وأ SFTD لثمل رورملا ةملك ةداعتسا ةيفيك دنتسملا اذه حضوي
FXOS ل (CLI) رم اوألا.

ةيساسالابلطتملا

تابلطتملا

FP41XX وأ FP93XX نم آلا ةيامحل رادج ةلسلس ربع ASA وأ SFTD تاليتام

عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ يقولتي نأ يصوي Cisco

- Cisco Firepower نم (FXOS) عيسوتلل لبالل ليغشتلا ماظنل (CLI) رم اوألا رطس ةهجاو


ةمدختسملا تانوكملا

- Cisco Secure Firewall 4110
- Cisco Secure Firewall ASA نم

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
تنالك اذا. (يضارتفا) حوسمم نوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب
رمأ يأل لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك بش

ةيساسا تامولعم

نوكي الو، اهدادرتسا ل جاتحت و زاهجل رورملا ةملك دقف متي شيح تاهوي رانيس كانه
ةلسلس ربع ASA وأ SFTD تاليتام ةبس نلاب. ارايخ FXOS FirePOWER لكيه ري دم مادختسا
(CLI) رم اوألا رطس ةهجاو ربع رورملا ةملك دادرتسا نكمي، FP41XX وأ FP93XX نم آلا ةيامحل رادج
FXOS ليغشتلا ماظنل



في بېس تي نأ نكمي يذلاو، ليثم ال ديهتم ةداعإ ةي لمعلا هذه ب ل طتت : ريذحت رورملا ةكرح عاطقنا

نيوكتلا

ءارجإلا

لوؤسملا قوقح دامتعا تانايب مادختساب FXOS CLI ىلإ لوخدلا لجس 1. ةوطخلا

ةحتفلا فرعمو فرعملاو قيبتلا مسا تامولعم ىلع لصح 2. ةوطخلا

اسي بوكس

قيبتلا ليثم راهظإ

لاثم:

<#root>

```
FPR4110-K9-1# scope ssa
FPR4110-K9-1 /ssa # show app-instance
```

App Name Identifier Slot ID

Admin State	Oper State	Running Version	Startup Version	Deploy Type	Turbo Mode	Profile Name	Cluster St
asa	ASA	1					
Enabled	Online	9.16.3(14)	9.16.3(14)	Native	No		Not Appl

تاريغيغتللا ظفحلا م ث ،رورملا ةملاك نيكم تب مقو ديدجلا لوؤس مل ددح 3. ةوطخللا

قاطنلل يقطنملا زاهجلا فرعم

قاطنلا bootstrap app_name

قاطنلل bootstrap-key رس رورم ةملاك

ةمقلا نيغت

رورملا ةملاك :ةمقلا لخدا

رورملا ةملاك :ةمقلا ديكأت

مازللال تقؤم نزم

exit

exit

لثام:

```
FPR4110-K9-1 /ssa # scope logical-device ASA
FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa
FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # scope bootstrap-key-secret PASSWORD
FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value
```

Enter value:

Confirm the value:

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please

```
FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* #commit-buffer
```

```
FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # exit
```

```
FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # exit
```

تاريغيغتللا ظفحلا م ث ،ةرادلال ديهمت طيرش حسم ا 4. ةوطخللا

لاجم ل slot slot_id

ق اطن ل ق ي ب ط ت ل ي ث م ل app_name فر عم

clear-mgmt-bootstrap

مازت ل ل ت ق و م ن خ م

لا ث م:

```
FPR4110-K9-1 /ssa # scope slot 1
```

```
FPR4110-K9-1 /ssa/slot # scope app-instance asa ASA
```

```
FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap
```

```
Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action
```

```
FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer
```

ل ي ث م ل ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ب م ق 5. ة و ط خ ل ا

ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ب

مازت ل ل ت ق و م ن خ م

لا ث م:

```
FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # restart
```

```
FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer
```



ت ا ر ي ي غ ت ل ا ظ ف ح د ر ج م ب ل ي ث م ل ل ي غ ش ت ة د ا ع ا ب م ت ت : ة ظ ح ا ل م

د ا م ت ع ا ل ا ت ا ن ا ي ب م ا د خ ت س ا ب S S H ر ب ع S F T D / A S A ل ي ث م ل ل و خ د ل ل ي ج س ت ب م ق 6. ة و ط خ ل ا
ة د ي د ج ل ا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل