

# Wie kann ich die Endbenutzer-Benachrichtigungsseiten anpassen?

## Inhalt

[Frage](#)

## Frage

Wie kann ich die Endbenutzer-Benachrichtigungsseiten in der Cisco Web Security Appliance (WSA) anpassen?

Auf AsyncOS builds 5.5.1 und höher sind benutzerdefinierte Endbenutzerbenachrichtigungen (EUN) oder Blockseiten verfügbar. Administratoren können ihre jeweiligen angepassten EUN-Seiten über FTP in Verzeichnisse unter der **Konfiguration -> eun** hochladen. Zunächst enthalten die Unterverzeichnisse unter **configuration > eun** alle standardmäßigen EUN-Seiten in ihren jeweiligen Sprachverzeichnissen wie **configuration/eun/{language}**. Administratoren können ihre angepassten EUN-Seiten über FTP hochladen und die standardmäßigen EUN-Seiten überschreiben.

**Richten Sie benutzerdefinierte EUN-Seiten zum ersten Mal ein:**

- Alle angepassten EUN-Seiten über FTP in den entsprechenden Ordner hochladen
- Konfigurieren Sie die WSA so, dass benutzerdefinierte EUN-Seiten aus der CLI mit dem folgenden Befehl verwendet werden: **advanced proxyconfig > EUN > Wählen Sie "Benutzerdefinierte EUN-Seiten verwenden" aus.**
- Übernehmen der Änderungen mithilfe des CLI-Befehls - **commit**

**Schritte zum Hochladen der EUN-Seite:**

Hier einige Beispiele für erforderliche Schritte zum Ändern der DNS-Fehlerseite auf der WSA in Englisch:

1. FTP an die Verwaltungsschnittstelle der WSA - **ftp admin@<WSA\_host\_name\_or\_IP>**
2. Wechseln zum Verzeichnis: **Konfiguration > eun > en.**
3. Laden Sie die ERR\_DNS\_FAIL-Seite herunter und bearbeiten Sie sie, oder erstellen Sie eine neue ERR\_DNS\_FAIL-Seite.
4. Laden Sie die bearbeitete ERR\_DNS\_FAIL-Seite in den Ordner **configuration > eun > en** ein.

Melden Sie sich nach dem Hochladen bei der CLI-Schnittstelle an. Verwenden Sie dann die Option **Benutzerdefinierte EUN-Seiten verwenden**. Wenn diese Option bereits aktiviert ist,

verwenden Sie den Befehl **EUN-Seiten aktualisieren**, um die hochgeladenen angepassten EUN-Seiten wirksam zu machen.

### **Schritte zum Bearbeiten einer vorhandenen EUN-Seite:**

Um die vorhandenen benutzerdefinierten EUN-Seiten zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

- Laden Sie die bearbeitete EUN-Seite in das entsprechende Verzeichnis hoch: **Konfiguration > eun > en**
- Aktualisieren Sie die EUN-Seiten mit dem CLI-Befehl: **advancedproxyconfig > EUN > EUN-Seiten aktualisieren**

Die EUN-Seiten müssen aktualisiert werden, da der Proxy die aktuelle EUN-Seite beim erstmaligen Öffnen in den Speicher lädt. Jede Seite, die geändert wurde, während der Proxy ausgeführt wurde, ist erst wirksam, wenn der Proxy mit der aktualisierten Seite neu geladen wurde.