

# PLM における CUCM バージョン 10.x のライセンス移行の設定例

## 内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[背景説明](#)

[設定](#)

[以前の CUCM バージョンからライセンスの詳細を取得する](#)

[PLM でライセンス移行リクエストを作成する](#)

[新しいライセンス ファイルを取得し、インストールする](#)

[確認](#)

[トラブルシューティング](#)

[関連情報](#)

## 概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Communications Manager ( CUCM ) ライセンスを、以前の CUCM バージョンから CUCM バージョン 10.x にアップグレードした後、移行するために使用する手順について説明します。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のハードウェアおよびソフトウェア コンポーネントに基づくものです。

- CUCM バージョン 10.x
- License Count Utility ( LCU ) ツール

- Prime License Manager ( PLM )

## 背景説明

CUCM の以前のバージョンから CUCM バージョン 10.x に移行した後、ライセンスを別に移行する必要があります。これは、CUCM バージョン 10.x のライセンスは PLM で管理されるためです。

この移行には 2 種類のシナリオがあります。

- CUCM の以前のバージョン をバージョン 10.x にアップグレードしても、同じハードウェアで実行する。
- CUCM の以前のバージョンを別のハードウェアで実行し、新しいバージョン ( 10.x ) を以前のバージョンからエクスポートしたデータで新規にインストールする。

最初のシナリオでは、CUCM バージョン 9.x 以前のバージョン は仮想マシン ( VM ) で実行し、CUCM バージョン 10.x にアップグレードされます。この場合、移行後に、製品インスタンスにはライセンスの詳細が含まれ、これを使用して、PLM のライセンス移行オプションを通じて対応するライセンスに変換できます。また、ライセンス チームから新しいライセンス ファイルを取得するために移行レポートを使用できます。

2 番目のシナリオには、メディア コンバージェンス サーバ ( MCS ) から Cisco Unified Computing System ( UCS ) への移行が含まれ、移行された CUCM インスタンスにはライセンスの詳細は含まれません。このシナリオでは、以前の CUCM バージョンは異なるサーバで実行します (たとえば MCS サーバなど)。同じ CUCM バージョン が UCS の VM にインストールされ、取得したバックアップが VM で復元され、CUCM バージョン 10.x にアップグレードされます。この場合、アップグレードされた CUCM には、旧サーバからのライセンス情報は含まれませんが、これはランセンスに関して、CUCM バージョン 10.x の新規インストールと類似しています。

## 設定

ここでは、CUCM の以前のバージョンは別のハードウェアで実行し、新しいバージョン ( 10.x ) は以前のバージョンからエクスポートしたデータで新規にインストールする ( 2 番目のシナリオでの移行 ) 場合に、ライセンスを移行するために使用する手順について説明します。

### 以前の CUCM バージョンからライセンスの詳細を取得する

アップグレードを開始する前に、以前の CUCM バージョンのライセンス情報を取得します。ライセンスの詳細を取得するには、次の手順を実行します。

1. Navigate to the Cisco [Download Software ページに移動します。](#)
2. LCU ツールの最新バージョン ( LCUZIP-Ver9.1.2.zip ) をダウンロードします。
3. 以前の CUCM クラスタからのライセンス レポートを生成するため、アップグレード前にこ


のツールを実行します。

注：このライセンス情報は、後でライセンス移行のために使用します。


## PLM でライセンス移行リクエストを作成する

アップグレード後、PLM でライセンス移行リクエストを作成する必要があります。リクエストを作成するには、次の手順を実行します。

1. CUCM バージョン 10.x 管理者ページのクレデンシャルで PLM にログインし、[Licenses] ドロップダウン メニューから [Fulfillment] を選択します。



2. [Other Fulfillment Options] ドロップダウン メニューから [Migrate licenses...] を選択します。



3. [Product Type] で [Unified CM] を、[New License Version] で [10.X] を選択し、[Next] をクリックします。

**Choose Product Type**




The following screens will assist you in migrating your licenses for use with Cisco Prime License Manager. Begin by selecting the product type to upgrade.

\* Product Type:

\* New License Version:

---

**Process Overview: Migrating your licenses for use with Cisco Prime License Manager**

Generate Request      Submit Request      Install License

- 1. Generate Request** Use this wizard to enter information about the instances with licenses to be migrated and generate a License Migration Request.
- 2. Submit Request** Email the License Migration Request to Cisco licensing support who will analyze your license usage and issue your license file via e-mail.
- 3. Install License** Use the Fulfill Licenses from File option on the Licenses page of Cisco Prime License Manager to install the license file.

4. [Show additional Unified CM product instances] チェックボックスをオンにし、現在のアップグレードされた CUCM バージョン ( 10.x ) を表示します。


注：同じボックスの VM を CUCM のバージョン 9.x 以前からバージョン 10.X にアップグレードし ( 最初の移行シナリオ )、有効なライセンスが含まれる場合、[Available Product Instances] リストには以前の CUCM バージョンが表示されます。以前の CUCM バージョンを選択し、これを [Product Instances to Migrate] リストに移動できます。

#### Migrate Licenses to Cisco Prime License Manager

Select from the instances below that have licenses eligible to be migrated for use with Cisco Prime License Manager. Product instances will only appear in the list if they are of the selected product type and version and have licenses installed that can be migrated.

Available Product Instances				Product Instances to Migrate		
	Name	Product Type	Version	Name	Product Type	Version
<input checked="" type="checkbox"/>	CUCM10*	Unified CM	10.5.2	No data available		

\*Product instance contains no prior license usage data


 By default, only product instances containing license data from a pre-9.0 version of Unified CM are displayed above. If a product instance you upgraded is not in the list, click the checkbox below.

Show additional Unified CM product instances


5. [Available Product Instances] リストに製品インスタンスが表示されたら、それを選択して [ > ] ボタンをクリックし、[Product Instances to Migrate] リストに移動します。完了したら、

[Next] をクリックします。

6. 次のメッセージが表示された場合、[Continue] をクリックします。



7. [Public Space Phones] フィールドに、どのユーザにも関連付けられていない電話番号を入力します。共用の電話がない場合、または分からない場合、[0] を入力します ( 必須フィールドです )。



このページでは、以前の CUCM バージョンの現在のライセンス情報を取得するための 3 つのオプションがあります。

**オプション 1:** すでに LCU レポートを生成し、ライセンス チームでオープンされたサービスリクエスト ( SR ) がある場合、その LCU レポートが添付された SR 番号を含めることができます。

**オプション 2:** 『[以前の CUCM バージョンからライセンスの詳細を取得する](#)』セクション

[で生成した LCU レポートをアップロードできます。](#)

**オプション 3 :** このオプションは、バージョン 9.x 以前の CUCM バージョンで、ライセンスが MCS 導入時の Media Access Control ( MAC ) アドレスにバインドされているか、VM 導入時の MAC にバインドされている場合に適用できます。デバイスライセンスユニット ( DLU ) 情報を取得するために、すべてのライセンスがバインドされている、新しい CUCM バージョンの MAC アドレスを入力します。  
3 つのオプションのうちの 1 つを選択し、[OK] をクリックします。

8. 次のページで、このアップグレードを購入した方法に関する追加情報を入力します。有効な契約を使用している場合、契約の詳細を入力します。その他の方法として、購入する SO 番号と Cisco Connection Online ( CCO ) ID を入力します。必要に応じて詳細を説明とともに入力し、[Finish & Generate Request] をクリックします。

**Migrate Licenses to Cisco Prime License Manager**

Summary and Next Steps \*

To help Cisco best determine the licenses to be issued, indicate how the upgrade was ordered.

Upgraded using one or more service contracts  
UCSS/ESW Contract Numbers:

Purchased the upgrade  
Sales Order Numbers:

\*Cisco.com (CCO) User ID:

Company Name (Optional):

Use the section below to include any additional information to include in the migration request:

Enter a name and optional description below and a record of this request will be saved to the History table on the Licenses > Planning page.

\*Name:


Description:

\* Required Step


## 新しいライセンス ファイルを取得し、インストールする

ライセンス チームから新しいライセンス ファイルを入手してインストールするには、次の手順を実行します。


1. ライセンスの移行に必要なすべての詳細情報を含む、ライセンス移行リクエスト ( zip ファイル ) をダウンロードし、新しいライセンス ファイル ( .bin ファイル ) を取得するため、ライセンス チームに送信します。
2. ライセンス チームから新しいライセンス ファイルを受信したら、[Other Fulfillment Options] ドロップダウン メニューから [Fulfill Licenses from File...] を選択します。



- [Install License File] ポップアップ ウィンドウが表示されたら、新しいライセンス ファイル (.bin ファイル) をアップロードし、PLM に新しいライセンスをインストールします。



- ライセンスをインストールした後、[Product Instance] ページに移動し、[Synchronize Now] をクリックします。



# 確認

設定が正しく機能することを確認するには、[Licenses] > [Usage] を選択します。移行が成功すると、すべてのライセンス タイプのステータスに [In Compliance] と表示されます。

## License Usage

Last Synchronized: 2015-Feb-22 00:30:18

Type	Product Type	Required	Installed	Available	Status
CUWL Standard (10.x)	Unified CM	0	30	30	In Compliance
Enhanced Plus (10.x)	Unified CM	0	20	20	In Compliance
Enhanced (10.x)	Unified CM	2	20	17	In Compliance
Basic (10.x)	Unified CM	1	0	0	In Compliance

## トラブルシューティング

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

## 関連情報

- [Cisco Prime License Manager ユーザ ガイド、リリース 10.5\(1\)](#)
- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)