

VPN客户端GUI消息

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[VPN客户端GUI消息](#)

[相关信息](#)

简介

本文档列出VPN客户端GUI错误、原因和警告消息以及说明/操作。这些消息供思科技术支持和工程支持使用。

此信息使思科技术支持工程师在您提交技术支持服务请求时能够更快、更高效地解决您的问题。它也可使您进一步熟悉问题和相关的调试，以确定问题根源。

先决条件

要求

为了从这些VPN客户端GUI消息中获益，您需要访问网络并启用调试和捕获输出。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

VPN客户端GUI消息

错误

编号	邮件	说明或操作
1	命令行参数%1不能与命令行参数%2一起使用。	引号中陈述的二个命令行参数，
2	连接条目名称无效。 连接条目名称不能包含以下任何字符.....	无效字符被输入对话的连接条目
3	指定的TCP端口无效。有效范围是%1到%2。	无效TCP端口编号被输入对话的
4	指定的对等响应超时无效。有效范围是%1到%2。	无效对等体响应超时被输入对话

5	此连接条目不存在主机名。Unable to make VPN connection.	使用不包含主机名/地址条目的
6	连接条目%1不存在。	命令行指定了不存在的连接条目
7	组密码不匹配。在两个文本框中输入相同的密码。	用于创建新的连接条目或者修改
8	无法更新登录前启动设置。	VPN客户端软件无法在登录之前
9	注销设置时无法更新断开VPN连接。	当将“Windows登录属性”对话框
10	无法更新允许在登录设置之前启动第三方应用。	VPN客户端无法将Windows登录
11	注册CSGINA.DLL失败。	VPN客户端无法在Windows操作
12	无法检索自动启动状态。	VPN客户端软件无法检索当前状
13 ↑	无法更新自动VPN启动启用设置。	VPN客户端无法将“自动VPN启
14	无法更新自动VPN启动重试间隔设置。	VPN客户端无法将“自动VPN启
15	指定的重试间隔无效。有效范围是%1到%2。	在自动VPN开始对话的Automa
16	连接条目%1已存在。选择其他名称。	用户尝试使用与现有连接条目相
17	无法创建连接条目。	VPN客户端软件无法将新的连接
18	无法重命名连接条目。	VPN客户端无法重命名连接条目
19	无法保存修改的连接条目。	VPN客户端软件无法将被修改的
20	无法复制连接条目。	VPN客户端无法复制连接条目。
21	无法删除连接条目%1。	VPN客户端无法删除连接条目。
22	无法导入连接条目%1。	VPN客户端无法导入连接条目。
23	无法清除连接条目%1的加密密码。	VPN客户端无法清除连接条目中
24	无法更新连接条目%1。	VPN客户端软件无法对硬盘驱动
25	短切文件%2的%1()失败，%3h。	尝试为特定连接条目创建到VPN
26	创建短切文件%1时无法生成完全限定的文件路径。	VPN客户端无法为快捷方式文件
27	无法创建快捷文件%1。	为了创建快捷方式文件，VPN客
28	已到达日志结束，未找到匹配项。	VPN客户端在日志中找不到搜索
29	无法启动第三方拨号程序。	VPN客户端软件无法启动连接项
30	所选连接条目使用Microsoft CryptoAPI证书存储。只有登录到工作站后，才能使用此连接条目。	用户尝试在登录之前，使用所配
31	与此连接条目关联的证书%1不再存在或无法打开。请选择其他证书。	用户尝试使用连接条目建立还不
32	无法验证证书%1。	无法验证所选证书。证书身份验
33	无法从证书存储中删除证书%1。	VPN客户端软件无法从认证存储
34	无法显示证书%1的详细信息。	VPN客户端软件无法成功打开和
35	无法导出证书。路径%1无效。	为证书提供的导出路径无效。
36	无法导出证书%1。	认证的导出源或目的地无效，让
37	必须指定导出路径。	用户未提供用于导出所选证书的
38	证书密码不匹配。在两个文本框中输入相同的密码。	新的密码和输出认证对话的确认
39	无法导入证书。	VPN客户端无法导入证书。认证
40	必须指定导入路径。	用户未提供用于导入证书的文件
41	证书密码不匹配。在两个文本框中输入相同的密码。	新的密码和输入认证对话的确认
42	无法创建证书注册请求。	VPN客户端软件无法创建登记请
43	证书注册失败或未获批准。	证书注册请求失败或未经证书办
44	证书无效，或者不是联机注册请求。	用户尝试恢复无效或没有待定登
45	密码不匹配。请再试一次。	在“确认新密码”对话框中输入的
46	更改证书%1的密码失败。	VPN客户端无法更改证书的密码
47	无法加载ipseclg.exe。	VPN客户端无法启动ipseclg.e
48	无法停止服务/守护程序。	VPN客户端无法停止服务/守护
49	GI_VPNStop失败。无法断开连接。	VPN客户端软件没能发送终止请
50	服务/守护程序未运行。	VPN客户端服务/守护程序未运
51	IPC套接字分配失败，错误为%1h。	VPN客户端无法创建进程间通信
52	IPC套接字取消分配失败，错误为%1h。	VPN客户端软件没能关闭终止时
53	与%1的安全连接意外丢弃。	由于VPN客户端GUI终止以外的
54	身份验证密码不匹配。在两个文本框中输入相同的密码。	系统要求用户在扩展身份验证对
55	身份验证PIN不匹配。在两个文本框中输入相同的PIN码。	用户被要求在扩展身份验证对话
56	无法启动VPN连接。	VPN客户端软件没能发送启动请

原因

编号	邮件
401	建立VPN连接时发生无法识别的错误。
402	连接管理器无法读取连接条目，或者连接条目缺少或信息不正确。
403	无法联系安全网关。
404	远程对等体在协商安全策略期间终止连接。
405	远程对等体在用户身份验证期间终止连接。
406	无法建立安全通信信道。
407	用户身份验证已被用户取消。
408	VPN连接已在建立过程中。
409	VPN连接已存在。
410	连接管理器无法转发用户身份验证请求。
411	远程对等体不支持所需的VPN客户端协议。
412	The remote peer is no longer responding
413	用户身份验证失败。
414	无法建立TCP连接。
415	安装的客户端软件中不存在所需的组件PPPTool.exe。
416	远程对等体正在进行负载均衡。
417	所需的防火墙软件不再运行。
418	无法配置防火墙软件。
419	不存在连接。
420	应用程序无法分配某些系统资源，无法继续。
421	无法建立与ISP的连接。
422	与安全网关失去联系。检查您的网络连接。
423	您的VPN连接已终止。
424	与对等体丢失的客户端的连接。
425	管理员手动断开。
426	Maximum Configured Lifetime Exceeded.
427	对等体发生未知错误。
428	对等体已关闭。
429	对等体发生未知严重错误。
430	已配置的最大连接时间超出。
431	已配置的超出会话的最大空闲时间。
432	对等体已重新启动。
433	对等体未指定原因。
434	策略协商失败。
435	防火墙策略不匹配。
436	使用的证书已过期。
437	提供了错误的参数。
438	客户端的不同组件无法通信。请尝试停止可能安装在客户端计算机上的任何个人防火墙，然后重试。
439	启动Cisco VPN客户端服务。
440	无法启动驱动程序。确保DNE安装正确。确保_cvpndrva_安装正确。
441	备份服务器不足。已尝试联系所有备份服务器（如果可用），但仍无法连接。
442	无法启用虚拟适配器。

443	已删除与证书关联的智能卡。请重新插入智能卡。
-----	------------------------

警告

编号	邮件
201	无法使用命令行参数%1 与命令行参数%2结合使用。
202	如果您禁用此功能，当您注销时，%1不会自动地断开您的VPN连接。因此，注销后计算机可能会保持
203	您没有此连接条目的写入权限。将以只读方式打开。
204	找不到与此连接条目关联的证书%1。请选择其他证书或点击取消。
205	您必须将智能卡用于此连接。在尝试连接之前，请插入智能卡。

相关信息

- [Cisco Bug ID CSCed05004\(仅限注册客户\)](#)
- [IPsec 协商/IKE 协议支持页](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)