Exemple d'extension pour intégration avec Cisco Prime IPAM

Contenu

Introduction Avant de commencer Conditions requises Components Used Conventions Installation Configuration Définir les variables globales IPAM de Cisco Prime Network Registrar Ajouter un poste : Obtenir l'IP CPNR Ajouter un poste : Adresse IP CPNR de retour Informations connexes

Introduction

Ce document fournit un exemple d'extension pour l'intégration de Cisco Prime Network Registrar[™] IPAM en tant que système de gestion des adresses IP externes pour les réseaux identifiés comme de type *Externe* dans Cisco Intelligent Automation for Cloud.

Avant de commencer

Conditions requises

Note : Ce document contient des exemples de programmation. Tous les exemples de code sont fournis par Cisco à titre d'illustration et constituent une base sur laquelle s'appuyer. Ces exemples n'ont pas été testés à fond dans toutes les conditions. Le code de l'échantillon doit être copié et modifié de manière appropriée avant d'être utilisé dans un environnement de production.

Assurez-vous que vous répondez à ces exigences avant d'essayer cette configuration :

- Informations d'identification de connexion valides pour Cisco Process Orchestrator avec autorisation de modification des processus
- Informations d'identification de connexion valides pour le logiciel IPAM Cisco Prime Network Registrar que Cisco Process Orchestrator utilise

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de

logiciel suivantes :

- Cisco Intelligent Automation for Cloud 3.1.1 (n'importe quelle édition)
- Cisco Process Orchestrator 2.3.5
- Cisco Prime Network Registrar IPAM 8.0 ou version ultérieure

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions des documents, référez-vous aux <u>Conventions</u> <u>utilisées pour les conseils techniques de Cisco</u>.

Installation

- 1. Sur le serveur Cisco Process Orchestrator, créez une cible Web.
- 2. Entrez http://<*Serveur IPAM Cisco Prime Network Registrar*>:8080/inc-ws/services dans le champ d'URL de base.
- 3. Sélectionnez un nouvel utilisateur runtime et créez un nouvel utilisateur runtime à l'aide des informations d'identification pour vous connecter à Cisco Prime Network Registrar
- 4. Importez les exemples d'extensions Cisco Intelligent Automation for Cloud.

Configuration

1

Complétez les étapes de cette section afin de configurer les fonctionnalités décrites dans ce document :

- 1. <u>Définir les variables globales IPAM de Cisco Prime Network Registrar</u>
- 2. Ajouter l'extension IPAM de Cisco Prime Network Registrar : Obtenir l'IP CPNR
- 3. Ajouter l'extension IPAM de Cisco Prime Network Registrar : Adresse IP CPNR de retour

Définir les variables globales IPAM de Cisco Prime Network Registrar

Définissez ces variables globales définies pour Cisco Prime Network Registrar IPAM :

• Nom de la cible Cisco Prime IPAM

Remarque : Définissez la valeur de cette variable sur le nom d'affichage de la cible Web créée pour l'IPAM Cisco Prime Network Registrar.

Ajouter un poste : Obtenir l'IP CPNR

- 1. Copier le processus **Extension : Obtenir l'adresse IP CPNR.** Il est recommandé de renommer la copie d'un élément significatif localement.
- 2. Modifiez le workflow Get IP Address » User Defined.
- 3. Ajouter la copie de l'extension : Obtenir le processus IP CPNR au workflow.
- 4. Dans l'onglet Entrées, ajoutez les valeurs répertoriées dans ce tableau :Cette image fournit un exemple de configuration

Properties - Extension: Get CPNR IP (Start Process)	► ×
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	
domain:	
[Process.Target.Properties.Cloud.Service.Server.General.Domain]	
VLAN Instance:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance]	
VLAN Instance DNS Server:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance DNS Server]	
VLAN Insance Gateway:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Gateway]	
VLAN Instance Netmask:	
[Process.Variables.Input.VLAN Instance Netmask]	
deviceType:	
Server	
hostname:	
[Process, Target, Properties, Cloud, Service, Server, General, Name], [Process, Target, Properties, Clo	
Container:	

5. Ajoutez l'activité Définir plusieurs variables au workflow.

:

6. Dans l'onglet Variables, ajoutez les valeurs répertoriées dans ce tableau :Cette image fournit un exemple de configuration

Properties - Set M	lultiple Variables (Set Multiple Variables)	
General Variables	Knowledge Base Result Handlers	
Variables to set: —		
Variable:	[Process.Variables.Output.IP Address]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Address]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Gateway]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Gateway]	
Variable:	[Process.Variables.Output.Netmask]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP Netmask]	
	,	
Variable:	[Process.Variables.Output.DNS Server]	
New value:	[Workflow, Extension: Get CPNR IP.IP DNS Server]	
	,	1-11
Variable:	[Process.Variables.Output.VLAN Object Reference]	
New value:	Workflow, Extension: Get CPNB IP.VLAN Object Reference]	
	,	1
Variable:	[Process.Variables.Output.Service Item Record Name]	
New value:	Workflow Extension: Get CPNB IP IP Address Becord Name1	
		HF

7. Une fois cette procédure terminée, le flux de travail doit apparaître comme indiqué dans cette

Get IP Address >> User Defined



image :

8. Enregistrez le processus et quittez.

Ajouter un poste : Adresse IP CPNR de retour

- 1. Copier le processus **Extension : Retourner l'adresse IP CPNR.** Il est recommandé de renommer la copie d'un élément significatif localement.
- 2. Modifiez le workflow Return IP Address » User Defined.
- 3. Ajouter la copie de l'extension : Renvoyer le processus IP CPNR au workflow
- 4. Dans l'onglet Entrées, ajoutez les valeurs répertoriées dans ce tableau :Cette image fournit un exemple de

	· · ·		1.
ററ	ารเก	uira	nution
UUI	IIIU	uic	uuui.

Properties - Extension: Return CPNR IP (Start Process)				
General Start Point Target Credentials Inputs Knowledge Base Result Handlers	1			
IP Address: [Process.Variables.Input.IP Address]				
VLAN Instance: [Process.Variables.Input.VLAN Instance]				
Container:				
Device Type:				
Server				

5. Une fois cette procédure terminée, le flux de travail doit apparaître comme indiqué dans cette Return IP Address >> User Defined



image :

6. Enregistrez le processus et quittez.

Informations connexes

Support et documentation techniques - Cisco Systems