## Configuration de l'ASA : installation et renouvellement de certificats numériques SSL

## Table des matières

Introduction
Informations générales
Conditions préalables
Exigences
Composants utilisés
Configurer
Génération CSR
1. Configurez avec l'ASDM
2. Configurez avec l'ASACLI
3. Utiliser OpenSSL pour générer le CSR
Génération de certificat SSL sur l'autorité de certification
Exemple de génération de certificat SSL sur GoDaddy CA
Installation du certificat SSL sur l'ASA
1.1 Installation du certificat d'identité au format PEM avec ASDM
1.2. Installation d'un certificat PEM avec l'interface de ligne de commande
2.1 Installation d'un certificat PKCS12 avec ASDM
2.2 Installation d'un certificat PKCS12 avec l'interface de ligne de commande
Vérifier
Afficher les certificats installés via ASDM
Afficher les certificats installés via la CLI
Vérification du certificat installé pour WebVPN avec un navigateur Web
Renouveler le certificat SSL sur l'ASA
Forum aux questions
<u>1. Quel est le meilleur moyen de transférer des certificats d'identité d'un ASA vers un autre ASA 2</u>
2. Comment générer des certificats SSL à utiliser avec les ASA d'équilibrage de charge VPN ?
3. Les certificats doivent-ils être copiés de l'ASA principal vers l'ASA secondaire dans une paire de basculement ASA ?
4. Si des clés ECDSA sont utilisées, le processus de génération de certificat SSL est-il différent ?
Dépannage
Dépannage des commandes
Problèmes courants
Annexe

Annexe A : ECDSA ou RSA

Annexe B : Utiliser OpenSSL pour générer un certificat PKCS12 à partir d'un certificat d'identité, d'un certificat d'autorité de certification et d'une clé privée

Informations connexes

## Introduction

Le présent document décrit l'installation d'un certificat numérique SSL approuvé tiers sur l'ASA pour les connexions AnyConnect et SSLVPN sans client.

## Informations générales

Un certificat GoDaddy est utilisé dans cet exemple. Chaque étape contient la procédure ASDM (Adaptive Security Device Manager) et l'équivalent de l'interface de ligne de commande.

## Conditions préalables

## Exigences

Ce document nécessite l'accès à une autorité de certification tierce approuvée pour l'inscription de certificat. Parmi les fournisseurs d'autorité de certification tiers, citons, entre autres, Baltimore, Cisco, Entrust, Geotrust, G, Microsoft, RSA, Thawte et VeriSign.

Avant de commencer, vérifiez que l'ASA dispose de l'heure, de la date et du fuseau horaire corrects. Avec l'authentification de certificat, il est recommandé d'utiliser un serveur NTP (Network Time Protocol) pour synchroniser l'heure sur l'ASA. Le <u>Guide de configuration CLI des opérations</u> <u>générales de la gamme Cisco ASA, 9.1</u> détaille les étapes à suivre afin de configurer correctement l'heure et la date sur l'ASA.

#### Composants utilisés

Ce document utilise un ASA 5500-X qui exécute la version logicielle 9.4.1 et ASDM version 7.4(1).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Configurer

Le protocole SSL exige que le serveur SSL fournisse au client un certificat de serveur pour que le client effectue l'authentification du serveur. Cisco déconseille l'utilisation d'un certificat auto-signé, car un utilisateur peut configurer par inadvertance un navigateur pour faire confiance à un certificat provenant d'un serveur non autorisé. Il est également gênant pour les utilisateurs de devoir répondre à un avertissement de sécurité lorsqu'ils se connectent à la passerelle sécurisée. Il est recommandé d'utiliser des autorités de certification tierces de confiance pour émettre des certificats SSL à l'ASA à cette fin.

Le cycle de vie d'un certificat tiers sur l'ASA se déroule essentiellement comme suit :



## Génération CSR

La génération CSR est la première étape du cycle de vie de tout certificat numérique X.509.

Une fois que la paire de clés privée/publique Rivest-Shamir-Adleman (RSA) ou Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) est générée (l'annexe A détaille la différence entre l'utilisation de RSA ou d'ECDSA), une demande de signature de certificat (CSR) est créée.

Un CSR est un message au format PKCS10 qui contient la clé publique et les informations d'identité de l'hôte qui envoie la demande. Formats de données PKI explique les différents formats de certificat applicables à l'ASA et à Cisco IOS<sup>®</sup>.

Nemarques : 1. Vérifiez auprès de l'autorité de certification la taille de paire de clés reguise. Le forum CA/Browser a exigé que tous les certificats générés par leurs CA membres aient une taille minimale de 2048 bits.

2. ASA ne prend actuellement pas en charge les clés 4 096 bits (ID de bogue Cisco CSCut53512) pour l'authentification du serveur SSL. Cependant, IKEv2 prend en charge l'utilisation de certificats de serveur 4096 bits sur les plates-formes ASA 5580, 5585 et 5500-X uniquement.

3. Utilisez le nom DNS de l'ASA dans le champ FQDN du CSR afin d'empêcher les avertissements de certificats non approuvés et de passer le contrôle de certificat strict. Il existe trois méthodes pour générer une RSE.

- Configurer avec ASDM
- Configuration avec l'interface CLI ASA
- Utiliser OpenSSL pour générer le CSR
- 1. Configurez avec l'ASDM
  - 1. Naviguez jusqu'à Configuration > Remote Access VPN > Certificate Management et Choisissez Identity Certificates.
  - 2. Cliquer Add.

🔄 Add Identity Certificate					
Trustpoint Name:	SSL-Trustpoint				
Import the identity certificate from a file (PKCS12 format with Certificate(s)+Private Key):					
Decryption Passphrase:					
File to Import From:	Browse				
Add a new identity certif	icate:				
Key Pair:	<default-rsa-key></default-rsa-key>				
Certificate Subject DN:	CN=MainASA Select				
Generate self-signed	certificate				
Act as local certif	icate authority and issue dynamic certificates to TLS-Proxy				
Advanced					
Enable CA flag in basic constraints extension					
Add Certifi	cate Cancel Help				

- 3. Définissez un nom de point de confiance dans le champ d'entrée Nom du point de confiance.
- 4. Cliquez sur le boutonAdd a new identity certificatede l'assistant.
- 5. Pour la paire de clés, cliquez surNew.

🔚 Add Key	/ Pair	<b>—</b> ×-
Кеу Туре	e: 💿 RSA	◎ ECDSA
Name:	🔘 Use default key pair name	
	Enter new key pair name:	SSL-Keypair
Size:	2048 👻	
Usage:	General purpose	Special
6	enerate Now Cancel	Help

- 6. Sélectionnez le type de clé : RSA ou ECDSA. (Reportez-vous à l'<u>annexe A</u> pour comprendre les différences.)
- 7. Cliquez sur le boutonEnter new key pair namede l'assistant. Identifiez le nom de la paire de clés pour la reconnaissance.
- 8. Sélectionnez lakey Size. ChoisirGeneral Purpose for Usage avec RSA.
- 9. CliquerGenerate Now. La paire de clés est créée.
- 10. Pour définir le DN du sujet du certificat, cliquez surselectet configurez les attributs répertoriés dans ce tableau :

Attribute	Description		
CN	FQDN (Full Qualified Domain Name) that will be used for connections to your firewall. For example, webvpn.cisco.com		
OU	Department Name		
0	Company Name (Avoid using Special Characters)		
с	Country Code (2 Letter Code without Punctuation)		
St	State (Must be spelled out completely. For example, North Carolina)		
L	City		
EA	Email Address		

Pour configurer ces valeurs, choisissez une valeur dans la liste déroulante Attribut, entrez la valeur, puis cliquez sur Ajouter.

Certificate Subject DN		2
DN Attribute to be Added Attribute: Select Attribute Add>> Value: Delete	Attribute Common Name (CN) Company Name (O) Country (C) State (St) Location (L)	Value vpn.remoteasa.com Company Inc US California San Jose
OK Cancel	Help	

Remarque : certains fournisseurs tiers exigent l'inclusion d'attributs particuliers avant l'émission d'un certificat d'identité. Si vous n'êtes pas sûr des attributs requis, renseignez-vous auprès du fournisseur.

- 11. Une fois les valeurs appropriées ajoutées, cliquez suroк. La boîte de dialogue Ajouter un certificat d'identité apparaît avec le certificatsubject DN field populated.
- 12. Cliquez sur Advanced.

Searced Options
Enrollment mode parameters and SCEP challenge password are not available for self-signed certificates.           Certificate Parameters         Enrollment Mode         SCEP Challenge Password
FQDN: vpn.remoteasa.com   E-mail: IP Address:   IP Address: Include serial number of the device
OK Cancel Help

13. Dans laronnsaisissez le nom de domaine complet (FQDN) utilisé pour accéder au

périphérique à partir d'Internet. Cliquerok.

- 14. Laissez l'option d'extension Activer CA dans les contraintes de base cochée. Les certificats sans l'indicateur CA ne peuvent plus être installés sur l'ASA comme certificats CA par défaut. L'extension des contraintes de base identifie si l'objet du certificat est une autorité de certification et la profondeur maximale des chemins d'accès de certification valides qui incluent ce certificat. Décochez l'option permettant de contourner cette exigence.
- 15. Cliquerox, puis cliquez surAdd Certificate. Une invite s'affiche pour enregistrer le CSR dans un fichier sur l'ordinateur local.

🔄 Identity Certificate Request				
To complete the enrollment process, please save the PKCS10 enrollment request (CSR) and send it to the CA.				
You will then need to install the certificate that is returned from the CA by clicking the Install button in the Identity Certificates panel.				
Save CSR to File: C:\Users\admin\Desktop\SSL-CSR Browse				
OK Cancel Help				

16. CliquerBrowse, choisissez un emplacement dans lequel enregistrer le CSR et enregistrez le fichier avec l'extension .txt.

Remarque : lorsque le fichier est enregistré avec une extension .txt, la demande PKCS#10 peut être ouverte et affichée à l'aide d'un éditeur de texte (tel que le Blocnotes).

2. Configurer avec l'interface de ligne de commande ASA

Dans l'ASDM, le point de confiance est automatiquement créé lorsqu'un CSR est généré ou lorsque le certificat CA est installé. Dans l'interface CLI, le point de confiance doit être créé manuellement.

```
<#root>
```

! Generates 2048 bit RSA key pair with label SSL-Keypair.

MainASA(config)#

crypto key generate rsa label SSL-Keypair modulus 2048

INFO: The name for the keys are: SSL-Keypair

Keypair generation process begin. Please wait...

! Define trustpoint with attributes to be used on the SSL certificate

MainASA(config)#

crypto ca trustpoint SSL-Trustpoint

MainASA(config-ca-trustpoint)#

enrollment terminal

MainASA(config-ca-trustpoint)#

fqdn (remoteasavpn.url)

MainASA(config-ca-trustpoint)#

subject-name CN=(asa.remotevpn.url),O=Company Inc,C=US, St=California,L=San Jose

MainASA(config-ca-trustpoint)#

keypair SSL-Keypair

MainASA(config-ca-trustpoint)#

exit

! Initiates certificate signing request. This is the request to be submitted via Web or Email to the third party vendor.

MainASA(config)#

```
crypto ca enroll SSL-Trustpoint
```

WARNING: The certificate enrollment is configured with an fqdn that differs from the system fqdn. If this certificate is used for VPN authentication this may cause connection problems.

Would you like to continue with this enrollment? [yes/no]:

yes

% Start certificate enrollment ..
% The subject name in the certificate is: subject-name CN=

(remoteasavpn.url)

O=Company Inc,C=US,St=California,L=San Jose

% The fully-qualified domain name in the certificate will be:

(remoteasavpn.url)

% Include the device serial number in the subject name? [yes/no]:

no

Display Certificate Request to terminal? [yes/no]:

yes

```
Certificate Request:
----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----
MIIDDjCCAfYCAQAwgYkxETAPBgNVBAcTCFNhbiBKb3N1MRMwEQYDVQQIEwpDYWxp
Zm9ybm1hMQswCQYDVQQGEwJVUzEUMBIGA1UEChMLQ29tcGFueSBJbmMxGjAYBgNV
BAMTEXZwbi5yZW1vdGVhc2EuY29tMSAwHgYJKoZIhvcNAQkCFhF2cG4ucmVtb3R1
YXNhLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAK62Nhb9ktlK
uR3Q4TmksyuRMqJNrb9kXpvA6H200PuBfQvSF4rVnSwKOmu3c8nweEvYcdVWV6Bz
BhjXeovTVi17F1NTceaUTGikeIdXC+mw1iE7eRsynS/d4mzMWJmrvrsDNzpAW/EM
SzTca+BvqF7X2r3LU8Vsv60i8y1hco9Fz7bWvRWVt03NDDbyo1C9b/VgXMuBitcc
rzfUbVnm7VZDOf4jr9EXgUwXxcQidWEAB1FrXrtYpFgBo9aqJmRp2YABQ1ieP4cY
3rBtqRiLcF+S9TvHG5m4v7v755meV4YqsZIXvytIOzVBihemVxaGA1oDwfkoYSFi
4CzXbFvdG6kCAwEAAaA/MD0GCSqGSIb3DQEJDjEwMC4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgWg
MBwGA1UdEQQVMBOCEXZwbi5yZW1vdGVhc2EuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA4IB
AQBZuQzUXGEB0ix1yuPK0ZkRz8bPnwIqLTfxZhagmuyEhrN7N4+aQnCHj85oJane
4ztZDiCCoWTerBS4RSkKEHEspu9oohjCYuNnp5qa91SPrZNEjTWw0eRn+qKbId2J
jE6Qy4vdPCexavMLYVQxCny+gVkzPN/sFRk3EcTTVq6DxxaebpJijmiqa7gCph52
YkHXnFne1LQd41BgoL1Cr9+hx74XsTHGBmI1s/9T5oAX26Ym+B21/i/DP5BktIUA
8GvIY1/ypj9K049fP5ap8a10qvLtYYcCcfwrCt+0oj0rZ1YyJb3dFuMNRedAX37t
DuHN12EYNpYkjVk1wI53/5w3
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

Redisplay enrollment request? [yes/no]:

no

! Displays the PKCS#10 enrollment request to the terminal. Copy this from the terminal to a text file to submit to the third party CA.

#### 3. Utiliser OpenSSL pour générer le CSR

OpenSSL utilise l'OpenSSL configpour extraire les attributs à utiliser dans la génération CSR. Ce processus aboutit à la génération d'une CSR et d'une clé privée.

Attention : vérifiez que la clé privée générée n'est partagée avec personne d'autre car elle compromet l'intégrité du certificat.

- Assurez-vous qu'OpenSSL est installé sur le système sur lequel ce processus est exécuté. Pour les utilisateurs de Mac OSX et GNU/Linux, cette option est installée par défaut.
- 2. Basculer vers un répertoire fonctionnel.

Sous Windows : par défaut, les utilitaires sont installés dans C:\Openssl\bin. Ouvrez une invite de commandes à cet emplacement.

Sous Mac OSX/Linux : ouvrez la fenêtre Terminal dans le répertoire nécessaire à la création du CSR.

3. Créez un fichier de configuration OpenSSL avec un éditeur de texte avec les attributs donnés . Une fois fait, enregistrez le fichier sous le nom openssl.cnf à l'emplacement mentionné à l'étape précédente (Si vous utilisez la version 0.9.8h et ultérieure, le fichier estopenssl.cfg) <#root> [req]

```
default_bits = 2048
  default_keyfile = privatekey.key
  distinguished_name = req_distinguished_name
  req_extensions = req_ext
  [req_distinguished_name]
  commonName = Common Name (eg, YOUR name)
  commonName_default = (asa.remotevpn.url)
  countryName = Country Name (2 letter code)
  countryName_default = US
  stateOrProvinceName = State or Province Name (full name)
  stateOrProvinceName_default = California
  localityName = Locality Name (eg, city)
  localityName_default = San Jose
  0.organizationName = Organization Name (eg, company)
  0.organizationName_default = Company Inc
  [req_ext]
  subjectAltName = @alt_names
  [alt_names]
  DNS.1 = *.remoteasa.com
4. Générez le CSR et la clé privée avec cette commande :
```

openssl req -new -nodes -out CSR.csr -config openssl.cnf

<#root>

# Sample CSR Generation:

openssl req -new -nodes -out CSR.csr -config openssl.cnf

Generate a 2048 bit RSA private key

If you enter '.', the field will be left blank. -----Common Name (eg, YOUR name) [(asa.remotevpn.url)]: Country Name (2 letter code) [US]: State or Province Name (full name) [California]: Locality Name (eg, city) [San Jose]: Organization Name (eg, company) [Company Inc]:

Envoyez le CSR enregistré au fournisseur de l'autorité de certification tierce. Une fois le certificat émis, l'autorité de certification fournit le certificat d'identité et le certificat d'autorité de certification à installer sur l'ASA.

Génération de certificat SSL sur l'autorité de certification

L'étape suivante consiste à faire signer le CSR par l'autorité de certification. L'autorité de certification fournit soit un certificat d'identité codé PEM nouvellement généré, soit un certificat PKCS12 avec l'ensemble de certificats de l'autorité de certification.

Si le CSR est généré en dehors de l'ASA (soit via OpenSSL, soit sur l'autorité de certification ellemême), le certificat d'identité codé PEM avec la clé privée et le certificat de l'autorité de certification sont disponibles sous forme de fichiers séparés. <u>L'annexe B</u> présente les étapes à suivre pour regrouper ces éléments dans un fichier PKCS12 unique (au format .p12 ou .pfx).

Dans ce document, l'autorité de certification GoDaddy est utilisée comme exemple pour délivrer des certificats d'identité à l'ASA. Ce processus diffère chez les autres fournisseurs d'autorité de certification.Lisez attentivement la documentation de l'autorité de certification avant de continuer.

Exemple de génération de certificat SSL sur GoDaddy CA

Après l'achat et la phase de configuration initiale du certificat SSL, accédez au compte GoDaddy et affichez les certificats SSL. Il doit y avoir un nouveau certificat. CliquerManage pour continuer.

Filter: All Accounts		Search by domain	9
Accounts +	Expiratio	n date	
NEW CERTIFICATE Standard SSL	19-06-201	16 Options	Manage
Displaying 1-1 of 1 accounts	Results per page: 5	131	G 1 of 1 20

Une page s'affiche alors pour fournir la RSE telle qu'elle apparaît dans cette image.

En fonction du CSR saisi, l'autorité de certification détermine le nom de domaine auquel le certificat doit être délivré.

Vérifiez qu'il correspond au nom de domaine complet de l'ASA.

Cho	ose website			
0	Select a domain hosted with us			
۲	Provide a certificate signing request (CSR) Certificate Signing Request (CSR) Learn more			
	/ypj9KO49fP5ap8al0qvLtYYcCcfwrCt+OojOrZ1YyJb3dFuMNRedAX37t DuHNl2EYNpYkjVk1wl53/5w3 END CERTIFICATE REQUEST			
	Domain Name (based on CSR): vpn.remoteasa.com			
Dom We'll se verify y	ain ownership and an email with a unique code to your address on file. Follow its instructions to ou have website or DNS control over the selected domain. More info			
AND				
We can	send domain ownership instructional emails to one or both of the following:			
<ul> <li>Contacts listed in the domain's public WHOIS database record</li> <li>Email addresses: admin@[domain], administrator@[domain], hostmaster@[domain], postmaster@[domain], and webmaster@[domain]</li> </ul>				
Hide advanced options				
Signature Algorithm Learn more				
GoD	addy SHA-2			

Remarque : GoDaddy et la plupart des autres CA utilisent SHA-2 ou SHA256 comme algorithme de signature de certificat par défaut. ASA prend en charge l'algorithme de signature SHA-2 qui commence à partir de 8.2(5) [versions antérieures à 8.3] et de 8.4(1) [versions postérieures à 8.3] (ID de bogue Cisco <u>CSCti30937</u>). Sélectionnez l'algorithme de signature SHA-1 si une version antérieure à 8.2(5) ou 8.4(1) est utilisée. Une fois la demande envoyée, GoDaddy vérifie la demande avant d'émettre le certificat.

Une fois la demande de certificat validée, GoDaddy émet le certificat vers le compte.

Le certificat peut ensuite être téléchargé pour être installé sur l'ASA. CliquerDownload sur la page afin de poursuivre.

Certificates Reposit	ory Help ~ R	eport EV Abuse	
All > vpn.rer	noteasa.co	om	
Certificate Managemen	t Options		security seal
	Ľ	\$*₀	Design your seal, copy the code, and paste it in your site footer.
Download	Beyoke	Maraoa	Light •
Dominala	Horono	manago	Language
Certificate Details			English •
Status		Certificate issued	
Domain name		vpn.remoteasa.com	Preview    Preview
Encryption Strength		GoDaddy SHA-2	Code
Validity Period		7/22/2015 - 7/22/2016	<pre>count d="sitesee"&gt;<soript type="test/sitesee"&gt;<soript type="test/sitesecit"</soript </soript </pre>
Serial Number		25xod:73:a9x84:07:06:05	arc-"https://teal.godaddy.com /getSeat?eat0-opFictud=Minely(Bexxk0p42)d /arc.ntff:/interactionstateatrantine/holevotes.or%

Choisirother comme type de serveur et téléchargez l'ensemble de certificats zip.

Certificates	Repository	Help 🗸	Report EV Abuse	
VDN.ICM Standard SSL Certi	IOTEASA.	com	> Download Certificate	
To secure your site that's hosted elsewhere, download the Zip file that matches your hosting server type. Then, install all of the certificates in the Zip file on your hosting server, including any intermediate certificates that might be needed for older browsers or servers.				
First time installing	a certificate? View	Installation Ins	tructions for the selected server.	
Server type				
Select •				
Select Apache Exchange	e Cancel			
Mac OS X Tomcat Other				

Le fichier .zip contient le certificat d'identité et les groupes de chaînes de certificats de l'autorité de certification GoDaddy sous la forme de deux fichiers .crt distincts. Passez à l'installation de certificats SSL pour installer ces certificats sur l'ASA.

#### Installation du certificat SSL sur l'ASA

Le certificat SSL peut être installé sur l'ASA avec l'ASDM ou l'interface de ligne de commande de deux manières :

- 1. Importez l'autorité de certification et le certificat d'identité séparément dans les formats PEM.
- 2. Vous pouvez également importer le fichier PKCS12 (codé en base64 pour l'interface de ligne de commande) dans lequel le certificat d'identité, le certificat d'autorité de certification et la clé privée sont regroupés dans le fichier PKCS12.

Remarque : si l'autorité de certification fournit une chaîne de certificats d'autorité de certification, installez uniquement le certificat d'autorité de certification intermédiaire immédiat dans la hiérarchie sur le point de confiance utilisé pour générer le CSR. Le certificat d'autorité de certification racine et tout autre certificat d'autorité de certification intermédiaire peuvent être installés dans de nouveaux points de confiance.

1.1 Installation du certificat d'identité au format PEM avec ASDM

Les étapes d'installation indiquées supposent que l'autorité de certification fournit un certificat d'identité codé PEM (.pem, .cer, .crt) et un ensemble de certificats d'autorité de certification.

- 1. Naviguez jusqu'à Configuration > Remote Access VPN > Certificate Managementet choisissez CA Certificates (Certificates CA).
- 2. Le certificat codé PEM dans un éditeur de texte et copiez-collez le certificat CA base64 fourni par le fournisseur tiers dans le champ de texte.

📴 Install Certificate		×
Trustpoint Name:	SSL-Trustpoint	]
Install from a file:	C: \Users \admin \Desktop \Cert Do	Browse
Paste certificate in	PEM format:	
SCEP LIPL : http://		
Retry Period:	1	minutes
Retry Count:	0	(Use 0 to indicate unlimited retries)
		More Options
Install Certi	ficate Cancel	Help

- 3. Cliquez sur Install Certificate.
- 4. Naviguez jusqu'àConfiguration > Remote Access VPN > Certificate Managementet Choisissez Certificats d'identité.
- 5. Sélectionnez le certificat d'identité créé précédemment. Cliquer Install.
- 6. Cliquez sur l'optionInstall from a file et choisissez le certificat d'identité codé PEM ou ouvrez le certificat codé PEM dans un éditeur de texte et copiez-collez le certificat d'identité base64

Junear 10	Issued By	Expiry Date	Associated Trustpoints	Usage	Public Key Type	Add
/pn.remoteas	a Not Available	Pending	SSL-Trustpoint	Unknown		Show Details
						Delete
						Export
🗔 Ins	tall Identity certifica	ate		<b>—</b>		Install
rtifi Se 💿 Re	Paste the certificate	data in base-64 forn	nat:	DIOWSE	trust Entrust offers Cisc	
c CA et yc omo						o customers a specia
c CA et ya omo sing	Install Certif	icate Ca	ncel Help			o customers a specia

fourni par le fournisseur tiers dans le champ de texte.

7. CliquerAdd Certificate.

🔄 Informati	on	×
i	Certificate import succeeded.	
	ОК	

- 8. Naviguez jusqu'àConfiguration > Remote Access VPN > Advanced > SSL Settings.
- 9. Sous Certificates, sélectionnez l'interface utilisée pour terminer les sessions WebVPN. Dans cet exemple, l'interface externe est utilisée.
- 10. CliquerEdit.
- 11. Dans la liste déroulante Certificate, sélectionnez le nouveau certificat installé.

ver Name Indicat	on (SNI)	
Domain	Certificate	
	Select SSL Certificate	Edit
	Specify enrolled trustpoints to be used for SSL authentication and VPN load interface. To enroll a trustpoint, go to Device Management > Certificate Ma Certificates.	balancing on the outside anagement > Identity
	Interface: outside	
	Primary Enrolled Certificate: SSL-Trustpoint:cn=vpn.remoteasa.com	n, ou=Domain Con 👻
	Load Balancing Enrolled Certificate: None	
tificates	-	
Specify which cert associated with a	OK Cancel Help	on interfaces not
Interface	Primary Certificate Load Balancing (	Certificate Edit
inside		
outside		
	None	•
-allback Certificate		

- 12. Cliqueroк.
- 13. CliquerApply. Le nouveau certificat est maintenant utilisé pour toutes les sessions WebVPN qui se terminent sur l'interface spécifiée.
- 1.2. Installation d'un certificat PEM avec l'interface de ligne de commande

<#root>
MainASA(config)#
crypto ca authenticate SSL-Trustpoint
Enter the base 64 encoded CA certificate. End with the word"quit"on a line by itself
BEGIN CERTIFICATE MIIEADCCAuigAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQUFADBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEh MB8GA1UECh
!!! - Installing Next-level SubCA in the PKI hierarchy
!!! - Create a separate trustpoint to install the next subCA certificate (if present)

in the hierarchy leading up to the Root CA (including the Root CA certificate)

```
MainASA(config)#crypto ca trustpoint SSL-Trustpoint-1
MainASA(config-ca-trustpoint)#enrollment terminal
MainASA(config-ca-trustpoint)#exit
MainASA(config)#
MainASA(config)# crypto ca authenticate SSL-Trustpoint-1
Enter the base 64 encoded CA certificate.
End with the word "quit" on a line by itself
```

----BEGIN CERTIFICATE-----

```
MIIEfTCCA2WgAwIBAgIDG+cVMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTA1VT
MSEwHwYDVQQKExhUaGUgR28gRGFkZHkgR3JvdXAsIE1uYy4xMTAvBgNVBAsTKEdv
IERhZGR5IENsYXNzIDIgQ2VydG1maWNhdG1vbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTQwMTAx
MDcwMDAwWhcNMzEwNTMwMDcwMDAwWjCBgzELMAkGA1UEBhMCVVMxEDA0BgNVBAgT
BOFyaXpvbmExEzARBgNVBAcTC1Njb3R0c2RhbGUxGjAYBgNVBAoTEUdvRGFkZHku
Y29tLCBJbmMuMTEwLwYDVQQDEyhHbyBEYWRkeSBSb290IEN1cnRpZm1jYXR1IEF1
dGhvcml0eSAtIEcyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv3Fi
CPH6WTT3G8kYo/eASVjpIoMTpsUgQwE7hPHmhUmfJ+r2hBtOoLTbcJjHMgGxBT4H
Tu70+k8vWTAi56sZVmvigAf88xZ1gDlRe+X5NbZ0TqmNghPktj+pA4P6or6KFWp/
3gvDthkUBcrqw6gE1DtGfDIN8wBmIsiNaW02jBEYt90yHGC00PoCjM7T3UYH3go+
6118yHz7sCtTpJJiaVE1BWEaRIGMLK1D1iPfrDqBmq4pxRyp6V0etp6eMAo5zvGI
gPtLXcwy7IViQyU0A1YnAZG003AqP26x6JyIAX2f1PnbU21gnb8s51iruF9G/M7E
GwM8CetJMVxpRrPgRwIDAQABo4IBFzCCARMwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNV
HQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR00BBYEFDqahQcQZyi27/a9BUFuIMGU2g/eMB8GA1Ud
IwQYMBaAFNLEsNKR1EwRcbNhyz2h/t2oatTjMDQGCCsGAQUFBwEBBCgwJjAkBggr
BgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuZ29kYWRkeS5jb20vMDIGA1UdHwQrMCkwJ6A1
oCOGIWh0dHA6Ly9jcmwuZ29kYWRkeS5jb20vZ2Ryb290LmNybDBGBgNVHSAEPzA9
MDsGBFUdIAAwMzAxBggrBgEFBQcCARY1aHR0cHM6Ly9jZXJ0cy5nb2RhZGR5LmNv
bS9yZXBvc210b3J5LzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAWQtTvZKGEacke+1bMc8d
H2xwxbhuvk679r6XU0Ewf7ooXGKUwuN+M/f7QnaF25UcjCJYdQkMiGVn0QoWCcWg
OJekxSOTP7QYpgEGRJHjp2kntFo1fzq3Ms3dhP8qOCkzpN1nsoX+oYggHFCJyNwq
9kIDN0zmiN/VryTyscPfzLXs4Jlet01UIDyUGAzHHFIYSaRt4bNYC8nY7NmuHDK0
KHAN4v6mF56ED71XcLNa6R+gh10773z/aQvgSMO3kwvIC1TErF0UZzdsyqUvMQg3
qm5vjLyb4lddJIGvl5echK1srDdMZvNhkREg5L4wn3qkKQmw4TRfZHcYQFHfjDCm
rw==
```

```
----END CERTIFICATE-----
quit
```

INFO: Certificate has the following attributes: Fingerprint: 81528b89 e165204a 75ad85e8 c388cd68 Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint 'SSL-Trustpoint-1' is a subordinate CA and holds a non self-signed certificate.

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported BGL-G-17-ASA5500-8(config)#

!!! - Similarly create additional trustpoints (of the name "SSL-Trustpoint-n", where n is number thats incremented for every level in the PKI hierarchy) to import the CA certificates leading up to the Root CA certificate.

!!! - Importing identity certificate (import it in the first trustpoint that was created namely "SSL-Trustpoint") WARNING: The certificate enrollment is configured with an fqdn that differs from the system fqdn. If th

yes

% The fully-qualified domain name in the certificate will be:

(asa.remotevpn.url)

Enter the base 64 encoded certificate. End with the word "quit" on a line by itself ----BEGIN CERTIFICATE----MIIFRjCCBC6gAwIBAgIIJc1zqYQHBgUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgbQxCzAJBgNV BAYTA1VTMRAwDgYDVQQIEwdBcm16b25hMRMwEQYDVQQHEwpTY290dHNkYWx1MRow GAYDVQQKExFHbORhZGR5LmNvbSwgSW5jLjEtMCsGA1UECxMkaHR0cDovL2NlcnRz LmdvZGFkZHkuY29tL3J1cG9zaXRvcnkvMTMwMQYDVQQDEypHbyBEYWRkeSBTZWN1 cmUgQ2VydG1maWNhdGUgQXV0aG9yaXR5ICOgRzIwHhcNMTUwNzIyMTIwNDM4WhcN MTYwNzIyMTIwNDM4WjA/MSEwHwYDVQQLExhEb21haW4gQ29udHJvbCBWYWxpZGF0 ZWQxGjAYBgNVBAMTEXZwbi5yZW1vdGVhc2EuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEF AAOCAQ8AMIIBCgKCAQEArrY2Fv2S2Uq5HdDhOaSzK5Eyok2tv2Rem8DofbTQ+4F9 C9IXitWdLAo6a7dzyfB4S9hx1VZXoHMGGNd6i9NWLXsWU1Nx5pRMaKR4h1cL6bDW ITt5GzKdL93ibMxYmau+uwM30kBb8QxLNNxr4G+oXtfavctTxWy/o6LzKWFyj0XP tta9FZW07c0MNvKiUL1v9WBcy4GK1xyvN9RtWebtVkM5/i0v0ReBTBfFxCJ1YQAG UWteu1ikWAGj1qomZGnZgAFDWJ4/hxjesG2BGMtwX5L108cbmbi/u/vnmZ5Xhiqx <snip> CCsGAQUFBwIBFitodHRwOi8vY2VydG1maWNhdGVzLmdvZGFkZHkuY29tL3J1cG9z aXRvcnkvMHYGCCsGAQUFBwEBBGowaDAkBggrBgEFBQcwAYYYaHR0cDovL29jc3Au Z29kYWRkeS5jb20vMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vY2VydG1maWNhdGVzLmdv ZGFkZHkuY29tL3J1cG9zaXRvcnkvZ2RpZzIuY3J0MB8GA1UdIwQYMBaAFEDCvSe0 zDSDMKIz1/tss/COLIDOMEYGA1UdEQQ/MD2CEXZwbi5yZW1vdGVhc2EuY29tghV3 d3cudnBuLnJ1bW90ZWFzYS5jb22CEXZwbi5yZW1vdGVhc2EuY29tMB0GA1UdDgQW BBT7en7YS3PH+s4z+wTR1pHr2tSzejANBgkqhkiG9w0BAQsFAA0CAQEA09H8TLNx 2YOrYdI6gS8n4imaSYg9Ni/9Nb6mote3J2LELG9HY9m/zUCR5yVktra9azdrNUAN 1hjBJ7kKQScLC4sZLONdqG1uTP5rbWR0yikF5wSzgyMWd03kOR+vM8q6T57vRst5 69vzBUuJc5bSu1IjyfPP19z11+B2eBwUFbVfXLnd9bTfiG9mSmC+4V63TXFxt10q xkGNys3GgYuCUy6yRP2cAUV11c2tYtaxoCL8yo72YUDDgZ3a4Py01EvC1F0aUtgv 6QNEOYwmbJkyumdPUwko6wGOCOWLumzv5gHnhi168HYSZ/4XI1p3B9Y8yfG5pwbn 7puhazH+xgQRdg== ----END CERTIFICATE----quit

INFO: Certificate successfully imported
! Apply the newly installed SSL certificate to the interface accepting SSL connections

MainASA(config)#

ssl trust-point SSL-Trustpoint outside

2.1 Installation d'un certificat PKCS12 avec ASDM

Dans les cas où le CSR n'est pas généré sur l'ASA, comme dans le cas d'un certificat générique ou lorsqu'un certificat UC est généré, un certificat d'identité avec la clé privée sont reçus sous forme de fichiers séparés ou d'un fichier PKCS12 unique (format .p12 ou pfx). Afin d'installer ce type de certificat, complétez ces étapes.

1. Le certificat d'identité regroupe le certificat d'autorité de certification et la clé privée dans un

fichier PKCS12 unique. <u>L'annexe B</u> décrit les étapes à suivre pour effectuer cette opération avec OpenSSL. Si déjà groupé par l'autorité de certification, passez à l'étape suivante.

- 2. Naviguez jusqu'àConfiguration > Remote Access VPN > Certificate Management, et ChOisissez Identity Certificates.
- 3. CliquerAdd.
- 4. Spécifiez un nom de point de confiance.
- 5. Cliquez sur le bouton Import the identity certificate from a filede l'assistant.
- 6. Entrez la phrase de passe utilisée pour créer le fichier PKCS12. Recherchez et sélectionnez le fichier PKCS12. Saisissez la phrase de passe du certificat.

📴 Add Identity Certificate	
Trustpoint Name:	SSL-Trustpoint-PKCS12
Import the identity certif	ficate from a file (PKCS12 format with Certificate(s)+Private Key):
Decryption Passphrase:	•••••
File to Import From:	C: \Users \admin \Desktop \SSL-Ceri Browse
Add a new identity certif	icate:
Key Pair:	<pre></pre> <pre></pre> < Coefault-RSA-Key>  Show New
Certificate Subject DN:	CN=MainASA Select
Generate self-signed	certificate
Act as local certif	ficate authority and issue dynamic certificates to TLS-Proxy
	Advanced
🔽 Enable CA flag in bas	sic constraints extension
Add Certif	icate Cancel Help

7. Cliquez sur Ajouter un certificat.



- 8. Naviguez jusqu'àConfiguration > Remote Access VPN > Advancedet ChOisissez SSL Settings.
- 9. Sous Certificates, choisissez l'interface utilisée pour terminer les sessions WebVPN. Dans cet exemple, l'interface externe est utilisée.
- 10. CliquerEdit.
- 11. Dans la liste déroulante Certificate, sélectionnez le nouveau certificat installé.

Dom	nain	Certificate	(	Add
			(	Edit
3	Select SSL Certificate Specify enrolled trustpoints to be use outside interface. To enroll a trustpo	ed for SSL authentication and VPN load balancing on the	(	Delete
	Identity Certificates.			
	Interface:	outside		
rti Sp as	Primary Enrolled Certificate: Load Balancing Enrolled Certificate:	None	icate will be used on interfa	aces not
	ОК	Cancel Help		Edit

12. Cliquerok.

- 13. CliquerApply. Les nouveaux certificats sont maintenant utilisés pour toutes les sessions WebVPN qui se terminent sur l'interface spécifiée.
- 2.2 Installation d'un certificat PKCS12 avec l'interface de ligne de commande

#### <#root>

MainASA(config)#

crypto ca trustpoint SSL-Trustpoint-PKCS12

MainASA(config-ca-trustpoint)#

enrollment terminal

MainASA(config-ca-trustpoint)#

exit

MainASA(config)#

crypto ca import SSL-Trustpoint-PKCS12 pkcs12 cisco123

Enter the base 64 encoded pkcs12. End with the word "quit" on a line by itself:

----BEGIN PKCS12-----

MIISNwIBAzCCEfEGCSqGSIb3DQEHAaCCEeIEghHeMIIR2jCCEdYGCSqGSIb3DQEH BqCCEccwghHDAgEAMIIRvAYJKoZIhvcNAQcBMBsGCiqGSIb3DQEMAQMwDQQIWO3D hDti/uECAQGAghGQ9ospee/qtIbVZh2T8/Z+5dxRPBcStDTqyKy7q3+9ram5AZdG Ce9n5UCckqT4WcTjs7XZtCrUrt/LkNbmGDVhwGBmYWiOS7npgaUq0eoqiJRK+Yc7 LNOnbho6I5WfL56/JiceAM1XDLr/IqqLg2QAApGdN+F5vANsHse2GsAATewBDLt7 Jy+SKfoNvvIw9QvzCiUzMjYZBANmBdMCQ13H+YQTHitT3vn2/iCD1zRSuXcqypEV q5e3hei00751E8TDLWm03PMvwIZqi8yzWesjcTt1Kd4FoJBZpB70/v9LntoIU0Y7 kIQM8fHb4ga8BYfbgRmG6mkMmO1STtbSvlvTa19WTmdQdTyCa+G5PkrryRsy3Ww1 lkGFMhImmrnNADF7HmzbyslVohQZ7h09iVQY9krJogoXHjmQYxG9brf0oEwxSJDa mGDhhESh+s/WuFSV9Z9kiTXpJNZxpTASoWBQrrwmO5v8ZwbjbVNJ7sVdbwpUl6d+ NNFGR7LTq08hpupeeJnY9eJc2yYqeAXWXQ5kL0Zo6/gBEdGtEaZBgCFK9JZ3b13A xqxGifanWPnLYG611NKuNjTgbjhnEEYI2uZzU0qxn1Ka8zyXw+1zrKuJscDbkAPZ wKtw8K+p4OzXVHhuANo6MDvffNRY1KQDtyK1inoPH5ksVSE5awkVam4+HTcqEUfa 16LMana+4QRgSetJhU0LtSMaQfRJGkha4JLq2t+JrCAPz2osAR1TsB0jQBNq6YNj 0uB+gGk2G18Q5N1n6K1fz0XBFZLWEDBLsaBR05MAnE7wWt00+4awGYqVdmIF11kf XIRKAiQEr1pZ6BVPuvsCNJxaaUHzufhYI2ZAckasKBZOT8/7YK3fnAaGoBCz4cHa o2EEQhq2aYb6YTv0+wtLEWGHzsbGZEM/u54XmsXAI7g28LGJYdfWi509KyV+Ac1V KzHqXZMM2BbUQCNcTF5JIMiW+r62k42FdahfaQb0vJsIe/IwkAKG7y6DIQFs0hwg Z1PXiDbNr1k4e8L4gqupMKWg853PY+oY22rLDC7bul1CKtixIYBCvbn7dAYsI4GQ 16xXhNu3+iye0HgbUQQCfTU/mBrA0Z0+bpKjW0CfqNBuYnZ6kUEdCI7GFLH9QqtM K7YinFLoHwTWbi3MsmqVv+Z4ttVWy7XmikoO2nMynJMP6/CNV8OMxMKdC2qm+c1j s4Q1KcAmFsQmNp/7SIP1wnvOc6JbUmC10520U/r8ftTzn8C7WL62W79cLK4H0r7J sNsZnOzOJOZ/xdZT+cLTCtVevKJOQMK3vMsiOuy52FkuF3HnfrmBqDkbR7yZxELG RCEL0EDdbp8VP0+IhN1yz1q7975SscdxFSL0TvjnHGFWd14ndoqN+bLhWbdPjQWV 13W2NCI95tmHDLGgp3P001S+RjdCEGGMg+9cpgBfFC1JocuTDIEcUbJBY8QRUNiS /ubyUagdzUKt1ecfb9hMLP65ZNQ93VIw/NJKbIm7b4P/1Zp/1FP5eq7LkQPAxE4/ bQ4mHcnwrs+JGFkN19B8hJmmGoowH3p4IEvwZy7CThB3E1ejw5R4enqmrgvHqpQe B7odN10FLAHdo1G5BsHEx1uNEsEb40Q0pmKXidDB5B001bJsr748fZ6L/LGx8A13 <snip>

ijDqxyfQXY4zSytljSMwMtYA9hG5I79Sg7pnME1E9xq1DOoRGg8vgxlwiciKtLxp LLOReDY31KRYv00vW0gf+tE71ST/3TKZvh0sQ/BE0V3kHnwldejMFH+dvyAA9Y1E c80+tdafBFX4B/HP46E6heP6ZSt0xAfRW1/JF41jNvUNV09VtVfR2FTyWpzZFY8A GG5XPIA80WF6wKEPFHIcN8scY+Vot8kXxG96hwt2Cm5NQ20nVzxUZQbpKsjs/2jC 3HVFe3UJFBsY9UxTLcPXYBSIG+VeqkI8hWZp6c1TfNDLY2ELDy1Qzp1mBg2FujZa YuEOavjCJzBzZUG2umtS5mHQnwPF+XkOujEyhGMauhGxHp4nghSzrUZrBeuL91UF 2mbpsOcgZkzxMS/rjdNXjCmPFloRBvKkZSlxHFrE/5ZopAhn4i7YtHQNrz9U4RjQ xo9cUuaJ+LNmvzE8Yg3epAMYZ16UNGQQkVQ6ME4BcjRONzW8BYgTq4+pmT1ZNq1P X87CXCPtYRpHF57eSo+tHDINCgfqYXD6e/7r2ngfiCeUeNDZ4aV12XxvZDaU1BPP Tx5fMARqx/Z8BdDyBJDVBjdsxmQau9HLkhPvdfG1ZIWdTe13CzKqXA5Ppmpjt4q9 GnCpC53m76x9Su4ZDw6aUdBcgCTMvfaqJC9gzObee2Wz+aRRwzSxu6tEWVZo1PEM v0AA7po3vPek1g0nLRAwEoTTn4SdgNLWeRoxqZgkw1FC1GrotxF1so7uA+z0aMeU lw73reonsNdZvRAcVX3Y6UNFdyt70Ixvo1H4VLzWm0K/oP62C9/eqqMwZ8zoCMPt ENna7T+70s66SCbMmXCHwyh00tygNKZFFw/AATFyjqPMWPAxGuPNOrnB6uYCn0Hk 1BU7tF143RNIZaQQEH3XnaPvUuAA4C0FCoE3h+/tVjtfNKDvFmb6ZLZHYQmUYpvS uhdFEpoDrJH1VmI2Tik/iqYWaZ+oDqXPHQXnJhw25h9ombR4qnD+FCfwFCGtPFON o3QffZ53C95n5jPHVMyUrOxDdpwnvzCQPdj6yQm564TwLAmiz7uD1pqJZJe5QxHD nolv+4MdGSfVtBq+ykFoVCaamqeaq6sKgvAVujLXXEs4KEmIgcPqATVRG49ElndI LO1DEQyKhVoDGebAuVRBjzwAm/qxWxxFv3hrbCjpHCwEYms4Wgt/vKKRFsuWJNZf efHldwlltkd5dKwSvDocPT/7mSLtLJa94c6AfgxXy9zO+FTLDQwzxga7xC2krAN1 yHxR2KHN5YeRL+KDzu+u6dYoKAz+YAgw1W6KbeavALSuH4EYqcvg8hUEhp/ySiSc RDhuygxEovIMGfES4FP5V521PyDhM3Dqwhn0vuYUmYnX8EXURkay44iwwI5HhqYJ lptWyYo8Bdr4WNwt5xqszGzYR6mmGeAIin7bDunsF1uBHWYF4dyK1z1tsdRNMYqQ +W5q+QjVdrj1dWv/bMFOaqEjxeNWBRqjzcff3BxMnwvVxtgqxFvRh+DZxiJoiBG+ yx7x8np2AQ1r0METSSxbnZzfnKZKVvBVMkIC6Jsmt2WEVTQvoFJ8em+nemOWgTi/ hHSBzjE7RhAucnHuifOCXOgvR1SDDgvCQbiduc1QjXNOsvA8Fqbea9WEH5khOPv3 pbtsL4gsfl2pv8diBQkVQgiZDi8Wb++7PR6ttiY65kVwrdsoNl1/qq+xWOd3tB4/ zoH9LEMgTy9Sz7myWrB9E00Z8BIjL1M8oMigEYrTD0c3KbyW1S9dd7QAxiu0BaX1 8J8q10ydvTBzmqcjeSsFH4/1NHn5Vnf0ZnNpui4uhpOXBG+K2zJUJXm6dq1AHB1E KQFsFZpNNyave0Kk8JzQnLAPd70UU/Iksy0CGQozGBH+HSzVp1RDjrrbC342rkBj wnI+j+/1JdWBmHdJMZCfoMZFLSI9ZBqFirdii1/NRu6jh76TQor5TnNjxIyNREJC FE5FZnMFvhM900LaiUZff8WWCOfeRDMttLXb1nuxPF1+1Rk+LN1PLVptWgcxzfsr JXrGiwjxybBB9oCOrACq8fGAtEs8WRxJyDH3Jjmn9i/G16J1mMCUF//LxAH2WQx8 Ld/qS50M2iFCffDQjxAj0K6DEN5pUebBv1Em5S0HXvyq5nxgUh4/y84CWaKjw0MQ 5tbbLMlnc7ALIJ9LxZ97YiXSTyeM6oBXBFx6RpklkDv05mlBghSpVQiMcQ2ORIkh UVVNbSH019S3cb5wqxaWqAKBqb4h1uLGVbYWZf2mzLZ8U5U5ioiqoMBqNZbzTXp0 EgEFuatTllQvCRbcKS3xou4MAixcYUxKwEhbZA/6hd10XSBJwe7iKBV9M6wliKab UfoJCGTAf3sY681qrMPrbBt0eeWf1C02Sd9Mn+V/jvni17mxYFFUpruRq3r1LeqP J5camfTtHwyL8N3Q/Zwp+zQeWZiLA8a/iAVu/hYLR1bpF2WCK010tJqkvVmrLVLz maZZjbJeOft5cP/lRxbKlS6Gd5dFTEKDE15c6gWUX8RKZP6Q7iaE5hnGmQjm8Ljl kXwF+ivox0Q8a+Gg1bVTR0c7tqW9e9/ewisV1mwvEB6Ny7TDS1oPUDHM84pY6dqi 1+OioO7Ked4BySwNlYy9yaJtBTZSCstfP+ApLidN7pSBvvXf1aHmeNbkPOZJ+c+t fGpUdL6V2UTXfCs0PHTC0ezA15s0HwCuPchrDIj/eGUwMS3NfS25XgcMuvnLqGV0 RzcRz1ZIg8G0oLYwOCuzoYOD/m901001ahePyA9tmVB7HRRbytLdaW7gYeEikoCv 7qtBqJFF17ntWJ3EpQHZUcVClbHIKqjNqRbDCY7so4A1IW7kSEUGWMIUDhprE8Ks NpnvPH2i9JrYrTeROyUI0tL/7SATd2P0a21xz/zUWekeqd0bmVCsAgQNbB2XkrR3 XSOB52o1+63e8KDqS2zL2TZd3daDFidH1B8QB26tfbfOAcaObJH5/dWP8ddo8UYo Y3JqTlOmalxSJhaMHmQdZIQp49utW3TcjqGllYS4HEmcqtHudOShaUysC6239jlQ K1FWrwXT1BC5vnq5IcOMqx5zyNbfxXz28969cWoMCyU6+kRw0TyF6kF7EEv6XWca XLEwABx+tKRUKHJ673SyDMu96KMV3yZN+RtKbCjqCPVTP/3ZeIp7nCMUcj5sW9HI N34yeI/ORCLyeGsOEiBLkucikC32LI9ik5HvImVTELQ0Uz3ceFqU/PkasjJUve6S /n/1ZVUHbUk71xKR2bWZgEC17fIe17w1rbjpF3Wbk+Er0kfYcsNRHxeTDpKPSt9s u/UsyQJiyNARG4X3iYQlsTce/06Ycyri6GcLHAu58B02nj4CxolCplABZ2N79HtN /7Kh5L0pS9MwsDCHuUI8KFrTsET7TB1tIU99FdB19L64s1/shYAHbccvVWU50Wht PdLoaErrX81Tof41IxbSZbI8grUC4KfG2sdPLJKu3HVTeQ8Lf11bBLxfs8ZBS+Oc v8rH1Q012kY6LsFGLehJ+/yJ/uvX0Riv0ESp4EhFpFfkp+o+YcFeLUUPd+jzb62K HfSCCbLpCKyEay80dyWkHfgy1qxmb9ud0oM050aFJyqR0NjNt6pcxBRY2A6AJR5S IIC26YNwbh0GjF9qL2FiUqnNH/7GTqPnd2qmsB6FTIwSBT6d854qN7PRt+ZXgdtQ OjcYt1r9qpWDZpNFK8EzizwKiAYTsiEh2pzPt6YUpksRb6CXTkIzoG+KLsv2m3b8 OHyZ9a8z81/gnxrZlls5SCTfOSU70pHWh8VAYKVHHK+MWgQrOm/2ocV32dkRBLMy 2R6P4WfHyI/+9de1x3PtIuOiv2knpxHv2fKM6sQw45F7XkmwHxjq1YRJ6vIwPTAh MAkGBSsOAwIaBQAEFFTRETzpisHKZR+Kmen68VrTwpV7BBSQi0IesQ4n4E/bSVsd qJSzcwh0hgICBAA= -----END PKCS12-----

quit

```
!!! Link the SSL trustpoint to the appropriate interface
MainASA(config)#
```

```
ssl trust-point SSL-Trustpoint-PKCS12 outside
```

## Vérifier

Suivez ces étapes afin de vérifier que l'installation du Certificat du Fournisseur tiers est réussie et que les connexions SSLVPN sont utilisées.

Afficher les certificats installés via ASDM

- $1. \ Naviguez \ jusqu'à Configuration > Remote \ Access \ VPN > Certificate \ Management, et \ choisissez \ Identity \ Certificates.$
- 2. Le certificat d'identité émis par le fournisseur tiers s'affiche.

onfiguration > Remote Access VPN > Certificate Management > Identity Certificates							
Issued To	Issued By	Expiry Date	Associated Trustpoints	Usage	Public Key Type	Add	
cn=vpn.remote	cn=Go Daddy S	12:04:38 UTC Jul	SSL-Trustpoint	General Purp	RSA (2048 bits)	Show Details	3
						Delete	
						Export	
						Install	

Afficher les certificats installés via la CLI

```
<#root>
MainASA(config)#
show crypto ca certificate
Certificate
 Status: Available
 Certificate Serial Number: 25cd73a984070605
 Certificate Usage: General Purpose
 Public Key Type: RSA (2048 bits)
 Signature Algorithm: SHA256 with RSA Encryption
 Issuer Name:
    cn=Go Daddy Secure Certificate Authority - G2
    ou=http://certs.godaddy.com/repository/
    o=GoDaddy.com\, Inc.
    l=Scottsdale
    st=Arizona
    c=US
 Subject Name:
    cn=(asa.remotevpn.url)
    ou=Domain Control Validated
```

```
OCSP AIA:
    URL: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Points:
    [1] http://crl.godaddy.com/gdig2s1-96.crl
Validity Date:
    start date: 12:04:38 UTC Jul 22 2015
    end date: 12:04:38 UTC Jul 22 2016
Associated Trustpoints:
```

SSL-Trustpoint

CA Certificate

```
Status: Available
Certificate Serial Number: 07
Certificate Usage: General Purpose
Public Key Type: RSA (2048 bits)
Signature Algorithm: SHA256 with RSA Encryption
Issuer Name:
  cn=Go Daddy Root Certificate Authority - G2
  o=GoDaddy.com\, Inc.
  1=Scottsdale
  st=Arizona
  c=US
Subject Name:
  cn=Go Daddy Secure Certificate Authority - G2
  ou=http://certs.godaddy.com/repository/
  o=GoDaddy.com\, Inc.
  l=Scottsdale
  st=Arizona
  c=US
OCSP AIA:
  URL: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Points:
  [1] http://crl.godaddy.com/gdroot-g2.crl
Validity Date:
  start date: 07:00:00 UTC May 3 2011
  end date: 07:00:00 UTC May 3 2031
Associated Trustpoints:
```

```
SSL-Trustpoint
```

CA Certificate

Status: Available Certificate Serial Number: 1be715 Certificate Usage: General Purpose Public Key Type: RSA (2048 bits) Signature Algorithm: SHA256 with RSA Encryption Issuer Name: ou=Go Daddy Class 2 Certification Authority o=The Go Daddy Group\, Inc. c=US Subject Name: cn=Go Daddy Root Certificate Authority - G2 o=GoDaddy.com\, Inc. l=Scottsdale st=Arizona

```
c=US
OCSP AIA:
URL: http://ocsp.godaddy.com/
CRL Distribution Points:
[1] http://crl.godaddy.com/gdroot.crl
Validity Date:
start date: 07:00:00 UTC Jan 1 2014
end date: 07:00:00 UTC May 30 2031
Associated Trustpoints:
SSL-Trustpoint-1
```

```
\ldots (and the rest of the Sub CA certificates till the Root CA)
```

#### Vérification du certificat installé pour WebVPN avec un navigateur Web

Vérifiez que WebVPN utilise le nouveau certificat.

- 1. Connectez-vous à l'interface WebVPN via un navigateur Web. Utilisez https:// avec le nom de domaine complet (FQDN) utilisé afin de demander le certificat (par exemple, <u>https://(vpn.remoteasa.com)).</u>
- 2. Double-cliquez sur l'icône de verrouillage qui apparaît dans le coin inférieur droit de la page de connexion WebVPN. Les informations relatives au certificat installé doivent apparaître.
- 3. Vérifiez le contenu afin de vérifier qu'il correspond au certificat émis par le fournisseur tiers.

Certificate	<
General Details Certification Path	_
Certificate Information	
<ul> <li>This certificate is intended for the following purpose(s):</li> <li>Ensures the identity of a remote computer</li> </ul>	
* Refer to the certification authority's statement for details.  Issued to: vpn.remoteasa.com	
Issued by: Go Daddy Secure Certificate Authority - G2	Wir
Valid from 7/ 22/ 2015 to 7/ 22/ 2016	
Learn more about certificates	
ОК	

Renouveler le certificat SSL sur l'ASA

- 1. Régénérez le CSR soit sur l'ASA, soit avec OpenSSL ou sur l'AC avec les mêmes attributs que l'ancien certificat. Suivez les étapes décrites dans la section <u>Génération de CSR</u>.
- 2. Envoyez le CSR sur l'autorité de certification et générez un nouveau certificat d'identité au format PEM (.pem, .cer, .crt) avec le certificat de l'autorité de certification. Dans le cas d'un certificat PKCS12, il existe également une nouvelle clé privée.

Dans le cas d'une autorité de certification GoDaddy, le certificat peut être renouvelé avec un nouveau CSR généré.

Accédez au compte GoDaddy et cliquez sur Manage sous SSL Certificates.

SSL CERTIFICATES		
Filter: All Accounts		Search by domain
Accounts •	Expiration date	e
vpn.remoteasa.com Standard SSL	22-07-2016	Options Manage
Displaying 1-1 of 1 accounts	Results per page: 5	K 📢 1 of 1 🔀 🗴
	Need help with your SSL Certificates? Visit GoDaddy Sup	port

Cliquez sur Afficher l'état pour le nom de domaine requis.

Certificates	Reposito	ory Help ~	Report EV Abuse			
Cortificat						
Certificat	es					
Search domains	^	All Certificate Types	0	All Statuses	Not Expired or Revoked 😒	Action
		1 Year Standard SSI	Certificate	Certificate issued	7/22/2016	Xiew status

Cliquez sur Manage afin de donner des options pour ressaisir le certificat.

## All > vpn.remoteasa.com

Standard SSL Certificate

Certificate Management Options

Lo	Ľø	\$≎
Download	Revoke	Manage
Certificate Details		
Status		Certificate issued
Domain name		vpn.remoteasa.com
Encryption Strength		GoDaddy SHA-2
Validity Period		7/22/2015 - 7/22/2016
Serial Number		25:od:73:a9:84:07:06:05

#### Développez l'option Re-Key certificate et ajoutez le nouveau CSR.

Certificates Repository Help V Report E	EV Abuse
/pn.remoteasa.com > Mar	nage Certificate
Ise this page to submit your certificate changes for review all at c	once, not individually. We'll review them together so your changes happen faster.
submitting any changes on this form will issue a new certificate a	nd your current certificate will be revoked. You will have 72 hours to install the new certificate on your website.
Re-Key certificate	Private key lost, compromised, or stolen? Time to re-key.
Certificate Signing Request (CSR)	New Keys, please
13gHhfenpiRd3QX0kDh4P/wkl12bz/zb1y/Si N80GsenQVuZaYzihN3R9EU/3R29 PcctuZ18yZLZTr9NSxkl9im111aCuxIH9FmW	You can generate a Certificate Signing Request (CSR) by using a certificate signing tool specific to your operating system. Your CSR contains a public key that matches the private key generated at the same time.
Domain Name (based on CSR): vpn.remoteasa.com	
Change the site that your certificate protects	If you want to switch your certificate from one site to another, do it here.
Change encryption algorithm and/or certificate issuer	Upgrade your protection or change the company behind your cert.

Enregistrez et passez à l'étape suivante. GoDaddy délivre un nouveau certificat basé sur le CSR fourni.

3. Installez le nouveau certificat sur un nouveau point de confiance, comme indiqué dans la section Installation du certificat SSL sur l'ASA.

## Forum aux questions

1. Quel est le meilleur moyen de transférer des certificats d'identité d'un ASA vers un autre ASA ?

Exportez le certificat avec les clés dans un fichier PKCS12.

Utilisez cette commande afin d'exporter le certificat via la CLI à partir de l'ASA d'origine :

<#root>
ASA(config)#
crypto ca export

pkcs12

Configuration ASDM :

Export certificate		
Export to File:	C:\Users\admin\Desktop\SSL-Certificate Browse	
Certificate Format:		
	PKCS12 Format (Certificate(s) + Private Key)	
	PEM Format (Certificate Only)	
Configuration Encryption Passphrase		
Encryption Passphrase:	••••	
Confirm passphrase:	••••	
Export Cer	tificate Cancel Help	

Utilisez cette commande afin d'importer le certificat via CLI vers l'ASA cible :

<#root>

ASA(config)#

crypto ca import

pkcs12

Configuration ASDM :

📴 Add Identity Certificate		
Trustpoint Name:	SSL-Trustpoint-PKCS12	
Import the identity certificate from a file (PKCS12 format with Certificate(s)+Private Key):		
Decryption Passphrase:	•••••	
File to Import From:	C: \Users \admin \Desktop \SSL-Ceri Browse	
Add a new identity certificate:		
Key Pair:	<default-rsa-key></default-rsa-key>	
Certificate Subject DN:	CN=MainASA Select	
Generate self-signed certificate		
Act as local certificate authority and issue dynamic certificates to TLS-Proxy		
	Advanced	
Enable CA flag in basic constraints extension		
Add Certificate Cancel Help		

Vous pouvez également effectuer cette opération via la fonction de sauvegarde/restauration de l'ASDM en procédant comme suit :

- 1. Connectez-vous à l'ASA via ASDM et choisissezTools > Backup Configuration.
- 2. Sauvegarder toute la configuration ou uniquement les certificats d'identité.
- $\label{eq:states} \textbf{3. Sur l'ASA cible, ouvrez l'ASDM et choisissezTools > Restore Configuration.} \\$

## 2. Comment générer des certificats SSL à utiliser avec les ASA d'équilibrage de charge VPN ?

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour configurer des ASA avec des certificats SSL pour un environnement d'équilibrage de charge VPN.

 Utilisez un seul certificat UCC (Unified Communications/Multiple Domains Certificate) dont le nom de domaine complet (FQDN) d'équilibrage de charge est le nom de domaine complet (DN) et dont chacun des noms de domaine complets (FQDN) ASA est un autre nom de sujet (SAN) distinct. Il existe plusieurs autorités de certification bien connues comme GoDaddy, Entrust, Comodo et d'autres qui prennent en charge de tels certificats. Lorsque vous choisissez cette méthode, il est important de se rappeler que l'ASA ne prend pas actuellement en charge la création d'un CSR avec plusieurs champs SAN. Ceci a été documenté dans l'amélioration du bogue Cisco ID <u>CSCso70867</u>. Dans ce cas, il existe deux options pour générer le CSR

- a. Via la CLI ou l'ASDM. Lorsque le CSR est envoyé à l'autorité de certification, ajoutez les différents SAN sur le portail de l'autorité de certification.
- b. Utilisez OpenSSL pour générer le CSR et inclure les différents SAN dans le fichier openssl.cnf.

Une fois que le CSR a été soumis à l'autorité de certification et que le certificat a été généré, importez ce certificat PEM vers l'ASA qui a généré le CSR. Une fois terminé, exportez et importez ce certificat au format PKCS12 sur les autres ASA membres.

- 2. Utilisez un certificat générique. Il s'agit d'une méthode moins sécurisée et moins souple qu'un certificat de communications unifiées. Dans le cas où l'autorité de certification ne prend pas en charge les certificats UC, un CSR est généré soit sur l'autorité de certification, soit avec OpenSSL où le nom de domaine complet est sous la forme \*.domain.com. Une fois que le CSR a été soumis à l'autorité de certification et que le certificat a été généré, importez le certificat PKCS12 vers tous les ASA du cluster.
- 3. Utilisez un certificat distinct pour chaque ASA membre et le pour le nom de domaine complet d'équilibrage de charge. C'est la solution la moins efficace. Les certificats pour chacun des ASA individuels peuvent être créés comme indiqué dans ce document. Le certificat pour le FQDN d'équilibrage de charge VPN est créé sur un ASA et exporté et importé en tant que certificat PKCS12 sur les autres ASA.

## 3. Les certificats doivent-ils être copiés de l'ASA principal vers l'ASA secondaire dans une paire de basculement ASA ?

Il n'est pas nécessaire de copier manuellement les certificats de l'ASA principal vers l'ASA secondaire car les certificats sont synchronisés entre les ASA tant que le basculement dynamique est configuré. Si lors de la configuration initiale du basculement, les certificats ne sont pas vus sur le périphérique de secours, émettez la commande write standby afin de forcer une synchronisation.

## 4. Si des clés ECDSA sont utilisées, le processus de génération de certificat SSL est-il différent ?

La seule différence dans la configuration est l'étape de génération de paire de clés, où une paire de clés ECDSA est générée à la place d'une paire de clés RSA. Le reste des étapes reste le même. La commande CLI permettant de générer des clés ECDSA est illustrée ci-dessous :

# <#root> MainASA(config)# cry key generate ecdsa label SSL-Keypair elliptic-curve 256 INFO: The name for the keys will be: SSL-Keypair Keypair generation process begin. Please wait...

## Dépannage

### Dépannage des commandes

Ces commandes debug doivent être collectées sur l'interface de ligne de commande en cas d'échec de l'installation du certificat SSL :

debug crypto ca 255

debug crypto ca messages 255

debug crypto ca transactions 255

#### Problèmes courants

Avertissement de certificat non approuvé avec un certificat SSL tiers valide sur l'interface externe sur ASA avec 9.4(1) et versions ultérieures.

Solution : ce problème se présente lorsqu'une paire de clés RSA est utilisée avec le certificat. Sur les versions ASA à partir de la version 9.4(1), tous les chiffrements ECDSA et RSA sont activés par défaut et le chiffrement le plus fort (généralement un chiffrement ECDSA) est utilisé pour la négociation. Dans ce cas, l'ASA présente un certificat auto-signé au lieu du certificat RSA actuellement configuré. Une amélioration est en place pour modifier le comportement quand un certificat basé sur RSA est installé sur une interface et est suivi par l'ID de bogue Cisco <u>CSCuu02848.</u>

Action recommandée : désactivez les chiffrements ECDSA avec ces commandes CLI :

```
ssl cipher tlsv1.2 custom "AES256-SHA:AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:
DES-CBC3-SHA:DES-CBC-SHA:RC4-SHA:RC4-MD5"
```

Ou, avec l'ASDM, accédez àConfiguration > Remote Access VPN > Advancedet choisisseZSSL Settings. Dans la section Encryption, sélectionnez tlsv1.2 Cipher version et modifiez-le avec la chaîne personnalisée AES256-SHA:AES128-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA:DES-CBC3-SHA:DES-CBC-SHA:RC4-SHA:RC4-MD5

## Annexe

Annexe A : ECDSA ou RSA

L'algorithme ECDSA fait partie de la cryptographie à courbe elliptique (ECC) et utilise une équation d'une courbe elliptique pour générer une clé publique tandis que l'algorithme RSA utilise le produit de deux nombres premiers plus un nombre plus petit pour générer la clé publique. Cela

signifie qu'avec ECDSA, le même niveau de sécurité que RSA peut être atteint, mais avec des clés plus petites. Cela réduit le temps de calcul et augmente les temps de connexion pour les sites qui utilisent des certificats ECDSA.

Le document sur le <u>chiffrement de nouvelle génération et l'ASA</u> fournit des informations plus détaillées.

Annexe B : Utiliser OpenSSL pour générer un certificat PKCS12 à partir d'un certificat d'identité, d'un certificat d'autorité de certification et d'une clé privée

- 1. Vérifiez que OpenSSL est installé sur le système sur lequel ce processus est exécuté. Pour les utilisateurs de Mac OSX et GNU/Linux, cette option est installée par défaut.
- 2. Basculer vers un répertoire valide.

Sous Windows : par défaut, les utilitaires sont installés dans C:\Openssl\bin. Ouvrez une invite de commandes à cet emplacement.

Sous Mac OSX/Linux : ouvrez la fenêtre Terminal dans le répertoire nécessaire à la création du certificat PKCS12.

 Dans le répertoire mentionné à l'étape précédente, enregistrez les fichiers de clé privée (privateKey.key), de certificat d'identité (certificate.crt) et de chaîne de certificats d'autorité de certification racine (CACert.crt).

Combinez la clé privée, le certificat d'identité et la chaîne de certificats de l'autorité de certification racine dans un fichier PKCS12. Entrez une phrase de passe pour protéger votre certificat PKCS12.

```
strong> openss1 pkcs12 -export -out certificate.pfx -inkey privateKey.key -in certificate.crt -cer
```

4. Convertissez le certificat PKCS12 généré en certificat codé en Base64 : <#root>

openssl base64 -in certificate.pfx -out certificate.p12

Ensuite, importez le certificat qui a été généré à la dernière étape pour une utilisation avec SSL.

## Informations connexes

- Guide de configuration d'ASA 9.x Configuration des certificats numériques
- <u>Comment obtenir un certificat numérique d'une autorité de certification Microsoft Windows</u> <u>avec ASDM sur un ASA</u>
- <u>Assistance et documentation techniques Cisco Systems</u>

#### À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.