ASA 8.0: WebVPN ユーザのための RADIUS 認 証の設定

目次

<u>概要</u>
前提条件
<u>ACS サーバの設定</u>
<u>セキュリティ アプライアンスの設定</u>
ASDM
<u>コマンド行インターフェイス</u>
<u>確認</u>
<u>ASDM でのテスト</u>
<u>CLI でのテスト</u>
<u>トラブルシューティング</u>
<u>関連情報</u>

概要

このドキュメントでは、WebVPN ユーザの認証に Remote Authentication Dial-In User Service(RADIUS)を使用するための Cisco Adaptive Security Appliance(ASA)の設定方法を 説明しています。 この例での RADIUS サーバは Cisco Access Control Server(ACS)バージョ ン 4.1 です。この設定は、ソフトウェア バージョン 8.0(2) が稼働する ASA 上の Adaptive Security Device Manager(ASDM)6.0(2) で実行されます。

注: この RADIUS 認証例は WebVPN ユーザ用に設定されていますが、この設定を他のタイプのリ モート アクセス VPN にも使用できます。 示されているように、必要な接続プロファイル(トン ネル グループ)に AAA を割り当てるだけです。

<u>前提条件</u>

- 基本的な WebVPN 設定が必要です。
- ユーザ認証のためには、Cisco ACS にユーザが設定されている必要があります。 詳細は、『
 ユーザ管理』の「基本ユーザ アカウントの追加」セクションを参照してください。

<u>ACS サーバの設定</u>

このセクションでは、ACS と ASA で RADIUS 認証を設定するための情報を提供しています。

ASA と通信するように ACS サーバを設定するには、次の手順を実行します。

1. ACS 画面の左のメニューから Network Configuration を選択します。

- 2. AAA Clients にある Add Entry をクリックします。
- 次のようにクライアント情報を入力します。hostname AAA クライアント選択の名前AAA クライアントIPアドレス— ACS がセキュリティ アプライアンス モデルによってが接触する アドレス共有秘密— ACS とセキュリティ アプライアンス モデルで設定される秘密鍵
- 4. Authenticate Using ドロップダウン メニューで RADIUS (Cisco VPN 3000/ASA/PIX 7.x+) を 選択します。
- 5. [Submit+Apply] をクリックします。

alialia	Network Configuration				
CISCO	Edit				
User Setup					
Sroup Setup	Add AAA Client				
Shared Profile Components	AAA Client Hostname				
Network Configuration	192.168.1.1				
System Configuration	AAA Client IP Address				
Configuration	Shared Secret secretkey				
Administration Control	RADIUS Key Wrap				
External User Databases	Key Encryption Key				
Dona Posture Validation	Message Authenticator Code Key				
Network Access Profiles	Key Input Format C ASCII Hexadecimal				
Reports and Activity	Authenticate Using RADIUS (Cisco VPN 3000/ASA/PIX 7.x+)				
Online Documentation	□ Single Connect TACACS+ AAA Client (Record stop in accounting on failure)				
	Log Update/Watchdog Packets from this AAA Client				
	Log RADIUS Tunneling Packets from this AAA Client				
	Replace RADIUS Port info with Username from this AAA Client				
	- Match Framed-IP-Address with user IP address for accounting packets from				

AAA クライアント設定の例

<u>セキュリティ アプライアンスの設定</u>

<u>ASDM</u>

ACS サーバと通信して WebVPN クライアントを認証するように ASA を設定するには、ASDM で次の手順を実行します。

1. > **設定されるリモートアクセス VPN > AAA > AAA サーバ グループ** 『Configuration』 を選 択 して下さい。

- 2. AAA Server Groups の横にある Add をクリックします。
- 3. 表示されたウィンドウで、新しい AAA サーバ グループの名前を指定して、プロトコルに RADIUS を選択します。 完了したら、[OK] をクリックします。

🔂 Add AAA Server Group 🔀						
Configure an AAA server group. The Accounting Mode attribute is only applicable for RADIUS and TACACS+ protocols.						
Server Group:	RAD_SVR_GRP					
Protocol:	RADIUS					
Accounting Mode:	🔿 Simultaneous 💿 Single					
Reactivation Mode:	Depletion O Timed					
Dead Time: 10 minutes						
Max Failed Attempts: 3						
OK Cancel Help						

- 4. トップ ペインで自分の新しいグループが選択されているのを確認して、下方のペインの右 で Add をクリックします。
- 5. 次のようにサーバ情報を入力します。インターフェイス名— ACS サーバに達するのに使用 する ASA が必要があるインターフェイスACS サーバに達するのに使用する ASA が必要が ある ip address — アドレス**かサーバ名サーバシークレット キー**— ACS サーバの ASA のた めに設定される共有秘密 キーASA での AAA サーバ設定例

🚰 Add AAA Server		×				
Server Group:	RAD_SVR_GRP					
Interface Name:	inside 💌					
Server Name or IP Address:	192.168.1.2					
Timeout:	10	seconds				
RADIUS Parameters						
Server Authentication Port	: 1645					
Server Accounting Port:	1646					
Retry Interval:	10 seconds					
Server Secret Key:	****					
Common Password:						
ACL Netmask Convert:	Standard					
ОК	Cancel Help					

- 6. AAAサーバグループおよびサーバを設定したら、設定 > リモートアクセス VPN > Clientless SSL VPN アクセス > 接続プロファイルへのナビゲート WebVPN を新しい AAA設定を使用 するために設定するため。**注:** WebVPN AAA
- 7. AAA を設定するプロファイルを選択して、Edit をクリックします。
- 8. Authentication の下で、事前に作成してある RADIUS サーバ グループを選択します。 完了 したら、[OK] をクリックします。

٥	🖆 Edit Clientless SSL VPN Connection Profile: ExampleGroup1							
	-Basic	Name:	ExampleGroup1					
	Advanced	Aliases:	Group:					
		Authentication						
		Method:	AAA ⊂ Certificate ⊂ Both					
		AAA Server Group:	RAD_SRV_GRP Mar	nage				
			LOCAL RAD JRV GRP					
		Default Group Policy	13					
		Group Policy:	OfftGrpPoicy Mar	nage				
		Clientless SSL VPN Protocol:	F Enabled					
		ОК	Cancel Help					

<u>コマンド行インターフェイス</u>

ACS サーバと通信して WebVPN クライアントを認証するように ASA を設定するには、CLI で次の手順を実行します。

ciscoasa#configure terminal !--- Configure the AAA Server group. ciscoasa(config)# aaa-server RAD_SRV_GRP protocol RADIUS ciscoasa(config-aaa-server-group)# exit !--- Configure the AAA Server. ciscoasa(config)# aaa-server RAD_SRV_GRP (inside) host 192.168.1.2 ciscoasa(config-aaaserver-host)# key secretkey ciscoasa(config-aaa-server-host)# exit !--- Configure the tunnel group to use the new AAA setup. ciscoasa(config)# tunnel-group ExampleGroup1 general-attributes ciscoasa(config-tunnel-general)# authentication-server-group RAD_SRV_GRP

<u>確認</u>

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

<u>ASDM でのテスト</u>

AAA Server Groups 設定画面の **Test** ボタンで、RADIUS 設定を確認します。 ユーザ名とパスワ ードを入力したら、このボタンにより、テスト認証要求を ACS サーバに送信できます。

- 1. > **設定されるリモートアクセス VPN > AAA > AAA サーバ グループ** 『Configuration』 を選 択 して下さい。
- 2. 最上部のペインで対象の AAA サーバ グループを選択します。
- 3. 下部のペインでテストする AAA サーバを選択します。
- 4. 下部のペインの右側にある Test ボタンをクリックします。

- 5. 表示されるウィンドウで、[Authentication] オプション ボタンをクリックして、テスト対象 のクレデンシャルを入力します。 完了したら、[OK] をクリックします。
 - File Yew Tools Wizards Window Help Find to սիսիս 🚜 Home 🔥 Configuration 🧭 Monitoring 🔚 Seve 🔇 Refresh 🔇 Back 🔘 Forward 🢡 Help CISCO Remote Access VPN @ P × Configuration > Remote Access VPN > AAA Setup > AAA Server Groups 🗄 🗾 Network (Client) Access AAA Server Groups - Transie Clientless 35L VPN Access Reactivation Mode Dead Time Max Failed Add Server Group Protocol Accounting Mode Connection Profiles Fortal Group Policies Dynamic Access Policies LDAP_SRY_GRP LDAP Depletion 10 3 Ē Edt LOCA LOCAL RAD SVR Delete 🐻 Advanced Easy VPN Remote Test AAA Server -192.168.1.2 AAA Server Groups X To test the following AAA server enter a username and password 📆 Local Users 🙆 Secure Desktop Manager AAA Server Group: RAD_SVR_GRP (RADIUS) Certificate Management. Host: 192.168.1.2 DHCP Server . . . F Advanced C Authorization @ Authentication Servers in L kate Usemane: Timeout Add ******* Password: 192.168 Edit OK N Cancel Delete A Device Setup Proval Test Remote Access VPN 🙀 Site-to-Site VPN Device Management Apply Reset * 🕼 🍻 🚮 🔒 8/21/07 6:07:11 AM UTC admin 15
- 6. ASA から AAA サーバへのコンタクトの後で、成功メッセージか失敗メッセージが表示され



<u>CLI でのテスト</u>

AAA 設定をテストするためにコマンドラインで test コマンドを使用できます。 テスト要求が AAA サーバに送信され、コマンド ラインに結果が表示されます。

ciscoasa#test aaa-server authentication RAD_SVR_GRP host 192.168.1.2 username kate password cisco123 INFO: Attempting Authentication test to IP address <192.168.1.2> (timeout: 12 seconds) INFO: Authentication Successful

<u>トラブルシューティング</u>

このシナリオでの認証のトラブルシューティングには、debug radius コマンドが有効です。 この コマンドにより RADIUS セッションのデバッグがイネーブルになり、さらに RADIUS パケット のデコードもイネーブルになります。 提示される各デバッグ出力では、デコードされた最初のパ ケットが、ASA から ACS サーバに送信されたパケットになっています。 2 番目のパケットは ACS サーバからの応答です。

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください。

認証が成功すると、RADIUS サーバから access-accept メッセージが送信されます。

ciscoasa#debug radius !--- First Packet. Authentication Request. ciscoassa#radius mkreq: 0x88 alloc_rip 0xd5627ae4 new request 0x88 --> 52 (0xd5627ae4) got user '' got password add_req 0xd5627ae4 session 0x88 id 52 RADIUS_REQUEST radius.c: rad_mkpkt RADIUS packet decode (authentication request) ------ Raw packet data (length = 62).... 01 34 00 3e 18 71 56 d7 c4 ad e2 73 30 a9 2e cf | .4.>.qV....s0... 5c 65 3a eb 01 06 6b 61 74 65 02 12 0e c1 28 b7 | \e:...kate....(. 87 26 ed be 7b 2c 7a 06 7c a3 73 19 04 06 c0 a8 | .&..{,z.|.s..... 01 01 05 06 00 00 03 34 3d 06 00 00 05 |4=..... Parsed packet data..... Radius: Code = 1 (0x01) Radius: Identifier = 52 (0x34) Radius: Length = 62 (0x003E) Radius: Vector: 187156D7C4ADE27330A92ECF5C653AEB Radius: Type = 1 (0x01) User-Name Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (String) = 6b 61 74 65 | kate Radius: Type = 2 (0x02) User-Password Radius: Length = 18 (0x12) Radius: Value (String) = 0e c1 28 b7 87 26 ed be 7b 2c 7a 06 7c a3 73 19 | ...(..&..{,z.|.s. Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (IP Address) = 192.168.1.1 (0xC0A80101) Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x34 Radius: Type = 61 (0x3D) NAS-Port-Type Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x5 send pkt 192.168.1.2/1645 rip 0xd5627ae4 state 7 id 52 rad_vrfy() : response message verified rip 0xd544d2e8 : chall_state '' : state 0x7 : timer 0x0 : reqauth: 18 71 56 d7 c4 ad e2 73 30 a9 2e cf 5c 65 3a eb : info 0x88 session_id 0x88 request_id 0x34 user 'kate' response '***' app 0 reason 0 skey 'secretkey' sip 192.168.1.2 type 1 !--- Second Packet. Authentication Response. RADIUS packet decode (response) ------------ Raw packet data (length = 50)..... 02 34 00 32 35 al 88 2f 8a bf 2a 14 c5 31 78 59 | .4.25../..*..1xY 60 31 35 89 08 06 ff ff ff ff 19 18 43 41 43 53 | `15......CACS 3a 30 2f 32 61 36 2f 63 30 61 38 30 31 30 31 2f | :0/2a6/c0a80101/ 35 32 | 52 Parsed packet data..... Radius: Code = 2 (0x02) Radius: Identifier = 52 (0x34) Radius: Length = 50 (0x0032) Radius: Vector: 35A1882F8ABF2A14C531785960313589 Radius: Type = 8 (0x08) Framed-IP-Address Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (IP Address) = 255.255.255.255 (0xFFFFFFFF) Radius: Type = 25 (0x19) Class Radius: Length = 24 (0x18) Radius: Value (String) = 43 41 43 53 3a 30 2f 32 61 36 2f 63 30 61 38 30 | CACS:0/2a6/c0a80 31 30 31 2f 35 32 | 101/52 rad_procpkt: ACCEPT RADIUS_ACCESS_ACCEPT: normal termination RADIUS_DELETE remove_req 0xd5627ae4 session 0x88 id 52 free_rip 0xd5627ae4 radius: send queue empty

認証が失敗すると、ACS サーバから access-reject メッセージが送信されます。

ciscoasa#debug radius !--- First Packet. Authentication Request. ciscoasa# radius mkreq: 0x85 alloc_rip 0xd5627ae4 new request 0x85 --> 49 (0xd5627ae4) got user '' got password add_req 0xd5627ae4 session 0x85 id 49 RADIUS_REQUEST radius.c: rad_mkpkt RADIUS packet decode (authentication request) ------ Raw packet data (length = 62)..... 01 31 00 3e 88 21 46 07 34 5d d2 a3 a0 59 1e ff | .1.>.!F.4]...Y.. cc 15 2a 1b 01 06 6b 61 74 65 02 12 60 eb 05 32 | ..*...kate..`..2 87 69 78 a3 ce d3 80 d8 4b 0d c3 37 04 06 c0 a8 | .ix.....K..7.... 01 01 05 06 00 00 00 31 3d 06 00 00 00 05 |1=..... Parsed packet data..... Radius: Code = 1 (0x01) Radius: Identifier = 49 (0x31) Radius: Length = 62 (0x003E) Radius: Vector: 88214607345DD2A3A0591EFFCC152A1B Radius: Type = 1 (0x01) User-Name Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (String) = 6b 61 74 65 | kate Radius: Type = 2 (0x02) User-Password Radius: Length = 18 (0x12) Radius: Value (String) = 60 eb 05 32 87 69 78 a3 ce d3 80 d8 4b 0d c3 37 | `..2.ix.....K..7 Radius: Type = 4 (0x04) NAS-IP-Address Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (IP Address) = 192.168.1.1 (0xC0A80101) Radius: Type = 5 (0x05) NAS-Port Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x31 Radius: Type = 61 (0x3D) NAS-Port-Type Radius: Length = 6 (0x06) Radius: Value (Hex) = 0x5 send pkt 192.168.1.2/1645 rip 0xd5627ae4 state 7 id 49 rad_vrfy() : response message verified rip 0xd544d2e8 : chall_state '' : state 0x7 : timer 0x0 : reqauth: 88 21 46 07 34 5d d2 a3 a0 59 le ff cc 15 2a 1b : info 0x85 session_id 0x85 request_id 0x31 user 'kate' response '***' app 0 reason 0 skey 'secretkey' sip 192.168.1.2 type 1 !--- Second packet. Authentication Response. RADIUS packet decode (response) ------------- Raw packet data (length = 32)..... 03 31 00 20 70 98 50 af 39 cc b9 ba df a7 bd ff | .1. p.P.9...... 06 af fb 02 12 0c 52 65 6a 65 63 74 65 64 0a 0d |Rejected.. Parsed packet data..... Radius: Code = 3 (0x03) Radius: Identifier = 49 (0x31) Radius: Length = 32 (0x0020) Radius: Vector: 709850AF39CCB9BADFA7BDFF06AFFB02 Radius: Type = 18 (0x12) ReplyMessage Radius: Length = 12 (0x0C) Radius: Value (String) = 52 65 6a 65 63 74 65 64 0a 0d |
Rejected.. rad_procpkt: REJECT RADIUS_DELETE remove_req 0xd5627ae4 session 0x85 id 49 free_rip
0xd5627ae4 radius: send queue empty

関連情報

- Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
- Requests for Comments (RFC)
- ・ <u>テクニカルサポートとドキュメント Cisco Systems</u>