

# LDAP プロファイル

LDAP プロファイルのウィンドウを使用して、LDAP のディレクトリ情報、LDAP の検索コンテキ スト情報、LDAP サーバの情報、およびプロファイルに関連付けられるユーザなどを設定します。 このウィンドウを使用して特定のプロファイルを検索し、個々の設定値を変更できます。

### LDAP プロファイルの検索

ネットワークに複数の LDAP プロファイルが存在する場合があるため、Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定の LDAP プロファイルを検索することができます。特定の LDAP プロファイルを検索するには、次の手順を実行します。

(注)

ブラウザ セッションでの作業中、クライアント マシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が 保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じ てから新しいブラウザ ウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

#### 手順

ステップ1 [アプリケーション]>[Unified Personal Communicator]>[LDAP プロファイル]の順に選択します。

[LDAP プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Ldap Profiles)] ウィンドウが表示されます。ド ロップダウン リスト ボックスを使用して LDAP プロファイルを検索します。

- **ステップ2** 最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。
  - 名前
  - 説明
- **ステップ3**2番目のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。
  - が次の文字列で始まる
  - が次の文字列を含む
  - が次の文字列と等しい
  - が次の文字列で終わる
  - が空である
  - が空ではない
- **ステップ4** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、**[検索]**をクリックします。

#### $\rho$

:ント データベースに登録されているすべての LDAP プロファイルを検索するには、検索テキ ストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された LDAP プロファイルのリストが表示されます。

ステップ5 レコードのリストから、検索条件に一致する LDAP プロファイルをクリックします。

選択した LDAP プロファイルがウィンドウに表示されます。

#### 追加情報

P.32-6の「関連項目」を参照してください。

■ Cisco Unified Presence Server アドミニストレーション ガイド

# LDAP プロファイルの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、LDAP プロファイルを追加または更新する方法について説明します。

#### 手順

- ステップ1 次のいずれかのタスクを実行します。
  - LDAP プロファイルを追加するには、[アプリケーション] > [Unified Personal Communicator]
    > [LDAP プロファイル]の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
  - LDAP プロファイルを更新するには、P.32-2の「LDAP プロファイルの検索」の手順に従って プロファイルを検索します。

[LDAP プロファイルの設定 (LDAP Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

- ステップ2 表 32-1 の説明に従って適切な設定を入力します。
- ステップ3 読み取り専用アクセスでの匿名ログインをユーザに許可するには、[Anonymous バインド (Anonymous Bind)] チェックボックスをオンにします。
- **ステップ4** 検索ベースで始まるディレクトリの再帰検索を実行するには、[再帰検索 (Recursive Search)] チェッ クボックスをオンにします。
- **ステップ5** ユーザと LDAP プロファイルを関連付けるには、[プロファイルにユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

- **ステップ6** 最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。
  - 名
  - ミドルネーム
  - 姓
  - ユーザ ID
  - 部署名

ステップ7 2番目のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

**ステップ8** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索]をクリックします。



検出されたユーザのリストが表示されます。

- **ステップ9** レコードのリストから、LDAP プロファイルに追加するユーザをクリックするか、または [すべて を選択] をクリックします。
- ステップ10 ユーザを LDAP プロファイルへ追加するには、[選択項目の追加] をクリックします。
- ステップ11 [ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウで [閉じる] をクリックします。
- **ステップ12** データを保存して LDAP プロファイルをデータベース プロファイルに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします(または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

#### 追加情報

P.32-6の「関連項目」を参照してください。

# LDAP プロファイルの設定値

表 32-1 で、LDAP プロファイルの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、 P.32-6 の「関連項目」を参照してください。

#### 表 32-1 LDAP プロファイルの設定パラメータ

フィールド	説明
LDAP プロファイル情報 (LDAP Profile Information)	
名前	このパラメータは、LDAP プロファイルの名前を指定します。
	最大文字数:128
説明	このパラメータは、LDAP プロファイルの一般的な説明を示しま
	す。
	最大文字数:128
LDAP ディレクトリ情報 (LDA	P Directory Information)
識別名 (DN) をバインド	このパラメータは、管理者レベルのアカウント情報を
(Bind Distinguished Name(DN))	useraccount@domain.comの形式で指定します。これは、認証済み
	バインドに対する識別名(DN)です。
	最大文字数:128
パスワード (Password)	このパラメータは、LDAP 管理者のユーザ名に対するパスワード
	を指定します。

識別名 (DN) をバインド (Bind Distinguished Name(DN))	このパラメータは、管理者レベルのアカウント情報を useraccount@domain.comの形式で指定します。これは、認証済み バインドに対する識別名(DN)です。
	最大文字数:128
パスワード (Password)	このパラメータは、LDAP管理者のユーザ名に対するパスワードを指定します。
	最大文子数:128
パスワードの確認 (Confirm	このパラメータは、LDAP 管理者のユーザ名に対するパスワード
Password、半角英数のみ)	を確認します。
	最大文字数:128
Anonymous バインド	[Anonymous バインド (Anonymous Bind)]チェックボックスをオン
(Anonymous Bind)	にすると、ユーザはこの LDAP サーバに読み取り専用アクセスで
	匿名ログインできます。ユーザの資格情報を使用して LDAP サー
	バにログインするには、このチェックボックスをオフにします。
LDAP 検索コンテキスト情報 (LDAP Search Context Information)	
検索コンテキスト	このパラメータは、すべての LDAP ユーザが存在する場所を、コ
(Search Context)	ンテナまたはディレクトリで指定します。
	  最大文字数:128

#### LDAP サーバ情報 (LDAP Server Information)

再帰検索 (Recursive Search)

プライマリ LDAP サーバ	このパラメータは、プライマリ LDAP サーバを指定します。ドロッ
(Primary Ldap Server)	プダウン リストで、定義済みの LDAP サーバから選択できます。
バックアップ LDAP サーバ	このパラメータは、バックアップ LDAP サーバを指定します。ド
(Backup Ldap Server)	ロップダウン リストで、定義済みの LDAP サーバから選択できま
	す。バックアップ LDAP サーバは2つ指定できます。

検索ベースで始まるディレクトリの再帰検索を実行するには、[再

帰検索 (Recursive Search)] チェックボックスをオンにします。

# LDAP プロファイルの削除

この項では、LDAP プロファイルの削除方法を説明します。

手順

- ステップ1 P.32-2 の「LDAP プロファイルの検索」の手順に従い LDAP プロファイルを検索します。
- ステップ2 一致するレコードのリストから、削除する LDAP プロファイルを選択します。
- **ステップ3** プロファイルを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします(または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンを クリックします)。

LDAP プロファイルが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、その LDAP プロ ファイルが削除されます。LDAP プロファイルが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

#### 追加情報

P.32-6の「関連項目」を参照してください。

# 関連項目

- LDAP プロファイルの検索 (P.32-2)
- LDAP プロファイルの設定 (P.32-3)
- LDAP プロファイルの削除 (P.32-6)