IKEv2 com Windows 7 IKEv2 Agile VPN Client e Autenticação de Certificado em FlexVPN

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Conventions Configurar Overview Configurar autoridade de certificado Configurar Headend do Cisco IOS Configurar o cliente interno do Windows 7 Obter certificado do cliente Detalhes importantes Verificar Troubleshoot Informações Relacionadas

Introduction

FlexVPN é a nova infraestrutura de VPN baseada em IKEv2 (Internet Key Exchange versão 2) no Cisco IOS[®] e deve ser uma solução de VPN unificada. Este documento descreve como configurar o cliente IKEv2 que é incorporado ao Windows 7 para conectar um headend do Cisco IOS com a utilização de uma autoridade de certificação (CA).

Note: O Adaptive Security Appliance (ASA) agora oferece suporte a conexões IKEv2 com o cliente integrado Windows 7 a partir da versão 9.3(2).

Note: Os protocolos SUITE-B não funcionam porque o headend do IOS não suporta SUITE-B com IKEv1 ou o cliente Windows 7 IKEv2 Agile VPN não suporta atualmente SUITE-B com IKEv2.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- cliente VPN incorporado do Windows 7
- Software Cisco IOS versão 15.2(2)T
- Autoridade de certificação OpenSSL CA

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware e software:

- cliente VPN incorporado do Windows 7
- Software Cisco IOS versão 15.2(2)T
- Autoridade de certificação OpenSSL CA

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as <u>Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter informações sobre convenções</u> <u>de documentos.</u>

Configurar

Overview

Há quatro etapas principais na configuração do cliente IKEv2 integrado do Windows 7 para conectar um headend do Cisco IOS com a utilização de uma CA:

1. Configurar CA

A AC deve permitir que você incorpore a EKU (Extended Key Usage, uso de chave estendida) necessária no certificado. Por exemplo, no servidor IKEv2, 'Server Auth EKU' é necessário, enquanto o certificado do cliente precisa de 'Client Auth EKU'. As implantações locais podem usar:Servidor CA do Cisco IOS - Os certificados autoassinados não podem ser usados devido ao bug <u>CSCuc82575</u>.servidor de CA OpenSSLMicrosoft CA server - Em geral, essa é a opção preferida porque pode ser configurada para assinar o certificado exatamente como desejado.

2. Configurar o headend do Cisco IOS

Obter um certificadoConfigurar IKEv2

- 3. Configurar o cliente incorporado do Windows 7
- 4. Obter certificado de cliente

Cada uma dessas etapas principais é explicada em detalhes nas seções subsequentes.

Note: Use a <u>Command Lookup Tool (somente clientes registrados)</u> para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Configurar autoridade de certificado

Este documento não fornece etapas detalhadas sobre como configurar uma CA. No entanto, as etapas nesta seção mostram como configurar a CA para que ela possa emitir certificados para esse tipo de implantação.

OpenSSL

O OpenSSL CA é baseado no arquivo 'config'. O arquivo 'config' para o servidor OpenSSL deve ter:

[extCSR]
keyUsage = nonRepudiation, digitalSignature, keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth, clientAuth

Cisco IOS CA Server

Se você usa um servidor de CA do Cisco IOS, certifique-se de usar a versão mais recente do Cisco IOS Software, que atribui a EKU.

IOS-CA# show run | section crypto pki
crypto pki server IOS-CA
issuer-name cn=IOS-CA.cisco.com,ou=TAC,o=cisco
grant auto
eku server-auth client-auth

Configurar Headend do Cisco IOS

Obter um certificado

O certificado deve ter os campos EKU definidos como 'Autenticação de servidor' para o Cisco IOS e 'Autenticação de cliente' para o cliente. Geralmente, a mesma CA é usada para assinar os certificados do cliente e do servidor. Nesse caso, a 'Autenticação do servidor' e a 'Autenticação do cliente' são vistas no certificado do servidor e no certificado do cliente, respectivamente, o que é aceitável.

Se a autoridade de certificação emitir os certificados no formato PKCS (Public-Key Cryptography Standards) #12 no servidor IKEv2 para os clientes e o servidor, e se a CRL (Certificate Revision List, lista de revogação de certificados) não estiver acessível ou disponível, ela deverá ser configurada:

crypto pki trustpoint FlexRootCA revocation-check none

Insira este comando para importar o certificado PKCS#12:

copy ftp://user:***@OpenSSLServer/p12/ikev2.p12* flash:/
crypto pki import FlexRootCA pkcs12 flash:/ikev2.p12 password <password>
 !! Note: ikev2.p12 is a pkcs12 format certificate that has CA Certificate bundled in it.
 Se um servidor de CA do Cisco IOS conceder automaticamente certificados, o servidor IKEv2
 deve ser configurado com a URL do servidor de CA para receber um certificado como mostrado
 neste exemplo:

crypto pki trustpoint IKEv2 enrollment url http://<CA_Sever_IP>:80 subject-name cn=ikev2.cisco.com,ou=TAC,o=cisco revocation-check none Quando o ponto de confiança é configurado, você precisa:

1. Autentique a CA com este comando:

```
crypto pki authenticate FlexRootCA
```

2. Inscreva o servidor IKEv2 com a CA com este comando:

crypto pki enroll FlexRootCA

Para ver se o certificado contém todas as opções necessárias, use este comando show:

```
ikev2#show crypto pki cert verbose
Certificate
Issuer:
Subject:
  Name: ikev2.cisco.com
  ou=TAC
  o=Cisco
  C = BE
  cn=ikev2.cisco.com
Subject Key Info:
  Public Key Algorithm: rsaEncryption
  RSA Public Key: (1024 bit)
Signature Algorithm: MD5 with RSA Encryption
Fingerprint MD5: 3FB01AE4 E36DF9D8 47F3C206 05F287C6
Fingerprint SHA1: DEE6C4D1 00CDD2D5 C0976274 203D2E74 2BC49BE8
X509v3 extensions:
  X509v3 Key Usage: F0000000
     Digital Signature
    Non Repudiation
    Key Encipherment
    Data Encipherment
   X509v3 Subject Key ID: CBCE6E9F F508927C E97040FD F49B52D1 D5919D45
   X509v3 Authority Key ID: 4B86A079 A5738694 85721D0D 7A75892F 0CDAC723
```

Authority Info Access: Extended Key Usage: Client Auth Server Auth Associated Trustpoints: FlexRootCA Key Label: FlexRootCA

Configurar IKEv2

Este é um exemplo de configuração de IKEv2:

```
!! IP Pool for IKEv2 Clients
ip local pool mypool 172.16.0.101 172.16.0.250
!! Certificate MAP to match Remote Certificates, in our case the Windows 7 Clients
crypto pki certificate map win7_map 10
 subject-name co ou = tac
!! One of the proposals that Windows 7 Built-In Client Likes
crypto ikev2 proposal win7
 encryption aes-cbc-256
 integrity shal
 group 2
!! IKEv2 policy to store a proposal
crypto ikev2 policy win7
 proposal win7
!! IKEv2 Local Authorization Policy. Split-Tunneling does not work, as was
!! the case in good old l2tp over IPSec.
crypto ikev2 authorization policy win7_author
 pool mypool
!! IKEv2 Profile
crypto ikev2 profile win7-rsa
 match certificate win7_map
 identity local fqdn ikev2.cisco.com
 authentication local rsa-sig
 authentication remote rsa-sig
 pki trustpoint FlexRootCA
 aaa authorization group cert list win7 win7_author
 virtual-template 1
!! One of the IPSec Transform Sets that Windows 7 likes
crypto ipsec transform-set aes256-shal esp-aes 256 esp-sha-hmac
!! IPSec Profile that calls IKEv2 Profile
crypto ipsec profile win7_ikev2
 set transform-set aes256-shal
 set ikev2-profile win7-rsa
```

```
!! dVTI interface - A termination point for IKEv2 Clients
interface Virtual-Template1 type tunnel
  ip unnumbered Loopback0
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile win7_ikev2
```

O IP não numerado do modelo virtual deve ser qualquer coisa, exceto o endereço local usado para a conexão IPsec. [Se você usar um cliente de hardware, trocaria informações de roteamento por meio do nó de configuração IKEv2 e criaria um problema de roteamento recursivo no cliente de hardware.]

Configurar o cliente interno do Windows 7

Este procedimento descreve como configurar o cliente interno do Windows 7.

1. Navegue até a **Central de Rede e Compartilhamento** e clique em **Configurar uma nova conexão ou rede**.



2. Clique em **Usar minha conexão com a Internet (VNP)**. Isso permite configurar uma conexão VPN negociada em uma conexão atual com a Internet.

😋 🔚 Connect to a Workplace	
How do you want to connect?	
Use my Internet connection (VPN) Connect using a virtual private network (VPN) connection through the Internet.	
i i i i i i i i i i i i	
Dial directly Connect directly to a phone number without going through the Internet.	
ing ing ing	
What is a VPN connection?	
	Cancel

3. Insira o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou o endereço IP do servidor IKEv2 e atribua a ele um nome de destino para identificá-lo localmente.

Note: O FQDN deve corresponder ao Common Name (CN) do certificado de identidade do roteador. O Windows 7 descarta a conexão com um erro 13801 se detectar uma incompatibilidade.

Como parâmetros adicionais precisam ser definidos, marque **Não conectar agora; basta configurá-lo para que eu possa conectar mais tarde** e clicar em **Avançar**:

			8
Connect to a Workplace			
Type the Internet add	ress to connect to		
Your network administrator	can give you this address.		
Internet address:	ikev2.cisco.com		
Destination name:	FlexVPN-IOS		
Use a smart card			
🛞 🥅 Allow other people t This option allows ar	o use this connection nyone with access to this computer to use this connection.		
Don't connect now;	just set it up so I can connect later		
	Next	Canc	el

4. Não preencha os campos **Nome de usuário**, **Senha** e **Domínio (opcional)** porque a Autenticação de certificado deve ser usada. Clique em **Criar**.

🌀 🔚 Connect to a Workplace			
Type your user name	and password		
		1	
User name:			
Password:			
	Show characters		
	Remember this password		
Denvis (astissue)			
Domain (optional):			
		Create	Contract
		Create	Cancel

Note: Feche a janela resultante. Não tente se conectar.

5. Volte para a Central de Rede e Compartilhamento e clique em Alterar configurações do adaptador.

			• 33
💮 🕘 🔻 😟 🕨 Control Panel 🕨	All Control Panel Items 🕨 Network and Sharin	g Center 🗢 🍫 Search Control Panel	Q
Control Panel Home Manage wireless networks <mark>Change adapter settings</mark> Change advanced sharing settings	View proc basic retrack informer Transmitter of Transmitter	2	0
	See Second	Accessing Manual Consultance Distance Consultance Accessing Rectifications Manual Const. Consultance Distance Const.	
	Computer sharing alling Magazanishis, baseboot, bu Magazanishis, baseboot, bu Magazanishis, baseboot, bu	n 19. d'he, o' Pří constitut, o al que table o accerpted 1 aind, dat que o' Pří advati constitut	
See also HomeGroup Internet Options Windows Firewall	Room The and prime boards	e ober nebende omgeden, in dierege bestig oddinge Nem, in gefringsbedrading odorradion	

6. Escolha o Adaptador lógico FlexVPN-IOS, que é o resultado de todas as etapas realizadas até este ponto. Clique em suas propriedades. Estas são as propriedades do perfil de conexão recém-criado chamado FlexVPN-IOS:

Na guia Security (Segurança), o tipo de VPN deve ser IKEv2.Na seção Autenticação, escolha **Usar certificados da máquina**.

FlexVPN-IOS Pr	operties			23
General Options	Security	Networking	Sharing	
Type of VPN:				
IKEv2				-
Data encryption:			Advanced set	tings
Require encrypti	on (disconn	ect if server d	eclines)	-
Use Extensit	ole Authenti	cation Protoco	ol (EAP)	
				-
			Propertie	s
Ose machine	e certificate:	s		
			ОК Са	ancel

O perfil FlexVPN-IOS agora está pronto para ser conectado depois que você importar um certificado para o repositório de certificados da máquina.

Obter certificado do cliente

O certificado do cliente requer estes fatores:

• O certificado do cliente tem um EKU de 'Autenticação do cliente'. Além disso, a CA fornece um certificado PKCS#12:

Client's PKCS12 Certificate will go into Local Machine Personal Certificate Store
• Certificado CA:

CA Certificate goes into Local Machine Trusted Root Certificate Authorities Store

Detalhes importantes

 'Intermediário IKE IPSec' (OID = 1.3.6.1.5.5.8.2.2) deve ser usado como EKU se ambas as afirmações se aplicarem:

O servidor IKEv2 é um servidor Windows 2008. Há mais de um Certificado de Autenticação de Servidor em uso para conexões IKEv2. Se isso for verdade, coloque EKU 'Autenticação de servidor' e EKU 'IKE intermediário IPSec' em um certificado ou distribua esses EKUs entre os certificados. Certifique-se de que pelo menos um certificado contenha EKU 'IKE Intermediário IPSec'.

Consulte Troubleshooting de Conexões VPN IKEv2 para obter mais informações.

- Em uma implantação FlexVPN, não use 'IPSec IKE Intermediate' em EKU. Se você fizer isso, o cliente IKEv2 não recolherá o certificado do servidor IKEv2. Como resultado, eles não podem responder ao CERTREQ do IOS na mensagem de resposta IKE_SA_INIT e, portanto, não conseguem se conectar com um ID de erro 13806.
- Embora o nome alternativo do assunto (SAN) não seja necessário, é aceitável que os certificados tenham um.
- No Windows 7 Client Certificate Store, certifique-se de que o Machine-Trusted Root Certificate Authority Store tenha o menor número possível de certificados. Se tiver mais de 50 ou mais, o Cisco IOS pode não conseguir ler a carga do Cert_Req inteira, que contém o Nome distinto do certificado (DN) de todas as CAs conhecidas da caixa do Windows 7. Como resultado, a negociação falha e você vê o tempo limite da conexão no cliente.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A <u>ferramenta Output Interpreter (exclusiva para clientes registrados) é compatível com alguns</u> <u>comandos de exibição.</u>. Use a ferramenta Output Interpreter para visualizar uma análise do resultado gerado pelo comando show..

```
ikev2#show crypto ikev2 session detail
IPv4 Crypto IKEv2 Session
Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1
Tunnel-id Local Remote fvrf/ivrf Status
1 10.0.3.1/4500 192.168.56.1/4500 none/none READY
Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA96, DH Grp:2, Auth sign: RSA,
Auth verify: RSA
Life/Active Time: 86400/17 sec
CE id: 1004, Session-id: 4
Status Description: Negotiation done
Local spi: A40828A826160328 Remote spi: C004B7103936B430
Local id: ikev2.cisco.com
Remote id: ou=TAC,o=Cisco,c=BE,cn=Win7
Local req msg id: 0 Remote req msg id: 2
Local next msg id: 0 Remote next msg id: 2
Local req queued: 0 Remote req queued: 2
```

Local window: 5 Remote window: 1 DPD configured for 0 seconds, retrv 0 NAT-T is not detected Cisco Trust Security SGT is disabled ikev2#show crypto ipsec sa peer 192.168.56.1 interface: Virtual-Access1 Crypto map tag: Virtual-Access1-head-0, local addr 10.0.3.1 protected vrf: (none) local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0) remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.104/255.255.255.255/0/0) current_peer 192.168.56.1 port 4500 PERMIT, flags={origin_is_acl,} #pkts encaps:5, #pkts encaps:5, #pkts encrypt: 5, #pkts digest: 5 #pkts decaps: 55, #pkts decrypt: 55, #pkts verify: 55 #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0 #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0 #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0 #send errors 0, #recv errors 0 local crypto endpt.: 10.0.3.1, remote crypto endpt.: 192.168.56.1 path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0 current outbound spi: 0x3C3D299(63165081) PFS (Y/N): N, DH group: none inbound esp sas: spi: 0xE461ED10(3831622928) transform: esp-256-aes esp-sha-hmac , in use settings ={Tunnel, } conn id: 7, flow_id: SW:7, sibling_flags 80000040, crypto map: Virtual-Access1-head-0 sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4257423/0) IV size: 16 bytes replay detection support: Y Status: ACTIVE(ACTIVE) inbound ah sas: inbound pcp sas: outbound esp sas: spi: 0x3C3D299(63165081) transform: esp-256-aes esp-sha-hmac , in use settings ={Tunnel, } conn id: 8, flow_id: SW:8, sibling_flags 80000040, crypto map: Virtual-Access1-head-0 sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4257431/0) IV size: 16 bytes replay detection support: Y Status: ACTIVE(ACTIVE) outbound ah sas: outbound pcp sas:

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Depurações do ASA IKEv2 para VPN site a site com PSKs TechNote
- ASA IPsec e IKE debugs (modo principal IKEv1) Nota técnica de solução de problemas
- IOS IPSec e depurações IKE IKEv1 Main Mode Troubleshooting TechNote
- IPSec ASA e depurações de IKE modo agressivo IKEv1 TechNote
- Dispositivos de segurança adaptáveis Cisco ASA 5500 Series
- Downloads de software dos dispositivos de segurança adaptável Cisco ASA 5500 Series
- <u>Cisco IOS Firewall</u>
- <u>Cisco IOS Software</u>
- Secure Shell (SSH)
- <u>Negociação IPsec/Protocolos IKE</u>
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems