Jabber para Android - Guia de início rápido

Contents

Introduction Prerequisites Requisitos de software Requisitos de hardware Configurando serviços telefônicos Softphone Jabber Configurando o correio de voz Configuração do Unity Connection Configuração do CUCM Configurando o diretório Serviços de diretório LDAP Serviços de diretório UDS Configurando usuários finais do CUCM

<u>Descoberta de serviços</u> <u>Download e instalação do Cisco Jabber</u> <u>Fazendo login no Jabber</u>

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para uma implantação bem-sucedida do Cisco Jabber para Android com recursos básicos. Este é um guia de início rápido e não cobrirá nenhum dos recursos avançados suportados pelo Cisco Jabber para Android.

Prerequisites

A Cisco recomenda que você tenha uma compreensão básica da página da Web de administração do Cisco Unified Communications Manager (CUCM), bem como experiência com as configurações básicas do telefone.

Requisitos de software

Este guia pressupõe que as seguintes versões de software estão em uso:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM) versão 10.5(2) ou posterior.
- Cisco Unified IM and Presence (IM&P) versão 10.5(2) ou superior.
- Cisco Unity Connection (CUXN) versão 10.5 ou superior.
- Jabber para Android 12.1 ou superior.
- Sistema operacional Android 4.4 ou posterior.

Requisitos de hardware

As especificações de hardware abaixo são os requisitos mínimos sugeridos para executar o Cisco Jabber para Android em um sistema operacional Android:

- CPU Dual-core de 1,5 GHzQuad-core de 1,2 GHz ou mais recente
- Exibição

O requisito mínimo de resolução de exibição para vídeo bidirecional é 480 x 800.O requisito mínimo de resolução de exibição somente para IM é 320 x 480.

Nota: O Cisco Jabber para Android não é suportado em dispositivos Android baseados em chipset Intel ou dispositivos Android com chipset Tegra 2

Configurando serviços telefônicos

Softphone Jabber

O Jabber para Android fornece uma opção para fornecer serviços telefônicos através de um dispositivo Cisco Dual Mode para Android frequentemente conhecido como BOT ou Softphone.

Para configurar um dispositivo BOT, faça login na página da Web Administração do CUCM e navegue para **Dispositivo > Telefone.**



No menu Localizar e Listar telefones, selecione Adicionar novo.



No menu Add a New Phone (Adicionar um novo telefone), procure o tipo de dispositivo Cisco Dual Mode para Android. Depois de selecionado, clique em Avançar.

Add a New Phone		
Net		
Status	the phone type or a phone template	
Phone Type *	Osco Dual Mode for Android	;
O BAT Phone Templa	ate* (Not Selected	1

A tabela abaixo (Tabela 1.0) contém todos os campos que devem ser configurados ao configurar um dispositivo BOT (Dual Mode para Android) da Cisco no CUCM. A maioria dos campos obrigatórios tem configurações padrão e não precisa ser configurada manualmente, a menos que seja necessário o contrário para sua implantação. Você deve configurar manualmente todos os campos em que a coluna **configurado por padrão** na tabela abaixo está definida como **NÃO**.

Dica: a Cisco recomenda que todos os dispositivos Cisco Dual Mode para Android sejam configurados com um prefixo de nome de dispositivo BOT. Por exemplo, você provisiona um usuário chamado Holly Day com um dispositivo BOT. A ID de usuário final do CUCM é a quinta-feira, portanto o nome do dispositivo BOT seria BOTHDAY.

Tabela 1.0

Campos necessários	Parâmetro padrão Deve ser	Configurado por padrão	Descrição
Nome de dispositivo	adicionado manualmente, o nome do dispositivo deve começar com BOT	NO	Digite um nome para identificar telefones baseados em software
Conjunto de dispositivos	Deve selecionar um dos pools de dispositivos disponíveis.	NO	Escolha o pool de dispositivos ao qual deseja atribuir este telefone. O pool de dispositivos define conjuntos de características comuns para dispositivos, como região, grupo de data/hora e modelo de tecla de função. Escolha o modelo de tecla de telefone
Modelo de botão de telefone	Standard Client Service Framework	NO	apropriado. O modelo de tecla do telefone determina a configuração das teclas em um telefone e identifica qual função (linha, discagem rápida, etc.) é usada para cada tecla.
Perfil de telefone comum	Perfil de telefone comum padrão	SIM	Escolha um perfil de telefone comum na lista de perfis de telefone comuns disponíveis
Local	Hub_None	SIM	Usar locais para implementar o CAC (controle de admissão de chamadas) em um sistema centralizado de processamento de chamadas. O local especifica a largura de banda total disponível para chamadas de e para este local. Uma configuração de local do Hub_None significa que o recurso de localização não controla a largura de banda consumida por esse telefone IP Cisco Unified. Uma configuração de local do Fantasma especifica um local que permite CAC bem- sucedido em troncos intercluster que usam o protocolo H.323 ou SIP.
Bridge integrado	Padrão	SIM	integrada para o recurso de intercalação usando a caixa de lista suspensa Built In Bridge (selecione On, Off ou Default)
Privacidade	Padrão	SIM	Para cada telefone que deseja Privacidade,

			escolha Ativado na caixa da lista suspensa Privacidade. Quando a privacidade está ativada, o sistema remove as informações da chamada de todos os telefones que compartilham linhas e impede que outras linhas compartilhadas acessem suas chamadas.
Dispositivo Modo de mobilidade	Padrão	SIM	Ative ou desative o recurso de mobilidade do dispositivo para esse dispositivo ou escolha Padrão para usar o modo de mobilidade do dispositivo padrão. A configuração padrão usa o valor para o parâmetro de serviço do Modo de mobilidade do dispositivo.
ID do usuário proprietário	Definir a ID do usuário	NO	 Na caixa da lista suspensa, escoina a 1D do usuário do telefone atribuído. A ID de usuário é gravada no registro de detalhes de chamadas (CDR) para todas as chamadas feitas a partir deste dispositivo. A atribuição de uma ID de usuário ao dispositivo também move o dispositivo de "Dispositivos não atribuídos" para "Usuários" no Relatório de uso da licença.
Usar ponto de retransmissão confiável	Padrão	SIM	Na caixa da lista suspensa, ative ou desative se o Cisco Unified CM insere um dispositivo de ponto de retransmissão confiável (TRP) com esse endpoint de mídia. Um dispositivo de ponto de retransmissão confiável (TRP) designa um dispositivo MTP ou transcodificador rotulado como ponto de retransmissão confiável.
Usar sempre a linha principal	Padrão	SIM	Na caixa da lista suspensa, selecione (Desligado, Ativado ou Padrão). Padrão - O Cisco Unified Communications Manager usa a configuração do parâmetro de serviço Always Use Prime Line, que suporta o serviço Cisco CallManager
Sempre usar a linha principal para mensagens de voz	Padrão	SIM	Na caixa da lista suspensa, selecione (Desligado, Ativado ou Padrão). Padrão - O Cisco Unified CM usa a configuração do parâmetro do serviço Always Use Prime Line for Voice Message, que oferece suporte ao servico Cisco CallManager.
Modo de Captura de Pacotes	Nenhum	SIM	Essa configuração existe apenas para a solução de problemas de criptografia; a captura de pacotes pode causar alto uso da CPU ou interrupções no processamento de chamadas
Grupo de Presença de BLF	Grupo de Presença Padrão	SIM	Escolha um grupo de presença para o usuário final. O grupo selecionado especifica os dispositivos, usuários finais e usuários do aplicativo que podem monitorar esse número de diretório. O valor padrão para Grupo de Presença

			especifica o grupo de Presença Padrão, configurado com a instalação.
Perfil de segurança do dispositivo	Deve ser selecionado manualmente.	NO	Você deve aplicar um perfil de segurança a todos os telefones configurados no Administração do Cisco Unified Communications Manager. <i>Instalação do Cisco Unified Communications Manager</i> fornece um conjunto de perfis de segurança predefinidos e não seguros para registro automático. Para ativar as funcionalidades de segurança de um telefone, tem de configurar um novo perfil de segurança para o tipo de dispositivo e protocolo e aplicá-lo ao telefone. Se o telefone não oferecer suporte à segurança, escolha um perfil não seguro. Escolha o perfil SIP padrão ou um perfil
Perfil SIP	Deve ser selecionado manualmente.	NO	específico criado anteriormente. Os perfis SIP fornecem informações SIP específicas para o telefone, como temporizadores de registro e keepalive, portas de mídia e não perturbam o controle. Geralmente, o Perfil SIP padrão para dispositivos móveis seria usado em um dispositivo BOT.
Operação do certificado	Nenhuma operação pendente	SIM	Este campo está relacionado à inscrição CAPF.
Opção DND	Rejeitar chamada	SIM	Quando você ativa o DND no telefone, esse parâmetro permite especificar como os recursos do DND tratam as chamadas recebidas.

Depois de configurar todos os campos necessários para a configuração BOT, salve a configuração selecionando o botão **Salvar**.



Agora que você criou um BOT, precisará adicionar um número de diretório ao dispositivo. Isso pode ser feito selecionando a opção **Adicionar um novo DN** localizada na parte superior esquerda da configuração BOT.



Note: Este documento não aborda a configuração de linha completa para o dispositivo BOT. A configuração de linha é uma configuração padrão que deve ser executada para todos os

telefones e não é uma configuração específica para dispositivos BOT.

Dica: depois de configurar um número de diretório, o dispositivo BOT deve associar o usuário final do CUCM ao número de diretório. Isso pode ser feito rolando até a parte inferior da configuração do número do diretório e selecionando **Associar usuários finais**. Essa configuração é necessária se você planeja usar o Jabber para a presença do telefone.

Configurando o correio de voz

O Jabber para Android pode recuperar e reproduzir mensagens de correio de voz que foram armazenadas no Cisco Unity Connection. Para configurar o correio de voz para Jabber para Android, siga as etapas abaixo:

Configuração do Unity Connection

Comece fazendo login na página da Web de administração do Cisco Unity Connection e navegando para **Usuários > Usuários**.



Quando apresentado com a página **Pesquisar usuários**, procure e selecione sua caixa de correio do Jabber para usuários Android.

Search Users						
User Refresh Help						
- Status						
Found 1 User(s)						
Search Limits						
Limit search to All						
Users (1 - 1 of 1)						
Find Users where Alias Contains tuser Find						
	Alias	Extension				
	tuser	8675309				
Delete Selected Add New Bulk Edit Show Dependencies						

Uma vez apresentada a página **Editar conceitos básicos do usuário** da caixa de correio do usuário, anote as **Chamadas de serviço** configuradas.



Voice Mail User COS \$

No painel de navegação à esquerda, navegue para Classe de serviço > Classe de serviço.

Class of Service

Class of Service

Class of Service Membership

Quando apresentado com a página **Pesquisar Classe de Serviço**, procure e selecione a classe de serviço que você anotou anteriormente.

Search Class of Service				
Class of Service Refres	n Help			
- Status				
Found 1 Class of Ser	vice(s)			
Class of Services (2	1 - 1 of 1)			
Find Class of Services w	nere Display Name	begins with	Voice Mail User COS	Find
			Voice Mail User COS	

Uma vez na página Editar classe de serviço, verifique se:

- 1. Verifique se a caixa de seleção está marcada para o recurso **Permitir que os usuários usem** a caixa de entrada da Web e os feeds RSS.
- 2. Verifique também se o recurso **Permitir que os usuários usem o cliente unificado para acessar o** correio de voz está habilitado marcando a caixa próxima ao nome do recurso.

Depois de verificar a configuração da Classe de Serviço, navegue para **Configurações do Sistema** > **Avançado > Configurações da API** no painel de navegação esquerdo. Ative todas as três configurações apresentadas na página **Configuração de API**.

AP1 Configuration	
API Configuration Refresh Help	
Save	
API Configuration	
Xane	Value
Allow Access to Secure Message Recordings through CUMI	0
Display Nessage Header Information of Secure Nessages through CUNI	0
Allow Message Atlachmenta through CUMI	0

Configuração do CUCM

Agora que o Unity Connection está configurado, seguiremos para a configuração do CUCM para o correio de voz Jabber para Android. Comece navegando até **User Management > User Settings > UC Service.**

User Management - Bulk Administration	n ≠ Help ≠
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings Setf-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile
	UC Service Service Profile User Profile User Group User Rank

Na página Localizar e listar serviços UC, selecione Adicionar novo.



Quando aparecer a página **Configuração do serviço UC**, selecione **Correio de voz** na **lista suspensa Tipo de serviço UC** e selecione **Avançar**.

UC Service Configuration				
Next				
_ Status				
i Status: Ready				
Add a UC Service				
UC Service Type Voicemail	ŧ			

Em seguida, você verá a página **Configuração do serviço UC**. Comece selecionando **Unity Connection** no menu suspenso **Product Type**. Você também precisará configurar um Nome para o Serviço de UC de correio de voz, bem como fornecer o **IP, o nome de host ou o FQDN (Fully Qualified Domain Name, nome de domínio totalmente qualificado)** do servidor do Unity Connection que está executando o REST e o Jettyservices.

UC Service Configuration				
Save				
Status Status: Ready	n			
UC Service Type:	Voicemail			
Product Type*	Unity Connection	\$		
Name*	CUXN-Sub-01			
Description	Unity Connection Subscriber 1			
Host Name/IP Address* CUXN-SUB-01.testlab.com				
Port	443			
Protocol	HTTPS	\$		

Observação: até três serviços de UC de correio de voz podem ser atribuídos a um perfil de serviço de UC.

Agora que os serviços de UC de correio de voz estão definidos, nós os atribuiremos ao Perfil de serviço. Comece navegando para **User Management > User Settings > Service Profile**.

User Management 👻 Bulk Administration	n ▼ Help ▼
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings +	Credential Policy Default
Assign Presence Users	Credential Policy Role Access Control Group
	Application User CAPF Profile End User CAPF Profile UC Service
	Service Profile
	User Profile
	User Group
	User Rank

No menu **Find and Llst Service Profiles**, procure e selecione o perfil de serviço usado pelo Jabber para usuários do Android ou crie um novo perfil de serviço selecionando **Add New**.

Find and List Service Profiles						
Add New Estect	All 🔛 Clear All 💥 Delete Selected					
Status 1 4 records found Service Profiles (1 - 4 of 4)						
Find Service Profiles when	Name	Find Clear Filter 💠 👄				
	Na	ime *	Description			
	Full_UC_SP			System Default Service Profile		
	Full_UC_SP_No-CTI					
0	Full UC UDS SP					
	Voice Only SP					

Quando estiver na página **Configuração do Perfil de Serviço**, role para baixo até a **seção Perfil de Correio de Voz** e atribua os Serviços UC de Correio de Voz ao perfil de serviço e selecione **Salvar**.

Voicemail	Profile	
Primary	CUXN-Sub-01 \$	
Secondary	CUXN-Sub-02 \$	
Tertiary	<none> \$</none>	
Credentials	source for voicemail service* Unified CM - IM and Presence	\$

Note: A configuração do Jabber para Android acima presume que o Unity Connection está usando autenticação LDAP. Nos casos em que as caixas de correio não são integradas ao LDAP, consulte o Guia de implantação no local da Cisco.

Configurando o diretório

O Jabber para Android depende dos serviços de diretório para a resolução de contatos corporativos. O Jabber é capaz de executar a resolução de diretório por meio do Lightweight Diretory Access Protocol (LDAP) ou do CUCM User Data Services (UDS). Consulte as seções abaixo para obter informações sobre a configuração de serviços de diretório LDAP ou UDS para Jabber para Android.

Serviços de diretório LDAP

O Jabber para Android suporta três serviços de diretório LDAP bem conhecidos, como visto abaixo:

- Serviços de Domínio do Ative Diretory
- OpenLDAP
- Ative Diretory Lightweight Diretory Service (AD LDS)

Este guia fornece as etapas para configurar o Jabber para Android 12.1 ou superior para integrar aos Serviços de Domínio do Ative Diretory, pois essa é uma integração comum.

Comece fazendo login na página da Web do CUCM Administration e navegando para **User Management > User Settings > UC Service**.

User Management - Bulk Administration	n ≠ Help ≠
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
User Settings Setf-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile
	UC Service Service Profile User Profile User Group User Rank

Na página Localizar e listar serviços UC, selecione Adicionar novo.



Quando aparecer a página **Configuração do serviço UC**, selecione o **Diretório** na **lista suspensa Tipo de serviço UC** e selecione **Avançar**.

UC Service Configuration	
Next	
Status Status: Ready	
Add a UC Service UC Service Type Directory	\$

Em seguida, você verá a página **Configuração do serviço UC**. Selecione **Enhanced Diretory** na lista suspensa **Tipo de produto**. Você também precisará configurar um **Nome** para o Diretory UCS Service, bem como fornecer o **IP, o Nome de host ou o Nome de domínio totalmente qualificado (FQDN)** do servidor de diretório.

Por padrão, o **Tipo de Conexão** será definido como **Catálogo Global** que pressupõe que um Controlador de Domínio Microsoft está sendo usado como a origem do diretório. Se um servidor de Catálogo Global estiver em uso, o número da **porta** na configuração deve ser definido como **3268**. A Cisco recomenda o uso de um servidor de Catálogo Global como um recurso de diretório, pois ele fornece resoluções mais eficientes de consultas.

Tip: Nos casos em que você não está usando um controlador de domínio para o Microsoft Ative Diretory Domain Services, o serviço UC de diretório deve ter a **porta** definida como **389** para **Tipo de conexão** deve ser definida como **Ldap**.

-UC Service Informatio	n		
UC Service Type:	Directory		
Product Type *	Enhanced Directory	\$	
Name*	MS_AD_01		
Description	Microsoft Domain Controller		
Host Name/IP Address*	MS-AD-01.testlab.com		
Port	3268		
Protocol	TCP	\$	
Connection Type* Global Catalog \$			
Use Secure Connection	<u>on</u>		
Use Wildcards			
Disable Secondary Number Lookups			
Uri Prefix			
Phone Number Masks			

Observação: até três serviços UC de diretório podem ser atribuídos a um perfil de serviço UC.

Agora que os Serviços de UC de diretório estão definidos, nós os atribuiremos ao Perfil de serviço. Comece navegando para **User Management > User Settings > Service Profile**.

User Management 👻 Bulk Administration	n ▼ Help ▼
Application User End User User/Phone Add SIP Realm	
Self-Provisioning Assign Presence Users	Credential Policy Default Credential Policy Role Access Control Group Application User CAPF Profile End User CAPF Profile UC Service
	Service Profile User Profile User Group User Rank

No menu **Find and Llst Service Profiles**, procure e selecione o perfil de serviço usado pelo Jabber para usuários do Android ou crie um novo perfil de serviço selecionando **Add New**.

Find and List Service P	Find and List Service Profiles			
Add New E Selec	🕂 Add New 🏢 Select All 🔛 Clear All 🔆 Delete Selected			
Status 4 records found				
Service Profiles (1 - 4 of 4)				
Find Service Profiles where Name 🗘 begins with 1 Find Clear Filter 💠 📟				
		Name *	Description	
0	Full_UC_SP			System Default Service Profile
0	Full UC SP No-CTI			
0	Full UC UDS SP			
0	Voice Only SP			

Uma vez na página **Configuração do Perfil de Serviço**, role para baixo até a seção **Diretory Profile** e atribua os Serviços de UCs de Diretório ao perfil de serviço. Você também precisará definir a base de pesquisa do Ative Diretory, que deve ser a unidade organizacional ou o diretório onde os usuários corporativos existem.

Ao configurar a seção **Diretory Profile**, você também terá que configurar um método de autenticação de diretório. Marque a caixa de seleção ao lado de "**Usar credencial de usuário conectado" para impedir consultas anônimas e forçar o Jabber a autenticar com as credenciais que foram inseridas durante o login do Jabber.** Se a **opção Usar credencial de usuário conectado** for deixada desmarcada, o Jabber tentará executar acesso anônimo ao servidor de diretório. O acesso ao diretório anônimo não é recomendado pela Cisco.

Depois de concluir a configuração do Diretory Profile, selecione Save.

Note: Se você estiver usando CUCM 10.X - 11.5.X, a seção Diretory Profile do Perfil de serviço também incluirá campos de nome de usuário e senha que permitem que um nome distinto seja usado como a ID de usuário autorizada para executar consultas no servidor LDAP. No CUCM 12.X, se quiser usar uma única ID de usuário para autenticação para serviços de diretório, você precisará usar os parâmetros ConnectionUsername e ConnectionPassword no jabber-config.xml.

- Directory Profile	
Primary MS_AD_01	
Secondary MS_AD_02 \$	
Tertiary <pre><none> \$</none></pre>	
Use UDS for Contact Resolution	
Use Logged On User Credential	
Search Base 1	OU=Users,DC=testlab,DC=com
Search Base 2	
Search Base 3	
Recursive Search on All Search Bases	
Search Timeout (seconds)*	5
Base Filter (Only used for Advance Directory)	
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
Allow Jabber to Search and Add Security Groups	

Cuidado: consulta a fonte de contato do Cisco Jabber usando vários atributos, nem todos esses atributos são indexados por padrão. Para garantir pesquisas eficientes, os atributos usados pelo Cisco Jabber devem ser indexados no servidor de diretório. Para obter mais

informações, consulte a seção Pré-requisitos LDAP do Guia de planejamento do Jabber.

Serviços de diretório UDS

Os Serviços de Dados do Usuário (UDS) do CUCM fornecem uma API de origem de contato que pode ser usada pelo Jabber sobre o acesso móvel e remoto do Cisco Expressway para a resolução de contatos e é um serviço de contato opcional para clientes na rede corporativa. A origem do contato UDS usa as informações da tabela de usuário final do Unified CM para fornecer uma resolução de diretório.

Comece fazendo login na página da Web Administração do CUCM e navegando para **Gerenciamento de usuário > Configurações do usuário > Perfil de serviço**.



No menu **Find and List Service Profiles**, procure e selecione o perfil de serviço usado por seus usuários Jabber para Android ou crie um novo perfil de serviço selecionando **Add New.**

Find and List Service Profiles				
Add New 🔠 Select All 🔛 Clear All 💥 Delete Selected	🕂 Add New 🏢 Select All 🔛 Clear All 💥 Delete Selected			
Status 1 4 records found				
Service Profiles (1 - 4 of 4)				
Find Service Profiles where Name				
0	Name *	Description		
Evil_UC_SP			System Default Service Profile	
Evil UC SP. No-CTI				
Evil UC UDS SP				
Voice Only SP				

Na página Service Profile Configuration (Configuração do perfil de serviço), role para baixo até a

página **Diretório** Seção **Perfil** e marque a caixa de seleção **Usar UDS para resolução de contato** e selecione **Salvar.**

- Directory Profile	
Primary <none> \$</none>	
Secondary <pre></pre> <pre>\$</pre>	
Tertiary <pre><none> \$</none></pre>	
Use UDS for Contact Resolution	
Use Logged On User Credential	
Search Base 1	
Search Base 2	
Search Base 3	
Recursive Search on All Search Bases	
Search Timeout (seconds)*	5
Base Filter (Only used for Advance Directory)	
Predictive Search Filter (Only used for Advance Directory)	
Allow Jabber to Search and Add Security Groups	

Quando o UDS estiver ativado no perfil de serviço, o Jabber para Android descobrirá automaticamente os servidores UDS do CUCM durante o processo de login do Jabber.

Configurando usuários finais do CUCM

A configuração do usuário final do CUCM é uma etapa crucial na implantação do Jabber para Android, já que muitos dos recursos do Jabbers dependem dessa configuração. A imagem abaixo descreve todas as configurações do Jabber que dependem da configuração do usuário final do CUCM.



Para configurar o usuário final do Jabber para Android CUCM, inicie a sessão na página da Web Administração do CUCM e navegue para **Gerenciamento de usuário > Usuário final**.

Us	er Management 👻	Bulk Administration
	Application User	
	End User	
	User/Phone Add	,
	SIP Realm	
	User Settings	•
	Self-Provisioning	
	Assign Presence I	Jsers

No menu **Find and Llst Users**, procure e selecione o usuário final do CUCM que deseja configurar para Jabber para Android.

Find and List Users					
🕆 Add New 🌐 Select Al 🔛 Cher Al 💥 Defen Selected					
Status	Satus				
(i) 1 records found	1 records found				
L					
User (1 - 1 of 1)					
Find User where Find name 1 bagins with 1) test Find Clear Filter 🕀 🚥					
User ID * Nexting Number	First Name	Leet Name	Department	Directory URI	User Status
 tuse: 	test	user	nowhere	tuser@testlab.com	Active Enabled LDAP Synchronized User
Add New Select Al Clear Al Delete Selected					

Quando estiver na página da Web **Configuração do usuário final**, role para baixo até a seção **Configurações de serviço**, aqui você pode atribuir ao usuário final os serviços que deseja que ele use. Para permitir que um usuário possa fazer login no Jabber para Android, você deve habilitar o serviço **Home** Cluster marcando a caixa de seleção ao lado do nome do serviço.

Se seus usuários finais estiverem usando o Jabber para Android para mensagens instantâneas, você precisará habilitar seus usuários finais para o serviço marcando a caixa de seleção ao lado do campo **Habilitar usuário para IM e presença unificados**.

Em seguida, você deverá atribuir um perfil de serviço selecionando um perfil de serviço no menu suspenso **Perfil de serviço UC**. O perfil de serviço é usado para fornecer ao cliente Jabber a configuração do serviço CUCM UC.

Note: Se você não atribuir um perfil de serviço ao usuário final do CUCM, o usuário usará automaticamente o perfil de serviço definido como o perfil de serviço padrão do sistema.

l	- Service Settings		
	Service Securitys		
	V Home Cluster		
	Enable User for Unified CM IM and Presence (Configure IM and Presence in the associated UC Service Profile)		
	Include meeting information in presence(Requires Exchange Presence Gateway to be configured on CUCM IM and Presence server)		
	Presence Viewer for User		
	UC Service Profile Use System Default("Full_UC_SP") View Details		

Em seguida, role para baixo até a seção **Device Information (Informações do dispositivo)**. Aqui você pode gerenciar os dispositivos controlados pelos usuários finais do CUCM. Atribua ao usuário o softphone (BOT). O CUCM fornece esta lista de dispositivos ao Jabber para Android durante o login do Jabber.

Device Information -		
Controlled Devices	BOTTUSER	
		Device Association
		Line Appearance Association for Presence

Você pode atribuir um dispositivo a um usuário selecionando o botão **Device Association**. Em seguida, você verá o menu **Associação de dispositivos do usuário**. A partir daqui, você pode pesquisar os dispositivos dos usuários finais do CUCM. Quando encontrar um dispositivo, marque a caixa de seleção ao lado do dispositivo e selecione **Salvar alterações selecionadas**.

User Device Association				
Select All 🔛 Clear All 🔛 Select All In Search 🔛 Clear All In Search 🔛 Save Selected/Changes				
User Device Association For tuser (1 - 1 of 1)				
Find User Device Association where Name • Contains • bottuser Image: Show the devices already associated with tuser Find Clear Fliter • • • • • • • • • • • • • • • •				
	Device Name	Directory Number		
	BOTTUSER	8675309		
Select All Clear All Select All In Search Clear All In Search Save Selected/Changes				

Agora, role para baixo até a seção **Diretory Number Association** e selecione o ramal principal dos usuários finais do CUCM no menu suspenso **Primary Extension**.

Directory Number Associations		
Primary Extension	8675309 in RTP_Internal_PT	•

Em seguida, role para baixo até a seção **Permissions Information**. Aqui você atribuirá as permissões necessárias para Jabber para Android.

A tabela abaixo (Tabela 1.1) lista todas as funções necessárias, seus privilégios e o motivo pelo qual o Jabber precisa da função atribuída.

Tabela 1.1

Funções	Privilégios/recursos	Uso da funçã Jabber
Usuários finais do CCM padrão	Conceda a um usuário final direitos de login nas Opções do usuário do Cisco Unified CM.	Autenticação SOAP Jabber
Administração CCMUSER padrão	Permite acesso às Opções do usuário do Cisco Unified CM.	Jabber SOAP Autenticação

Para atribuir um grupo de permissões ao usuário final do CUCM, selecione o botão Adicionar ao grupo de controle de acesso.

Groups	Standard CCM End Users		
			Add to Access Control Group
			Remove from Access Control Group
		View Details	
Roles	Standard CCM End Users Standard CCMUSER Administration		
		View Details	

Em seguida, procure o grupo de controle de acesso que você gostaria de adicionar e marque a caixa de seleção localizada perto do nome do grupo de controle de acesso. Quando terminar, selecione o botão Adicionar selecionado.

First and	List Access Control Groups	
() (ver	cal CarA a Attaced To Doe	
	weak-friend	
Access	Cantral Broup (1 - # of #)	Rows Jos Roga 10-1
Red Asse	a Called Drap alone 1979 E. Office E. Danked are	THE DWTHE (\$1.00)
	Acres *	Rent.
	Blandard CD4 Administration	
	Randard CD4 Brall Game	
	Standard CD4 Eatowar Administration	
	Blandard CDR Work Administration	
	Ramani CD4 Read-Drip	
	Standard CD4 Server Neiklanuma	
	Randard CDP Server Pentaring	1
	Rended CDR Buger Users	

Descoberta de serviços

Para que o cliente Cisco Jabber possa fazer login, ele deve primeiro estar ciente dos serviços (CUCM, IM&P ou Expressway) que ele usará para autenticação e recuperação de configuração. A Cisco recomenda configurar a descoberta automática de serviços através do uso de registros de Localização de Serviço (SRV - Service Location) do Sistema de Nome de Domínio (DNS - Domain Name System), pois isso proporciona uma experiência de usuário perfeita e facilidade de administração.

A imagem abaixo é uma representação gráfica do processo de descoberta automática de serviços Jabber.



Para adicionar um registro SRV DNS ao Microsoft DNS Manager, navegue até o seu domínio e expanda a árvore. Clique com o botão direito do mouse na pasta **_tcp** e selecione **Outros novos registros...**



Quando apresentada com a janela **Tipo de registro de recurso**, realce o **local de serviço (SRV)** e selecione **Criar registro...**

Resource Record Type	2
Select a resource record type:	
Route Through (RT)	^
Service Location (SRV)	
Signature (SIG)	
Text (TXT)	
Well Known Services (WKS)	
X.25	~

Em seguida, você verá o painel "Novo registro de recurso". Aqui você configurará um registro SRV para cada um dos servidores CUCM que serão usados para a pesquisa inicial de cluster inicial UDS do Jabbers.

Veja abaixo um exemplo de configuração para o registro _cisco-udsSRV. Neste exemplo, o registro _cisco-uds é resolvido para três nós CUCM em um cluster CUCM.

_cisco-udstcp.testlab.com		m SRV service location:
priority	=	6
weight	=	30
port	=	8443
svr hostname	=	cucm3.testlab.com
_cisco-udstcp.testlab.c	m SRV service location:	
priority	=	2
weight	=	20
port	=	8443
svr hostname	=	cucm2.testlab.com

_cisco-uds._tcp.testlab.com SRV service location: priority = 1 weight = 5 port = 8443 svr hostname = cucml.testlab.com

Download e instalação do Cisco Jabber

Comece abrindo a Loja Android Play no dispositivo Android.



Uma vez no aplicativo **Play Store, procure Jabber** usando a barra de pesquisa do play store. Depois de encontrar o aplicativo **Cisco Jabber**, basta selecionar o aplicativo e escolher a opção **INSTALL**.



Fazendo login no Jabber

Para executar um primeiro login para Jabber para Android, comece encontrando o aplicativo Cisco Jabber no dispositivo Android e iniciando-o.



Quando o aplicativo Jabber para Android for iniciado, você receberá o **contrato de licença do usuário final**. Leia os avisos e os termos do serviço. Se desejar continuar, selecione **Aceitar**.



Em seguida, o Jabber solicitará permissão para integrar-se aos recursos nativos de chamada, contatos e armazenamento do telefone Android. Se isso for aceitável e você quiser continuar com o log do JabberIn selecione **GET STARTED**.



Em seguida, o aplicativo Jabber exibirá a tela de login do service discovery. Aqui você fornecerá o nome de usuário do Jabber e o domínio que será usado para a descoberta de serviços (exemplo. tuser@testlab.com). Para continuar com o login, selecione o botão **CONTINUAR**.



Quando a descoberta do serviço for concluída, você será solicitado a fornecer as credenciais para o log do Jabber. Forneça um nome de usuário e uma senha Jabber válidos e selecione **ENTRAR**.

