Configurar o Device Pack no Cisco Call Manager

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve o procedimento para instalar o pacote de dispositivos no Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CUCM
- Servidor FTP seguro (SFTP)

• Arquivo do pacote de dispositivos (versão respectiva do Unified Communication Manager) Consulte esses links para entender os dispositivos que são compatíveis com a versão do CUCM.

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucmdevice-package-compatibility-matrix_chapter_01.html
- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/matrix/CMDP_BK_CCBD A741_00_cucm-device-package-compatibility-matrix/CMDP_BK_CCBDA741_00_cucmdevice-package-compatibility-matrix_chapter_00.html

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CUCM
- servidor SFTP

• Arquivo do pacote de dispositivos (versão respectiva do Unified Communication Manager) The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

O arquivo do pacote de dispositivos é instalado para atualizar novos recursos e funcionalidades para o Communications Manager, e também é feito com a atualização de firmware no ponto final. No entanto, há cenários em que o pacote de dispositivos é atualizado somente para fins de recursos e funcionalidades adicionais e a atualização de firmware em todo o cluster precisa ser evitada.

Este documento descreve o procedimento para atualizar o pacote de dispositivos enquanto evita a atualização do firmware em todo o cluster.

Configurar

Você precisa baixar o pacote de dispositivos do site da Cisco, que é a versão do CUCM, respectivamente.

Indique este link e selecione a versão que você baixaria para o pacote de dispositivos como mostrado na imagem.

https://software.cisco.com/download/home/268439621



Antes de instalar o pacote de dispositivos no Communication manager, você precisa copiar a versão do firmware em um arquivo separado.

Navegue até **Device > Device setting > Device default** e copie as informações do firmware que você gostaria de manter como o mesmo firmware em endpoints e como mostrado na imagem.

Device Defaults Configuration										
an Sae										
Duel Bank Information										
		Device Type	Protocol	Load Information	Inactive Load Information	Device Pool	el Phone Template			
	۰	Cisco 7811	S3P	sip78xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 7011 SIP 💌			
	÷	Cisco 7821	S3P	sip78xx.11-0-1-11		Default +	Standard 7021 SIP ·			
	÷	Cisco 7841	SIP	sip78xx.11-0-1-11		Default +	Standard 7841 SIP 👻			
	\$	Cisco 7861	SIP	sip78xx.11-0-1-11		Default *	Standard 7861 SIP			
	ø	Cisco 8811	SIP	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8811 SIP 💌			
Ŀ	ø	Cisco 8821	S3P			Default 💌	Standard 8821 SIP 💌			
	۰	Cisco 8841	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8841 SIP 💌			
Ŀ	۰	Cisco 8845	S3P	sip8845_65.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8845 SIP 💌			
	۰	Cisco 8851	S3P	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8851 SIP 💌			
	¢	Cisco 8851NR	53P	sip88xx.11-0-1-11		Default +	Standard 0851NR S3P •			
	\$	Gisco 8861	SIP	sip88xx.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8861 SIP 💌			
	•	Cisco 8865	SIP	sip8845_65.11-0-1-11		Default 💌	Standard 8865 SIP 💌			
	\$	Cisco 8961	SIP	sip8961.9-4-25R2-2		Default 💌	Standard 8961 SIP			
	-									

Depois de fazer o download do pacote de dispositivos do site da Cisco, você precisa carregar o arquivo no Gerenciador de Comunicações Unificadas com o uso do servidor SFTP.

Navegue até a página do administrador do SO > Atualização do software > Instalar/atualizar

Além disso, insira as informações obrigatórias nesta página e conforme mostrado na imagem

- Fonte: Escolha a origem local (CD/DVD) ou a origem remota (sistema de ficheiros remotos) dos ficheiros de atualização
- Diretório: Para sistemas de arquivos remotos, insira o caminho para o arquivo de patch no sistema remoto
- Servidor: Para sistemas de arquivos remotos, insira o nome do servidor FTP ou SFTP
- User Name: Insira o nome de usuário do nó remoto
- Senha do usuário: Digite a senha para o nó remoto
- Protocolo de transferência: Escolha o protocolo de transferência, por exemplo, SFTP

alada Cisc	o Unified Oper	ating S	System Adr	mir	nistration Navig	tio	Cisco Unified OS Administration
CISCO For Cis	co Unified Communicat	ons Solutio	ns		adı	nin	Search Documentation About
Show - Settings - Security - Software Upgrades - Senices - Help -							
Software Installati	on/Upgrade Insta	Upgrade					
Cancel 📫 N - Status i Status: Ready	lext Devic Cust	File Manage Load Mana mized Logor	mert igement 1 Message				
- Software Location	·						
Source* Directory* Server*	Remote Filesystem			•			
User Name*	dmin						
User Password*	•••••						
Transfer Protocol*	SFTP	FTP					
SMTP Server							
Email Destination							
						-	
Cancel Next	1						

Note: Quando você aplica um pacote de dispositivo para ativar o suporte a novo dispositivo, uma reinicialização em todo o cluster não é necessária para o CUCM versão 11.5(1) ou posterior. Em vez disso, depois de adicionar o pacote de dispositivos, siga este procedimento no CUCM:

Reinicie o serviço Cisco Tomcat em todos os nós

- Reinicie o Cisco TFTP em todos os servidores, onde este serviço está em execução
- Reinicie o Cisco CallManager no Publisher. Se você não estiver executando o serviço Cisco CallManager no Publisher, poderá pular esta etapa.

Se você usar o CUCM versão 11.0(1) ou anterior, uma reinicialização em todo o cluster será necessária. Uma reinicialização em todo o cluster não é necessária quando você aplica um pacote de dispositivo para atualizar o firmware ou a configuração atual

Quando a instalação do pacote de dispositivos estiver concluída, será necessário colar as informações do firmware no Gerenciador de comunicação padrão do dispositivo. Navegue até **Device Default >** paste as informações de firmware que você gostaria de manter como firmware em Endpoints e clique no ícone para trocar o firmware no endpoint e conforme mostrado na imagem.

-Dual	Bank Information			which have be seen to					
Dua	Dark Information			click here to swap					
	Device Type	Protocol	Load Information	Inactive Load Information	mware Device Pool	Phone Template			
4	Cisco 7811	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7811 SIP 🔻			
4	Cisco 7821	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7821 SIP 🔻			
4	Cisco 7841	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7841 SIP 🔻			
4	Cisco 7861	SIP	sip78xx.12-0-1ES-8	sip78xx.11-5-1SR1-1	Default 🔻	Standard 7861 SIP 🔻			
4	Cisco 8811	SIP	sip88xx.11-5-1-18	@	Default 💌	Standard 8811 SIP 🔻			

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Para verificar se o telefone copiou a nova imagem do firmware, use um destes métodos:

- Localize o endereço IP do telefone IP no qual a atualização é executada. Use o endereço IP no navegador para obter as informações do dispositivo do telefone IP. Verifique a versão para ver se o firmware mudou para o novo.
- Acesse fisicamente o telefone IP e pressione o botão Settings (Configurações). Role para baixo até Model Information (Informações do modelo) e pressione Select (Selecionar). Em seguida, role para baixo até Load File e verifique se ele é o mesmo arquivo de carga que é atualizado.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

A seção de solução de problemas será abordada em outro documento.