Configurar o SRV DNS no CUCM para o serviço IM e Presence

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Configurar o servidor DNS Configurar o servidor CUCM Configurar o Servidor de Mensagens Instantâneas e Presença Caminho do sinal Verificar Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve a configuração do tronco do processador de interface SPA (SIP) do Cisco Unified Communications Manager (CUCM) com o registro SRV do Domain Name System Server (DNS SRV) do IM e Presence.

Para fins de alta disponibilidade, vários destinos de nó de servidor IM e Presence são configurados no tronco de publicação IM e Presence do CUCM. Um máximo de 16 endereços IP destino podem ser adicionados na configuração de Tronco SIP. No entanto, os administradores preferem o uso de registros SRV em vez de endereços IP, pois os registros SRV são mais fáceis de gerenciar. Os registros SRV são preenchidos no servidor DNS e, portanto, o gerenciamento centralizado é obtido quando você aponta o destino do tronco SIP para o registro SRV DNS.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- DNS SRV
- Servidor de mensagens instantâneas e presença da Cisco
- Cisco Unified Communications Manager

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Ative Diretory 2008 e posterior
- CUCM versão 10
- IM & Presence Server versão 10

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Note: Use a <u>Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais</u> informações sobre os comandos usados nesta seção.

Configurar o servidor DNS

Conclua estes passos para configurar o servidor DNS:

 Crie dois subdomínios DNS no domínio DNS principal - um domínio será usado por consultas SRV do servidor CUCM e o segundo domínio será consultado pelo servidor IM & Presence.Neste exemplo, os subdomínios CUCM e IM & Presence foram criados no



laboratório de teste para demonstração.

- Adicione estas entradas SRV no servidor DNS neste formato exato: _sip._tcp.subdomain1.domain_sip._tcp.subdomain2.domainNo laboratório de teste, os domínios são:_sip._tcp.cup.ccie.com_sip._tcp.cucm.ccie.com
- Verifique se os SRVs podem ser resolvidos da rede. O endereço IP e o nome de domínio do servidor DNS devem ser configurados nos servidores Unified Communications.Para verificar a pesquisa SRV a partir de um prompt de comando do Microsoft Windows, insira o comando nslookup.

nslookup
set type=srv
sip._tcp.cup.domain.com
Por exemplo, consulte este exemplo de
código:



Configurar o servidor CUCM

Conclua estes passos para configurar o servidor CUCM:

1. Crie um tronco SIP no CUCM. Adicione o registro SRV no campo de endereço de destino do tronco SIP como mostrado adui.

Destination				
Destination Address is an SRV				
Destination Address		Destination Address IPv6		Destination Port
1* cup.ccie.com				0
TP Preferred Originating Codec*	711ulaw			
LF Presence Group*	Standard Presence group	•		
P Trunk Security Profile*	Non Secure SIP Trunk Profile	-		
routing Calling Search Space	< None >	•		
ut-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	•		
JBSCRIBE Calling Search Space	< None >	•		
IP Profile [*]	Standard SIP Profile	•	View Details	
TMF Signaling Method*	No Preference			

Note: Somente a parte subdomain.domain do registro SRV deve ser adicionada aqui. Os prefixos de serviço do CCM _sip._tcp para a solicitação SRV quando ela gera a solicitação.

- Salve a configuração do tronco SIP.
- 3. Redefina o tronco SIP. Agora o servidor CUCM encaminha uma consulta SRV DNS para o servidor DNS como mostrado adui.

264 71836.00862 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV_siptcp.cup.ccie.com
278 71841.01357 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
283 71843.11424 10.106.89.210	10.106.89.221	DNS	Standard query response SRV 0 0 5060 10.106.89.222
\$01 71853.84494 10.106.89.221	10.106.89.210	DNS	Standard query SRV _siptcp.cup.ccie.com
315 71858.84902 10.106.89.221	10.106.89.210	ONS	Standard query SRV _s1ptcp.cup.cc1e.com
816 71861.36587 10.106.89.210	10.106.89.221	<u>04/5</u>	Standard query response SRV 0 0 5060 10.106.89.222

4. Configure o tronco SIP como Tronco de Publicação IM e Presence na página de configuração do parâmetro de serviço CCM.

Configurar o Servidor de Mensagens Instantâneas e Presença

Conclua estes passos para configurar o servidor IM e Presence:

 Na página de administração do servidor IM & Presence, selecione Presence > Presence Gateway. Configure um gateway CUCM PRESENCE como mostrado aqui

iger)	
ice gateway. The IM and Presence Service wi	ll then trigger the Cisco Unified Car
CUCM	Ŧ
CUCM	
(C C C C)	
	ger) ice gateway. The IM and Presence Service wi

Esta configuração especifica os servidores de onde a presença do telefone é aceita.**Note**: O nome completo do registro SRV do CUCM deve ser adicionado na configuração do Gateway de presença.

 No servidor IM e Presence, selecione System > Service Parameter (Sistema > Parâmetro de serviço). Especifique o nome do cluster SRV na página de configuração do parâmetro Cisco SIP Proxy como mostrado

aqui.				
Service Par-	ameter Configuration			
Save (🔊 Set to Default			
U Status	: кеасу			
Select Ser	ver and Service			
Server*	10.106.89-222CUCM IM and Presence (Active)	-		
Service*	Cisco SIP Proxy (Active)	•		
All parame	ters apply only to the current server except parameters th	at are in the Clusterwide g	roup(s).	
Cisco SIP	Proxy (Active) Parameters on server 10.106.89.22	2CUCM IM and Presen	e (Active)	
Parameter Name			Parameter Value	
General	Proxy Parameters (Clusterwide)			
Virtual 1P	Address (dotted-IPv4 format or IPv6)			
SRV Cluster Name			cup.oxie.com	

Caminho do sinal

Esta seção fornece informações sobre a sinalização entre os diferentes componentes envolvidos nesta configuração.

-



Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.