Exemplo de configuração para a integração SIP segura entre CUCM e CUC com base na criptografia de última geração (NGE)

Contents

Introduction **Prerequisites Requirements** Diagrama de Rede Requisitos de certificado cifras baseadas em chave RSA negociadas Cifras com base na chave CE negociadas Configurar - Cisco Unity Connection (CUC) 1. Adicionar um novo grupo de portas 2. Adicionar a referência do servidor TFTP 3. Adicionar portas de correio de voz 4. Fazer upload da raiz do CUCM e do certificado intermediário da CA de terceiros Configurar - Cisco Unified CM (CUCM) 1. Criar um perfil de segurança de tronco SIP 2. Criar um tronco SIP seguro 3. Configurar cifras TLS e SRTP 4. Carregar certificados CUC Tomcat (com base em RSA e EC) 5. Criar padrão de rota 6. Criar piloto de correio de voz, perfil de correio de voz e atribuí-lo aos DNs Configurar - Assinatura de certificados com base na chave EC por CA de terceiros (opcional) Verificar Verificação de tronco SIP seguro Verificação de chamada RTP segura Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a configuração e a verificação da conexão SIP segura entre o servidor do Cisco Unified Communication Manager (CUCM) e do Cisco Unity Connection (CUC) usando a criptografia de próxima geração.

A segurança de próxima geração na interface SIP restringe a interface SIP a usar cifras do Suite B com base nos protocolos TLS 1.2, SHA-2 e AES256. Permite as várias combinações de cifras com base na ordem de prioridade de cifras RSA ou ECDSA. Durante a comunicação entre o Unity Connection e o Cisco Unified CM, tanto cifras quanto certificados de terceiros são verificados em ambas as extremidades. Abaixo está a configuração do suporte à criptografia de última geração. Se você planeja usar os certificados assinados por uma autoridade de certificação de terceiros, comece com a assinatura do certificado no final da seção de configuração (Configurar - Assinatura dos certificados com base na chave EC por uma autoridade de certificação de terceiros)

Prerequisites

Requirements

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

CUCM versão 11.0 e posterior no modo misto CUC versão 11.0 e posterior

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Diagrama de Rede

Este diagrama explica brevemente o processo que ajuda a estabelecer uma conexão segura entre o CUCM e o CUC quando o suporte à criptografia de última geração estiver ativado:



Requisitos de certificado

Esses são os requisitos de troca de certificado quando o suporte à criptografia de última geração é ativado no Cisco Unity Connection.

cifras baseadas em chave RSA negociadas

certificado CUCM usado	certificado CUC usado	Čertificados a serem carregados no CUCM	Certificados a serem carreç no CUC
CallManager.pem (autoassinado)	Tomcat.pem (autoassinado)	Tomcat.pem a ser carregado no CUCM > CallManager-trust	Nenhum.
	T ()01	Certificado CA raiz e	Certificado CA raiz e
CallManager.pem (CA assinado)	Tomcat.pem (CA assinado)	intermediario do CUC ⁺ a ser carregado no CUCM > CallManager-trust	carregado no CUC > CallManager-trust. Certificado CA raiz e
CallManager.pem (CA assinado)	Tomcat.pem (autoassinado)	Tomcat.pem a ser carregado no CUCM > CallManager-trust	intermediário do CUCM a s carregado no CUC > CallManager-trust.
CallManager.pem	Tomcat.pem (CA	Certificado CA raiz e	Nenhum.

(autoassinado)	assinado)
----------------	-----------

intermediário do CUC a ser carregado no CUCM > CallManager-trust

^{*1} O certificado CA raiz e intermediário do CUC refere-se ao certificado CA que assinou o certificado Tomcat de conexão Unity (Tomcat.pem).

^{*2} Certificado CA raiz e intermediário do CUCM refere-se ao certificado CA que assinou o certificado do CUCM CallManager (Callmanager.pem).

Cifras com base na chave CE negociadas

certificado CUCM usado	certificado CUC usado	Certificados a serem carregados no CUCM	Certificados a serem carregados no CUC
CallManager- ECDSA.pem (autoassinado)	Tomcat-ECDSA.pem (autoassinado)	Tomcat-ECDSA.pem a ser carregado no CUCM > CallManager-trust	Nenhum.
CallManager- ECDSA.pem (CA assinado)	Tomcat-ECDSA.pem (CA assinado)	Certificado CA raiz e intermediário do CUC ^{*1} a ser carregado no CUCM > CallManager-trust	Certificado CA raiz e intermediário do CUCM ^{*2} a ser carregado no CUC > CallManager-trust.
CallManager- ECDSA.pem (CA assinado)	Tomcat-ECDSA.pem (autoassinado)	Tomcat-ECDSA.pem a ser carregado no CUCM > CallManager-trust.	Certificado CA raiz e intermediário do CUCM a ser carregado no CUC > CallManager-trust.
CallManager- ECDSA.pem (autoassinado)	Tomcat-ECDSA.pem (CA assinado)	Certificado CA raiz e intermediário do CUC a ser carregado no CUCM > CallManager-trust	Nenhum.

^{*1} O certificado CA raiz e intermediário do CUC refere-se ao certificado CA que assinou o certificado Tomcat baseado em EC da conexão Unity (Tomcat-ECDSA.pem).

^{*2} certificado CA raiz e intermediário CUCM refere-se ao certificado CA que assinou o certificado CUCM CallManager (CallManager-ECDSA.pem).

1. **Note**: O certificado Tomcat-ECDSA.pem é chamado CallManager-ECDSA.pem nas versões 11.0.1 do CUC. Do CUC 11.5.x, o certificado foi renomeado para Tomcat-ECDSA.pem.

Configurar - Cisco Unity Connection (CUC)

1. Adicionar um novo grupo de portas

Navegue até a página Cisco Unity Connection Administration > Telephony integration > Port group e clique em Add New. Marque a caixa de seleção Ativar criptografia de próxima geração.

New Port Group				
Phone System PhoneSystem V				
Create From Port Group Type SIP				
Port Group PhoneSystem-1				
Port Group Description				
Display Name* PhoneSystem-2				
Authenticate with SIP Server Authentication Username				
Authentication Password				
Contact Line Name				
SIP Security Profile 5061/TLS V				
Enable Next Generation Encryption				
Secure RTP				
Primary Server Settings				
IPv4 Address or Host Name 10.48.47.109				
IPv6 Address or Host Name				
Port 5061				

1. **Nota**:O certificado Cisco Tomcat do Unity Connection será usado durante o handshake SSL quando a caixa de seleção Enable Next Generation Encryption estiver ativada.

Caso a cifra baseada em ECDSA seja negociada, o certificado tomcat-ECDSA baseado na chave EC será usado no handshake SSL.

Caso a cifra baseada em RSA seja negociada, o certificado tomcat baseado em chave RSA é usado no handshake SSL.

2. Adicionar a referência do servidor TFTP

Na página Noções básicas do grupo de portas, navegue para Editar > Servidores e adicione FQDN do servidor TFTP do cluster do CUCM. O FQDN/nome de host do servidor TFTP deve corresponder ao nome comum (CN) do certificado do CallManager. O endereço IP do servidor não funcionará e resultará em falha ao baixar o arquivo ITL. O nome DNS deve, portanto, ser resolvido via servidor DNS configurado.

SIP Servers	
Delete Selected Add	
Order	IPv4 Address or Host Name
0	10.48.47.109
Delete Selected Add	
TFTP Servers	
Delete Selected Add	
Order	IPv4 Address or Host Name
0	CUCMv11
Delete Selected Add	

Reinicie o Connection Conversation Manager em cada nó navegando até Cisco Unity Connection Serviceability > Tools > Service Management. Isso é obrigatório para que a configuração tenha efeito.

 Note: A conexão Unity faz o download do arquivo ITL (ITLfile.tlv) do TFTP do CUCM usando o protocolo https na porta 6972 segura (URL: https://<CUCM-TFTP-FQDN>:6972/ITLFile.tlv). O CUCM deve estar no modo misto, pois o CUC está procurando o certificado de função "CCM+TFTP" do arquivo ITL.

Navegue até a página de configuração Telephony integration > Port group > Port Group Basics e redefina seu grupo de portas recém-adicionado.

Port Group					
Display Name*	PhoneSystem-1				۵
Integration Method	SIP				
Reset Status	Reset Required	Reset			
Session Initiation Protocol (SIP) Settings					
Register with SIP Server					
Authenticate with SIP Server					

1. **Note**: Toda vez que o grupo de portas é redefinido, o servidor CUC atualiza seu arquivo ITL armazenado localmente conectando-se ao servidor CUCM.

3. Adicionar portas de correio de voz

Volte para Telephony integration > Port e clique em Add new para adicionar porta ao seu grupo de portas recém-criado.

New Phone System Port			
Enabled			
Number of Ports	10		
Phone System	PhoneSystem 🔻		
Port Group	PhoneSystem-1 V		
Server	cucv11 V		
Port Behavior			
🗹 Answer Calls			
Perform Message Notification			
Send MWI Requests (may also be disabled by the port group)			
Allow TRAP Connections			

4. Fazer upload da raiz do CUCM e do certificado intermediário da CA de terceiros

No caso de certificados de terceiros, você deve carregar os certificados Raiz e Intermediário da Autoridade de Certificação de terceiros no CallManager-trust do Unity Connection. Isso só é necessário se a CA de terceiros assinou seu certificado do Call Manager. Execute esta ação navegando até Cisco Unified OS Administration > Security > Certificate Management e clique em Carregar certificado.

Upload Certificate/Certificate cha	in————
Certificate Purpose*	CallManager-trust 🗸
Description(friendly name)	
Upload File	Choose File CA_root4096_key.crt
Upload Close	

Configurar - Cisco Unified CM (CUCM)

1. Criar um perfil de segurança de tronco SIP

Navegue até CUCM Administration > System > Security > SIP Trunk Security Profile e adicione um novo perfil. O nome do assunto X.509 deve corresponder ao FQDN do servidor CUC.

-SIP Trunk Security Profile Information				
Name*	cuc-secure-profile-EDCS			
Description				
Device Security Mode	Encrypted 🔻			
Incoming Transport Type*	TLS			
Outgoing Transport Type	TLS			
Enable Digest Authentication				
Nonce Validity Time (mins)*	600			
X.509 Subject Name	CUCv11			
Incoming Port*	5061			
Enable Application level authorization	1			
Accept presence subscription				
Accept out-of-dialog refer**				
Accept unsolicited notification				
Accept replaces header				
Transmit security status				
Allow charging header				

 Observação: o comando CLI "show cert own tomcat/tomcat.pem" pode exibir o certificado tomcat baseado na chave RSA no Unity Connection. É CN que deve corresponder ao nome do assunto X.509 configurado no CUCM. O CN é igual a FQDN/Nome de host do servidor Unity. O certificado baseado na chave EC contém o FQDN/nome do host no campo Nome alternativo do assunto (SAN).

2. Criar um tronco SIP seguro

Navegue até Device > Trunk > Click and Add new e crie um tronco SIP padrão que será usado para a integração segura com o Unity Connection.

SRTP Allowed - When this flag is checked, Encrypte	d TLS needs to be configured in the network to provide e	nd to end security. Failure to do so will expose keys and other	information.
Consider Traffic on This Trunk Secure*	When using both sRTP and TLS	¥	
Route Class Signaling Enabled*	Default	T	
Use Trusted Relay Point*	Default	T	
PSTN Access			
Run On All Active Unified CM Nodes			

-Inbound Calls	
Significant Digits*	All
Connected Line ID Presentation*	Default 🔹
Connected Name Presentation*	Default 🔹
Calling Search Space	< None > T
AAR Calling Search Space	< None > T
Prefix DN	
Redirecting Diversion Header	Delivery - Inbound

-Out	bound	Call	s

Called Party Transformation CSS	< None >				
Use Device Pool Called Party Transformation CSS					
Calling Party Transformation CSS	< None >				
🗹 Use Device Pool Calling Party Transfor	rmation CSS				
Calling Party Selection*	Originator 🔹				
Calling Line ID Presentation*	Default 🔹				
Calling Name Presentation*	Default 🔹				
Calling and Connected Party Info Format	* Deliver DN only in connected party				
Redirecting Diversion Header Delivery	y - Outbound				
Redirecting Party Transformation CSS	< None >				
✓ Use Device Pool Redirecting Party Tra	nsformation CSS				

- Destination			
Destination Address is an SRV			
Destination Ad	dress	Destination Address IPv6	Destination Port
1* 10.48.47.123			5061
MTP Preferred Originating Codec*	711ulaw	Ŧ	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	T	
SIP Trunk Security Profile*	cuc-secure-profile-EDCS	T	
Rerouting Calling Search Space	< None >	T	
Out-Of-Dialog Refer Calling Search Space	< None >	T	
SUBSCRIBE Calling Search Space	< None >	T	
SIP Profile*	Standard SIP Profile	▼ View Details	
DTMF Signaling Method*	No Preference	▼	

3. Configurar cifras TLS e SRTP

1. Note: A negociação entre o Unity Connection e o Cisco Unified Communications Manager depende da configuração da cifra TLS com as seguintes condições: Quando o Unity Connection atua como servidor, a negociação de cifra TLS é baseada na preferência selecionada pelo Cisco Unified CM.Caso a cifra baseada em ECDSA seja negociada, os certificados EC baseado em chave tomcat-ECDSA serão usados no handshake SSL.Caso a cifra baseada em RSA seja negociada, os certificados tomcat baseados em chave RSA são usados no handshake SSL.Quando o Unity Connection atua como cliente, a negociação de cifra TLS é baseada na preferência selecionada pelo Unity Connection. Navegue até Cisco Unified CM > Systems > Enterprise Parameters e selecione a opção de cifra apropriada na lista suspensa TLS e SRTP Ciphers.

Cluster Security Mode T	
LBM Security Mode * Insecure	T
CAPF Phone Port * 3804	
CAPF Operation Expires in (days) * 10	
TFTP File Signature Algorithm * SHA-1	T
Enable Caching * True	•
Authentication Method for API Browser Access * Basic	T
TLS Ciphers * All Ciphers RSA Preferred	•
SRTP Ciphers * All Supported Ciphers	•
HTTPS Ciphers * RSA Ciphers Only	•

Reinicie o serviço Cisco Call Manager em cada nó navegando até a página Cisco Unified Serviceability, Ferramentas > Control Center-Feature Services e selecione Cisco Call Manager em Serviços CM

Navegue até a página Cisco Unity Connection Administration > System Settings > General Configurations e selecione a opção de cifra apropriada na lista suspensa TLS e SRTP Ciphers.

Edit General Configuration	
Time Zone	(GMT+01:00) Europe/Warsaw
System Default Language	English(United States) ▼
System Default TTS Language	English(United States) ▼
Recording Format	G.711 mu-law 🔻
Maximum Greeting Length	90
Target Decibel Level for Recordings and Messages	-26
Default Partition	cucv11 Partition V
Default Search Scope	cucv11 Search Space 🔻
When a recipient cannot be found	Send a non-delivery receipt 🔻
IP Addressing Mode	IPv4
TLS Ciphers	All Ciphers RSA Preferred
SRTP Ciphers	All supported AES-256, AES-128 ciphers
HTTPS Ciphers	RSA Ciphers Only

Reinicie o Connection Conversation Manager em cada nó navegando até Cisco Unity Connection Serviceability > Tools > Service Management.

Opções de Cifra TLS com ordem de prioridade

Opções de Cifra TLS

Mais forte - AES-256 SHA-384 apenas: RSA preferencial

Strongest-AES-256 SHA-384 apenas: ECDSA preferencial

AES-256 AES-128 Médio apenas: RSA preferencial

Cifras TLS em ordem de prioridade

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GC M_SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_ SHA384
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_ A384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH 4
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH

- 4
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM _SHA384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH 6
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_ A256
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_ A384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH 4
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_ A256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH 6
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH 4
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_ A384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH 6
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_ A256
- TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_ A384
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SH 4
- TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_ A256
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SH 6
- TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

Opções de cifra SRTP em ordem de prioridade

AES-256 AES-128 Médio apenas: ECDSA

Todos os clientes RSA preferidos (padrão)

Todos os clientes preferidos do ECDSA

preferencial

Opção de cifra SRTP

Todos com suporte para AES-256, cifras AES-128

AEAD AES-256, cifras baseadas em AES-28 GCM Somente cifras baseadas em AEAD AES256 GCM

SRTP em pedido prioritário

- AEAD_AES_256_GCM
- AEAD_AES_128_GCM
- AES_CM_128_HMAC_SHA1 _32
- AEAD_AES_256_GCM
- AEAD_AES_128_GCM
- AEAD_AES_256_GCM

4. Carregar certificados CUC Tomcat (com base em RSA e EC)

Navegue até Administração do SO > Segurança > Gerenciamento de certificado e carregue os certificados CUC Tomcat (com base em RSA e EC) no armazenamento confiável do

CallManager.

- Upload Certificate/Certificate chain				
Certificate Purpose*	CallManager-trust 🗸			
Description(friendly name)				
Upload File	Choose File tomcat-ECDSA.pem			
Upload Close				
Upload Certificate/Certificate cha	in —			
Certificate Purpose*	CallManager-trust			
Description(friendly name)				
Upload File	Choose File tomcat.pem			
Upload Close				

 Observação: o upload de ambos os certificados Unity Tomcat não é obrigatório se cifras ECDSA forem negociadas apenas. Nesse caso, o certificado Tomcat baseado na CE é suficiente.

No caso de certificados de terceiros, você deve carregar o certificado raiz e o certificado intermediário da Autoridade de Certificação de terceiros. Isso só é necessário se a CA de terceiros assinou seu certificado Unity Tomcat.

Upload Certificate/Certificate chai	n
Certificate Purpose*	CallManager-trust 🗸
Description(friendly name)	
Upload File	Choose File CA_root4096_key.crt
Upload Close	

Reinicie o processo do Cisco Call Manager em todos os nós para aplicar as alterações.

5. Criar padrão de rota

Configure um padrão de rota que aponte para o tronco configurado navegando para Roteamento de chamada > Rota/busca > Padrão de rota. A extensão inserida como um número de padrão de rota pode ser usada como um piloto de correio de voz.

Pattern Definition		
Route Pattern*	2000	<u>ا</u>
Route Partition	< None > V	
Description		
Numbering Plan	Not Selected 🔻	
Route Filter	< None > T	
MLPP Precedence*	Default 🔻	
Apply Call Blocking Percentage		
Resource Priority Namespace Network Domain	< None >	
Route Class*	Default 🔻	
Gateway/Route List*	CUCv11]
Route Option	Route this pattern	
	Block this pattern No Error	

6. Criar piloto de correio de voz, perfil de correio de voz e atribuí-lo aos DNs

Crie um piloto de correio de voz para a integração indo para Advanced Features > Voice Mail > Voice Mail Pilot.

-Voice Mail Pilot Information				
Maine Mail Dilat Number				
Voice Mail Pliot Number	2000			
Calling Search Space	< None > T			
Description	Default			

Crie um perfil de correio de voz para vincular todas as configurações a recursos avançados > Correio de voz > Perfil de correio de voz

Voice Mail Profile Infor	mation	
Voice Mail Profile	VoiceMailProfile-8000 (used by 0 devices)	
Voice Mail Profile Name*	VoiceMailProfile-8000	E
Description		
Voice Mail Pilot**	2000/< None > 🔻	
Voice Mail Box Mask		

Atribua o perfil de correio de voz recém-criado aos DNs destinados a usar a integração segura indo a Call Routing > Diretory number

Directory Number Settings —			
birectory number bettings			
Voice Mail Profile	VoiceMailProfile-8000	▼ (Choose <no< td=""><td>ne> to use system default)</td></no<>	ne> to use system default)
Calling Search Space	< None >	T	
BLF Presence Group*	Standard Presence group	•	
User Hold MOH Audio Source	< None >	T	
Network Hold MOH Audio Source	< None >	¥	
Network Hold MOH Audio Source	< None >	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Configurar - Assinatura de certificados com base na chave EC por CA de terceiros (opcional)

Os certificados podem ser assinados por uma CA de terceiros antes de configurar a integração segura entre os sistemas. Siga as etapas a seguir para assinar os certificados em ambos os sistemas.

Cisco Unity Connection

- 1. Gerar solicitação de assinatura de certificado (CSR) para CUC Tomcat-ECDSA e ter o certificado assinado por CA de terceiros
- A AC fornece o certificado de identidade (certificado assinado pela AC) e o certificado CA (certificado raiz da AC) que devem ser carregados da seguinte forma: Carregar certificado raiz de CA no repositório tomcat-trust Carregar certificado de identidade no repositório tomcat-EDCS
- 3. Reiniciar o Gerenciador de conversação no CUC

Cisco Unified CM

- 1. Gerar CSR para CUCM CallManager-ECDSA e ter o certificado assinado por CA de terceiros
- 2. A AC fornece o certificado de identidade (certificado assinado pela AC) e o certificado CA (certificado raiz da AC) que devem ser carregados da seguinte forma: Carregar certificado raiz de CA no arquivo callmanager-trust Carregar certificado de identidade no arquivo callmanager-EDCS
- 3. Reiniciar os serviços Cisco CCM e TFTP em cada nó

O mesmo processo será usado para assinar certificados baseados em chave RSA, em que CSR é gerado para certificado CUC Tomcat e certificado CallManager e carregado no armazenamento tomcat e no armazenamento callmanager respectivamente.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Verificação de tronco SIP seguro

Pressione o botão Voice Mail no telefone para chamar o correio de voz. Você deve ouvir a saudação de abertura se o ramal do usuário não estiver configurado no sistema do Unity Connection.

Como alternativa, você pode habilitar o keepalive das OPÇÕES SIP para monitorar o status do tronco SIP. Essa opção pode ser ativada no perfil SIP atribuído ao tronco SIP. Depois que isso estiver ativado, você poderá monitorar o status do tronco Sip por meio de Dispositivo > Tronco, conforme mostrado abaixo:

▼ begins with ▼ CUCv11 Find Clear Filter ⊕ ■ Select item or enter search text ▼							
Name 📥	Description	Calling Search Space	Device Pool	Route Pattern	Trunk Type	SIP Trunk Status	SIP Trunk Duration
CUCv11			Default	2000	SIP Trunk	Full Service	Time In Full Service: 0 day 0 hour 0 minute

Verificação de chamada RTP segura

Verifique se o ícone de cadeado está presente em chamadas para o Unity Connection. Significa que o fluxo de RTP é criptografado (o perfil de segurança do dispositivo deve ser seguro para que funcione) como mostrado nesta imagem



Informações Relacionadas

Guia de integração do SIP para Cisco Unity Connection versão 11.x