

验证流量传感器NetFlow模板和信息元素

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[模板ID](#)

[标准NetFlow元素](#)

[企业特定元素](#)

[模板格式](#)

[IPv4第一个流-模板317](#)

[IPv4第一个流深度-模板318](#)

[IPv4流-模板319](#)

[IPv4事件-模板320](#)

[IPv6第一个流-模板321](#)

[IPv6第一个流深度-模板322](#)

[IPv6流-模板323](#)

[IPv6事件-模板324](#)

[IPv4源电子邮件计数-模板325](#)

[IPv4首次流响应时间监控-模板326](#)

[IPv4首次流深度响应时间监控-模板327](#)

[IPv4流响应时间监控-模板328](#)

[IPv6首次流响应时间监控-模板329](#)

[IPv6首次流深度响应时间监控-模板330](#)

[IPv6流响应时间监控-模板331](#)

[IPv4目标电子邮件计数-模板332](#)

[IPv6源电子邮件计数-模板333](#)

[IPv6目标邮件计数-模板334](#)

[IPv4第一流IPFIX模板335](#)

[IPv4第一流深度IPFIX -模板336](#)

[IPv4流IPFIX -模板337](#)

[IPv4事件IPFIX -模板338](#)

[IPv6第一流IPFIX -模板339](#)

[IPv6第一流深度IPFIX -模板340](#)

[IPv6流IPFIX -模板341](#)

[IPv6事件IPFIX -模板342](#)

[IPv4源电子邮件计数IPFIX -模板343](#)

[IPv4首次流响应时间监控-模板344](#)

[IPv4首次流深度响应时间监控-模板345](#)

[IPv4流响应时间监控IPFIX -模板346](#)

[IPv6首次流响应时间监控IPFIX -模板347](#)

[IPv6第一个流深度RTM IPFIX -模板348](#)

[IPv6流响应时间监控-模板349](#)

[IPv4目标邮件计数IPFIX -模板350](#)

[IPv6源电子邮件计数IPFIX -模板351](#)

[IPv6目标邮件计数IPFIX -模板352](#)

[ETTA模板353-372](#)


简介

本文档介绍SNA流量传感器使用的NetFlow模板，其中包括有关企业特定元素的信息。

先决条件

此处使用的NetFlow元素ID是标准NetFlow协议，但模板信息以及每个模板中包含的元素可能会随时更改。

模板ID



提示：从SNA版本7.3开始，流量传感器似乎默认只发送模板ID 335-352，即IPFIX模板。所有IPFIX模板每60秒一起发送一次，无论流量传感器的监控端口看到的流量类型如何（例如IPv4与IPv6）。

注意：旁边带星号(*)的模板包含IANA列表中用于标准流创建和分析的基本NetFlow v9/IPFIX字段。

IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID	317*
IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID	318*
IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID	319*
IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID	320
IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID	321*
IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID	322*
IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID	323*
IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID	324
IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID	325
IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID	326*
IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID	327*
IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID	328*
IPV6_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID	329*
IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID	330*
IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID	331*
IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID	332
IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID	333
IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID	334


IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID	335*
IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID	336*
IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID	337*
IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID	338
IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID	339*
IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID	340*
IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID	341*
IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID	342
IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID	343
IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID	344*
IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID	345*
IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID	346*
IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID	347*
IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID	348*
IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID	349*
IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID	350
IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID	351
IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID	352
IPV4_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID	353
IPV4_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID	354
IPV4_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID	355
IPV4_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID	356
IPV4_ETTA_BD_TEMPLATE_ID	357
IPV4_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID	358
IPV4_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID	359
IPV4_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID	360
IPV4_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID	361
IPV4_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID	362
IPV6_ETTA_IDP_TEMPLATE_ID	363
IPV6_ETTA_IDP_IPFIX_TEMPLATE_ID	364
IPV6_ETTA_SPLT_TEMPLATE_ID	365
IPV6_ETTA_SPLT_IPFIX_TEMPLATE_ID	366
IPV6_ETTA_BD_TEMPLATE_ID	367
IPV6_ETTA_BD_IPFIX_TEMPLATE_ID	368
IPV6_ETTA_TLS_TEMPLATE_ID	369
IPV6_ETTA_TLS_IPFIX_TEMPLATE_ID	370
IPV6_ETTA_SALT_TEMPLATE_ID	371
IPV6_ETTA_SALT_IPFIX_TEMPLATE_ID	372

标准NetFlow元素

NF_F_IN_BYTES	1
NF_F_IN_PKTS	2
NF_F_PROTOCOL	4
NF_F_SRC_TOS	5
NF_F_TCP_FLAGS	6
NF_F_L4_SRC_PORT	7
NF_F_SRC_ADDR_IPV4	8
NF_F_SRC_INTF_ID	10
NF_F_L4_DST_PORT	11
NF_F_DST_ADDR_IPV4	12
NF_F_DST_INTF_ID	14
NF_F_LAST_SWITCHED	21
NF_F_FIRST_SWITCHED	22
NF_F_SRC_ADDR_IPV6	27
NF_F_DST_ADDR_IPV6	28
NF_F_MIN_TTL	52

NF_F_IN_SRC_MAC	56
NF_F_OUT_DST_MAC	57
NF_F_SRC_VLAN	58
NF_F_MPLS_LABEL_1	70
NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS	160
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT	218
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT	219
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT	220
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT	222
NF_F_IP_SECTION_HEADER	313
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD	314

企业特定元素



注：流量传感器使用Lancope信息元素标识符定义：私有企业编号(PEN) - 8712

有关这些元素的详细信息，请参阅[安全分析信息元素指南](#)

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR	29794
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT	29795
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT	29796
NF_F_FLOWSENSOR_RTT	29797
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP	29798
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS	29799
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT	29800
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_FRAG_TOTAL_COUNT	29801
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN	29802
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT	29803
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS	29804
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS	29805
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRY	29806
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRY	29807
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN	29808
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT	29809
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS	29810
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS	29811
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRY	29812
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRY	29813
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES	29814
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL	29817
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE	29818
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE	29819
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID	29820
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS	29821
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN	29822
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST	29823
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK	29824
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG	29825
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG	29826
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE	29827
NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK	29828
NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT	29829
NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG	29830
NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES	29831
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS	29832

模板格式



注意：每个模板都包含模板名称和字段计数，后跟各个NetFlow/IPFIX字段和每个字段的大小（以字节为单位）。

请注意，特定于企业的IPFIX元素使用0x8000进行定位以启用高位，因此收集器知道存在专用企业号(PEN)字段。

本示例包含NetFlow v9和企业特定的IPFIX元素。

```
TEMPLATE_NAME, ## <-- Field Count (Total number of NF_F fields in the template)
FIELD_NAME_V9, # <-- Field size (in bytes)
ENTERPRISE_FIELD_NAME_IPFIX | 0x8000, # <-- Field size (in bytes)
0000, 8712 <-- Private Enterprise Number (PEN)
```


IPv4第一个流-模板317

注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始v9导出IPv4流信息。

```
IPV4_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_SRC_MAC, 6
  NF_F_OUT_DST_MAC, 6
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_SRC_VLAN, 2
  NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
  NF_F_MIN_TTL, 1
  NF_F_SRC_TOS, 1
```

NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4第一个流深度-模板318



注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4


IPv4流-模板319

注意：此模板用于后续的v9从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv4流信息。

```
IPV4_FLOW_TEMPLATE_ID, 25
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_MIN_TTL, 1
  NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_FLOWSensor_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
```

```
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4
```

IPv4事件-模板320




注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv4坏分段和标志组合计数的v9导出。

```
IPV4_EVENT_TEMPLATE_ID, 18
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
```

```
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2
NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2
NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2
NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2
NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2
```

IPv6第一个流-模板321



注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始v9导出IPv6流信息。

```
IPV6_FIRST_FLOW_TEMPLATE_ID, 31
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
```

NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6第一个流深度-模板322


注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_TEMPLATE_ID, 33

- NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
- NF_F_LAST_SWITCHED, 4
- NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
- NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
- NF_F_L4_SRC_PORT, 2
- NF_F_L4_DST_PORT, 2
- NF_F_IN_SRC_MAC, 6
- NF_F_OUT_DST_MAC, 6
- NF_F_IN_BYTES, 4
- NF_F_IN_PKTS, 4
- NF_F_SRC_INTF_ID, 2
- NF_F_DST_INTF_ID, 2
- NF_F_PROTOCOL, 1
- NF_F_TCP_FLAGS, 1
- NF_F_SRC_VLAN, 2
- NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
- NF_F_MIN_TTL, 1


```
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4
```

IPv6流-模板323



注意：此模板用于后续的v9从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv6流信息。


IPV6_FLOW_TEMPLATE_ID, 25
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6事件-模板324

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv6坏分段和标志组合计数的v9导出。

```
IPV6_EVENT_TEMPLATE_ID, 18
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG, 2
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES, 2
```

IPv4源电子邮件计数-模板325



注意：此模板用于导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv4邮件计数信息的v9。

```
IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS, 4
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS, 4
```


IPv4首次流响应时间监控-模板326

注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv4流信息。

```
IPV4_FIRST_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 34
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
```

NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4首次流深度响应时间监控-模板327



注意：当选中Export Packet Payload复选框并且已计算RTM数据时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv4流信息。

IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4


IPv4流响应时间监控-模板328

注意：在计算RTM数据后，此模板用于后续从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv4流信息v9。

```
IPV4_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
```


NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6首次流响应时间监控-模板329



注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv6流信息。

NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv6首次流深度响应时间监控-模板330

注意：选中Export Packet Payload复选框并计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始v9导出IPv6流信息。

IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_TEMPLATE_ID, 36

- NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
- NF_F_LAST_SWITCHED, 4
- NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
- NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
- NF_F_L4_SRC_PORT, 2
- NF_F_L4_DST_PORT, 2
- NF_F_IN_SRC_MAC, 6
- NF_F_OUT_DST_MAC, 6
- NF_F_IN_BYTES, 4
- NF_F_IN_PKTS, 4
- NF_F_SRC_INTF_ID, 2
- NF_F_DST_INTF_ID, 2
- NF_F_PROTOCOL, 1
- NF_F_TCP_FLAGS, 1
- NF_F_SRC_VLAN, 2
- NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
- NF_F_MIN_TTL, 1

NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4


IPv6流响应时间监控-模板331

注意：在计算RTM数据后，此模板用于后续从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv6流信息v9。

```
IPV6_FLOW_RTM_TEMPLATE_ID, 28
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
```

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES, 2
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE, 1
NF_F_FLOWSENSOR_RTT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP, 4
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS, 2
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID, 4

IPv4目标电子邮件计数-模板332




注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv4邮件计数信息的v9导出

。

```
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS, 4
```

IPv6源电子邮件计数-模板333




注意：此模板用于导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv6邮件计数信息的v9。

```
IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS, 4
```

NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYYS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYYS, 4

IPv6目标邮件计数-模板334




注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv6邮件计数信息的v9导出

。

IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_TEMPLATE_ID, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYYS, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYYS, 4

IPv4第一流IPFIX模板335



注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始IPFIX导出IPv4流信息。

```
IPV4_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_SRC_MAC, 6
  NF_F_OUT_DST_MAC, 6
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
```

NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv4第一流深度IPFIX -模板336

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv4流信息。

```
IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
```

NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712


IPv4流IPFIX -模板337

注意：此模板用于后续的IPFIX从流量传感器引擎的流插槽导出IPv4流信息。

```
IPV4_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_MIN_TTL, 1
  NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
```

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv4事件IPFIX -模板338



注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv4坏分段和标志组合计数的IPFIX导出。

```
IPV4_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2
  0000, 8712
```

IPv6第一流IPFIX -模板339

注意：此模板用于从流量传感器引擎的流插槽中初始IPFIX导出IPv6流信息。

```
IPV6_FIRST_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 33
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_SRC_MAC, 6
  NF_F_OUT_DST_MAC, 6
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_SRC_VLAN, 2
  NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
  NF_F_MIN_TTL, 1
```


NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv6第一流深度IPFIX -模板340

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv6流信息。

```
IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_IPFIX_TEMPLATE_ID, 35
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_SRC_MAC, 6
  NF_F_OUT_DST_MAC, 6
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_SRC_VLAN, 2
  NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
```

NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712


IPv6流IPFIX -模板341

注意：此模板用于后续的IPFIX从流量传感器引擎的流插槽导出IPv6流信息。

```
IPV6_FLOW_IPFIX_TEMPLATE_ID, 27
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_MIN_TTL, 1
  NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
```

NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv6事件IPFIX -模板342



注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的IPv6坏分段和标志组合计数的IPFIX导出。


```
IPV6_EVENT_IPFIX_TEMPLATE_ID, 19
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_XMAS | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_SYN_FIN | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_BAD_RST | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NO_ACK | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_URG | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_FLAG_NOFLAG | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_BAD_TCP_PROBE | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SHORT_FRAG_ATTACK | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_SHORT | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_PKT_TOO_LONG | 0x8000, 2
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_FRAG_DIFFERENT_SIZES | 0x8000, 2
  0000, 8712
```

IPv4源电子邮件计数IPFIX -模板343

注意：此模板用于通过IPFIX导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv4邮件计数信息。

```
IPV4_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4
0000, 8712
```

IPv4首次流响应时间监控-模板344



注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv4流信息。

```
IPV4_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_SRC_MAC, 6
  NF_F_OUT_DST_MAC, 6
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
```


NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv4首次流深度响应时间监控-模板345

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv4流信息。

```
IPV4_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
```

NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv4流响应时间监控IPFIX -模板346

注意：此模板用于在计算RTM数据时从流量传感器引擎的流插槽中后续IPFIX导出IPv4流信息。

```
IPV4_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_MIN_TTL, 1
  NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
```

NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv6首次流响应时间监控IPFIX -模板347

注意：在计算RTM数据后，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv6流信息。

```
IPV6_FIRST_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 36
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_SRC_MAC, 6
  NF_F_OUT_DST_MAC, 6
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_SRC_VLAN, 2
  NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
```

NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv6第一个流深度RTM IPFIX -模板348

注意：选中导出数据包负载(Export Packet Payload)复选框时，此模板用于从流量传感器引擎中的流插槽初始IPFIX导出IPv6流信息。

```
IPV6_FIRST_FLOW_DEEP_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 38
NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
NF_F_LAST_SWITCHED, 4
NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_L4_SRC_PORT, 2
NF_F_L4_DST_PORT, 2
NF_F_IN_SRC_MAC, 6
NF_F_OUT_DST_MAC, 6
NF_F_IN_BYTES, 4
NF_F_IN_PKTS, 4
NF_F_SRC_INTF_ID, 2
NF_F_DST_INTF_ID, 2
NF_F_PROTOCOL, 1
NF_F_TCP_FLAGS, 1
NF_F_SRC_VLAN, 2
NF_F_MPLS_LABEL_1, 3
```


NF_F_MIN_TTL, 1
NF_F_SRC_TOS, 1
NF_F_IP_SECTION_HEADER, 64
NF_F_IP_SECTION_PAYLOAD, 26
NF_F_FLOWSENSOR_INITIATOR | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv6流响应时间监控-模板349

注意：在计算RTM数据后，此模板用于后续的IPFIX从流量传感器引擎的流插槽中导出IPv6流信息。

```
IPV6_FLOW_RTM_IPFIX_TEMPLATE_ID, 30
  NF_F_FIRST_SWITCHED, 4
  NF_F_LAST_SWITCHED, 4
  NF_F_SYSTEM_INIT_TIME_MILLISECONDS, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_L4_SRC_PORT, 2
  NF_F_L4_DST_PORT, 2
  NF_F_IN_BYTES, 4
  NF_F_IN_PKTS, 4
  NF_F_SRC_INTF_ID, 2
  NF_F_DST_INTF_ID, 2
  NF_F_PROTOCOL, 1
  NF_F_TCP_FLAGS, 1
  NF_F_MIN_TTL, 1
  NF_F_TCP_SYN_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_ACK_TOTAL_COUNT, 2
  NF_F_TCP_FIN_TOTAL_COUNT, 2
```


NF_F_TCP_RST_TOTAL_COUNT, 2
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_BAD_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SRS_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TCP_SYN_ACK_TOTAL_COUNT | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_TRACES | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_PROTOCOL | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_TYPE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_EMB_ICMP_CODE | 0x8000, 1
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RTT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_SVR_RESP | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_RETRANSMITS | 0x8000, 2
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_ID | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_APPLICATION_DETAILS | 0x8000, 65535
0000, 8712

IPv4目标邮件计数IPFIX -模板350

注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv4电子邮件计数信息的IPFIX导出。

```
IPV4_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV4, 4
NF_F_DST_ADDR_IPV4, 4
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4
0000, 8712
```


IPv6源电子邮件计数IPFIX -模板351



注意：此模板用于通过IPFIX导出源自流量传感器引擎检测到的源IP地址的IPv6邮件计数信息。

```
IPV6_SRC_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8
  NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN | 0x8000, 4
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT | 0x8000, 4
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4
  0000, 8712
  NF_F_FLOWSENSOR_SRC_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4
  0000, 8712
```


IPv6目标邮件计数IPFIX -模板352



注意：此模板用于流量传感器引擎检测到的目标IP地址收到的IPv6电子邮件计数信息的IPFIX导出。

```
IPV6_DST_EMAIL_COUNTS_IPFIX_TEMPLATE_ID, 8
NF_F_SRC_ADDR_IPV6, 16
NF_F_DST_ADDR_IPV6, 16
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_MESS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_MESS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_IN_TRYS | 0x8000, 4
0000, 8712
NF_F_FLOWSENSOR_DST_EMAIL_OUT_TRYS | 0x8000, 4
```

ETTA模板353-372



注意：这些模板用于从流量传感器发送ETA数据。这些模板的内容不适用于本文的撰写。

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。