

# Configurer la protection des données dans Hyperflex

## Table des matières

---

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Informations de base supplémentaires](#)

[Procédure](#)

[Considérations du groupe de protection](#)

[Dépannage](#)

[Vérifier la configuration de protection VM](#)

[Surveiller les activités de réplication](#)

[Problèmes courants](#)

[Problèmes de paires](#)

[Problèmes de connectivité](#)

[Problèmes de protection](#)

[Informations connexes](#)

---

## Introduction

Ce document décrit comment configurer la réplication dans Hyperflex.

## Conditions préalables

### Exigences


Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Unified Computing System Manager (UCSM)
- HyperFlex
- vCenter
- Réseautage
- DNS

### Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- HyperFlex Connect 5.0.2d
  - Cluster Hyperflex Stretch
  - Cluster Hyperflex Standard
  - UCSM 4.2(1l)
  - vCenter 7.0 U3
- 



Remarque : pour que la protection des données doive avoir la même version de plateforme de données Hyperflex dans les deux clusters, le cluster peut être de taille et de type différents.

---

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

## Informations générales

Hyperflex Data Protection vous fournit un plan de reprise après sinistre. Il vous permet d'avoir des


instantanés automatiques qui sont répliqués sur le cluster distant. Les snapshots des machines virtuelles protégées sont envoyés au cluster distant en fonction de la fréquence configurée dans le cluster. Néanmoins, seul le dernier cliché pris reste sur le cluster de destination.

## Informations de base supplémentaires

- Lors de la configuration d'une plage d'adresses IP, il est recommandé d'allouer plus d'adresses IP que de noeuds présents dans le cluster au cas où une extension serait prévue.
- La MTU doit être identique aux deux extrémités.
- Le réseau de réplication doit utiliser le même sous-réseau IP dans les deux clusters sur le même VLAN.


## Procédure

Étape 1. Connectez-vous au système Hyperflex et sélectionnez l'option Réplication dans le volet d'actions de gauche :




Option de réplication

Étape 2. Cliquez sur l'option Configure Network, et remplissez les informations pour chacun des champs et cliquez sur Next :




Configurer le réseau de réplication

Étape 3. Définition des informations IP pour le réseau de réplication, ajout du sous-réseau, de la passerelle et de la plage d'adresses IP Une fois la plage IP attribuée, cliquez sur Add IP Range, puis cliquez sur Configurer.




Configurer le réseau de réplication

Étape 4. La configuration est validée et appliquée. Une fois terminée, cliquez sur Fermer :




Configuration du réseau DR

Étape 5. Configurez le réseau dans l'autre cluster. Dans cet exemple, le deuxième cluster est « stretch », d'où la nécessité de disposer des deux identifiants UCSM. Remplissez les informations appropriées et cliquez sur Next :




Configuration du deuxième réseau de cluster

Étape 6. Définissez les informations IP pour le réseau de réplication sur le deuxième cluster, en ajoutant le même sous-réseau, la même passerelle et la même plage d'adresses IP. Une fois la plage IP attribuée, cliquez sur Add IP Range, puis cliquez sur Configure :



Configuration du deuxième cluster réseau

Étape 7. Une fois la configuration terminée, un état de réussite s'affiche, puis cliquez sur Close :




Deuxième cluster de configuration du réseau DR



Remarque : une fois le réseau configuré, il est recommandé d'effectuer un test de réseau entre les deux clusters pour confirmer qu'ils sont en mesure de se joindre. Utilisez la commande ping pour tester l'accessibilité des adresses IP entre les interfaces eth2.


---

Étape 7. En créant la paire de réplication, cliquez sur Réplication, puis cliquez sur Paire cluster dans l'option Pairage de cluster. Attribuez un nom à la paire de réplication et cliquez sur Suivant :



Paire de réplication

Étape 8. Fournissez l'IP ou le nom de domaine complet de gestion du cluster pour que le cluster soit la paire de réplication, puis cliquez sur Pair :




Graphe D'Appariement

|


Étape 8. Une fois les clusters jumelés, tout est défini pour démarrer le mappage du data store entre les deux clusters, dans la même page de réplication. L'option Map Datastore apparaît, cliquez dessus :





Mappage du datastore

Étape 9. Dans la fenêtre contextuelle, le mappage de data store apparaît, montrant les data stores disponibles dans le cluster à gauche, et un menu déroulant avec les data stores disponibles dans le cluster jumelé où les VM sont tentées d'être protégées :




Mappage des data stores



Remarque : le mappage des data stores peut être effectué des deux sites l'un vers l'autre. Par exemple, Cluster1 peut mapper des data stores sur cluster2 et Cluster2 peut mapper des data stores sur cluster1 sans configuration supplémentaire.

---

Étape 10. Une fois les data stores mappés, définissez le groupe de protection, spécifiez un nom et sélectionnez une période pour protéger les machines virtuelles à y associer. Enfin, spécifiez l'heure à laquelle le groupe de protection démarre, puis cliquez sur Créer un groupe de protection.




Création du groupe de protection

## Considérations du groupe de protection


- Le groupe de protection définit le comportement de la protection des données.
- Elle vous permet de spécifier la fréquence de protection de l'ordinateur virtuel.
- Il peut passer de 5 minutes à 24 heures, soit l'heure à laquelle la protection commence.
- Il peut avoir une heure immédiate ou spécifique.
- Les outils VMware peuvent être activés pour rendre la machine virtuelle silencieuse.

Un message de réussite s'affiche indiquant que le groupe de protection a été créé et il apparaît répertorié dans la zone du groupe de protection :



Groupe de protection créé

Étape 11. Une fois le groupe de protection créé, la dernière étape consiste à l'attribuer aux machines virtuelles à protéger. Accédez à l'onglet Virtual Machines, sélectionnez la machine virtuelle à protéger, puis cliquez sur Protect:



Une fenêtre contextuelle apparaît pour joindre le groupe de protection créé, le sélectionner et cliquer sur Protect Virtual Machine :

**Protect Virtual Machine**

Add to an existing protection group Demo ▼

Protect this virtual machine independently

Protect this virtual machine every 1 hour ▼

Start protecting the virtual machines immediately

Start protecting the virtual machines at 1:00 am ⌚

Cluster time zone (UTC -06:00 CST)

Current time on cluster 6:35:47 AM

Use VMware Tools to quiesce the virtual machine

Cancel Protect Virtual Machine

Sélection du groupe de protection

Une fois la machine virtuelle protégée, elle s'affiche comme protégée pour le groupe de protection.

	Name	Status	IP Address	Guest OS	Host Name	Protection Status	Snapshots	Snapshot Schedule	Storage Provisioned	Storage Used
<input type="checkbox"/>	Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v5.0.2e-42642-esx	Powered On		Ubuntu Linux (64-bit)		Unprotected	-		24 GiB	24 GiB
<input checked="" type="checkbox"/>	Installer 4.5	Powered On		Ubuntu Linux (64-bit)		Protected (Demo)	-		27.6 GiB	7.5 GiB

1 item selected  
1 - 3 of 3

Protégé VM



Remarque : assurez-vous que la machine virtuelle protégée appartient à un data store mappé, sinon la protection échoue.

---

## Dépannage

Vérifier la configuration de protection VM

Il est recommandé de surveiller la protection de la VM sous l'onglet Réplication :

Surveillance des machines virtuelles protégées

## Surveiller les activités de réplication

Les activités de réplication peuvent être surveillées en cliquant sur dans l'onglet Activité de réplication :

Activités de réplication

## Problèmes courants

### Problèmes de paires

Les problèmes de jumelage peuvent apparaître :

### Create New Replication Pair


Name	Remote Connection	Run Test
------	-------------------	----------

✘ Unable to fetch the DR network configuration from remote Cluster. Please retry the operation after validating DR network configuration in remote Cluster.

Establish a connection to a remote cluster

Management IP or FQDN

User Name

Password  

*i* Enter single sign-on or cluster credentials for remote cluster

#### Problèmes de jumelage

- Assurez-vous que le réseau de réplication est configuré dans les deux clusters.
- Assurez-vous que les clusters sont accessibles entre eux.

#### Problèmes de connectivité

- Vérifiez que eth2 est présent. Utilisez la commande ifconfig sur chacune des machines virtuelles du contrôleur de stockage pour confirmer que eth2 est correctement configuré sur elles.
- Utilisez ping pour tester la connectivité entre les interfaces eth2.
- Assurez-vous que le VLAN de réplication des deux clusters correspond.
- Assurez-vous que le VLAN de réplication est correctement configuré dans tous les chemins entre les clusters.

```

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:172      .3 Bcast:172      .255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:797975 errors:0 dropped:87 overruns:0 frame:0
          TX packets:799505 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:74023721 (74.0 MB)  TX bytes:74168965 (74.1 MB)

eth2:0    Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:172      .2 Bcast:172      .255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

eth0:mgmtip Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:      Bcast:10.31.123.255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:15509057612 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:15509057612 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3349146489309 (3.3 TB)  TX bytes:3349146489309 (3.3 TB)

hxshell:~$ ping 172      .9
PING 172      .9 (172      .9) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.332 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.127 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.107 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.132 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.123 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.114 ms
64 bytes from 172      .9: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.144 ms
^C
--- 172      .9 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8194ms
rtt min/avg/max/mdev =
069 ms
hxshell:~$ █

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:172      .9 Bcast:172      .255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:30774 errors:0 dropped:29 overruns:0 frame:0
          TX packets:32960 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2893235 (2.8 MB)  TX bytes:3141789 (3.1 MB)

eth2:0    Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:172      .7 Bcast:172      .255 Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

eth0:mgmtip Link encap:Ethernet  HWaddr
          inet addr:      Bcast
          Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:12876504225 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12876504225 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:2722351786798 (2.7 TB)  TX bytes:2722351786798 (2.7 TB)

hxshell:~$ ping 172      .3
PING 172      .3 (172      .3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.115 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.107 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.143 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.149 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.140 ms
64 bytes from 172      .3: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.145 ms
^C
--- 172      .3 ping statistics ---
9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 8199ms
rtt min/avg/max/mdev =
019 ms
hxshell:~$ █

```

Test Ping

## Problèmes de protection



## Protect Virtual Machine



✘ Cisco-HX-Data-Platform-Installer-v5.0.2e-42642-esx : Unable to protect the VM, some datastores are not paired. ✘

Add to an existing protection group

Demo



Protect this virtual machine independently

Protect this virtual machine every

1 hour



Start protecting the virtual machines immediately

Start protecting the virtual machines at

1:00 am



Cluster time zone

(UTC -06:00 CST)

Current time on cluster

3:45:32 AM


Use VMware Tools to quiesce the virtual machine

Cancel

Protect Virtual Machine

### Problèmes de protection

- Assurez-vous que la machine virtuelle à protéger appartient à un data store mappé.
- Assurez-vous que les data stores sont correctement mappés.



Remarque : certains correctifs nécessitent l'intervention du centre d'assistance technique (TAC). Ouvrez un dossier auprès du TAC, si nécessaire.

---

## Informations connexes

- [Guide d'administration de la plate-forme de données Cisco HyperFlex, version 5.0](#)
- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.