

# ASA/PIX 8.x e autenticação IPsec do cliente VPN usando Certificados digitais com exemplo de configuração de Microsoft CA

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Produtos Relacionados](#)

[Convenções](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de Rede](#)

[Configurações](#)

[Configuração ASA](#)

[Sumário de configuração ASA](#)

[Configuração de cliente de VPN](#)

[Verificar](#)

[Troubleshooting](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento descreve como instalar manualmente um certificado digital do fornecedor de terceira parte no dispositivo do Cisco Security (ASA/PIX) 8.x assim como em clientes VPN a fim autenticar os ipsec peer com o server de Microsoft Certificate Authority (CA).

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Este documento exige que você tem o acesso a um Certificate Authority para o certificado de registro. Terceira parte que apoiada vendedores de CA é Baltimore, Cisco, confiam, iPlanet/Netscape, Microsoft, RSA, e Verisign.

Este documento supõe que não há nenhuma configuração de VPN PRE-existente no ASA/PIX.

**Nota:** Este documento usa um server de Microsoft Windows 2003 como o server de CA para a encenação.

**Nota:** Refira [configurar CA no Windows Server](#) para obter informações completas sobre de como configurar um server de Windows 2003 como CA.

## Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- ASA 5510 que executa a versão de software 8.0(2) e a versão 6.0(2) ASDM
- Cliente VPN que executa a versão de software 4.x e mais tarde

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

## Produtos Relacionados

A configuração ASA pode igualmente ser usada com o Cisco 500 Series PIX que executa a versão de software 8.x.

## Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.


## Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

**Nota:** Use a [Command Lookup Tool](#) ( [somente clientes registrados](#)) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

## Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:



**Nota:** Os esquemas de endereçamento IP usados nesta configuração não são legalmente roteáveis na Internet. São os endereços do RFC 1918 que foram usados em um ambiente de laboratório.

## Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- [Configuração ASA](#)
- [Sumário de configuração ASA](#)
- [Configuração de cliente de VPN](#)

## Configuração ASA


A fim instalar um certificado digital do fornecedor de terceira parte no ASA, termine estas etapas:

- [Etapa 1. Verifique que a data, o tempo, e os valores da zona de hora \(fuso horário\) são exatos](#)
- [Etapa 2. Gerencia uma solicitação de assinatura de certificado](#)
- [Etapa 3. Autentique o ponto confiável](#)
- [Etapa 4. Instale o certificado](#)
- [Etapa 5. Configurar o acesso remoto VPN \(IPsec\) para usar o certificado recentemente instalado](#)

### Etapa 1. Verifique que a data, o tempo, e os valores da zona de hora (fuso horário) são exatos

#### Procedimento ASDM

1. Clique a **configuração**, e clique então a **instalação de dispositivo**.
2. Expanda o **tempo de sistema**, e escolha o **pulso de disparo**.
3. Verifique que a informação alistada é exata. Os valores para a data, o tempo, e a zona de hora (fuso horário) devem ser exatos para que a validação certificada apropriada ocorra.



Exemplo da linha de comando


<b>CiscoASA</b>
CiscoASA#show clock
05:37:37.904 UTC Fri Dec 21 2007

## [Etapa 2. Gerencia uma solicitação de assinatura de certificado](#)

Uma solicitação de assinatura de certificado (CSR) é exigida para que a terceira parte CA para emitir um certificado de identidade. O CSR contém a corda do nome destacado (DN) do seu ASA junto com a chave pública gerada do ASA. O ASA usa a chave privada gerada para assinar digitalmente o CSR.


### Procedimento ASDM

1. **A configuração do clique**, e clica então o **Gerenciamento de dispositivos**.
2. Expanda o **gerenciamento certificado**, e escolha **certificados de identidade**.
3. Clique em  
Add.



4. Clique **adicionar** um botão de rádio **novo do certificado de identidade**.

5. Para o par de chaves, clique




**novo.**

6. Clique o botão de rádio **novo do nome do par de chaves da entrada**. Você deve distintamente identificar o nome do par de chaves para finalidades do reconhecimento.

7. O clique **gerencie agora**. O par de chaves deve agora ser criado.

8. A fim definir o assunto DN do certificado, o clique **seleto**, e configurar os atributos alistados nesta tabela: A fim configurar estes valores, para escolher um valor da lista de drop-down do atributo, para incorporar o valor, e o clique **adicionar**.




**Nota:** Alguns fornecedores de terceira parte exigem atributos particulares ser incluídos antes que um certificado de identidade esteja emitido. Se você é incerto dos atributos requerido, verifique com seu vendedor para ver se há detalhes.

9. Uma vez que os valores apropriados são adicionados, clique a **APROVAÇÃO**. A caixa de diálogo do certificado de identidade adicionar aparece com o campo do assunto DN do certificado povoado.
10. Clique **avançado**.
11. No campo FQDN, incorpore o FQDN a ser usado para alcançar o dispositivo do Internet. Este valor deve ser o mesmo FQDN que você se usou para o Common Name (CN).



12. Clique a **APROVAÇÃO**, e clique-a então **adicionam o certificado**. Você é alertado salvar o CSR a um arquivo em sua máquina






local.

13. Clique **consultam**, escolhem um lugar em que para salvar o CSR, e para salvar o arquivo com a extensão de .txt. **Nota:** Quando você salvar o arquivo com uma extensão de .txt, você pode abrir o arquivo com um editor de texto (tal como o bloco de notas) e ver o pedido PKCS#10.




14. Submeta o CSR salvar a seu fornecedor de terceira parte tal como Microsoft CA, como mostrado. Execute o início de uma sessão da Web no server 172.16.5.1 de CA com a ajuda das credenciais do usuário fornecidas para o



vpnserv.

N

**Nota:** Certifique-se de que você manda um usuário esclarecer o ASA (server do vpn) com o server de CA. Clique o **pedido um certificado > avançou o pedido do certificado a fim** selecionar **submetem um pedido do certificado usando um arquivo CMC ou PKCS#10 base-64-encoded** ou **submetem uma requisição de renovação usando um arquivo base-64-encoded PKCS#7.**



A cópia e cola a informação codificada na caixa da **solicitação salva**, e clica-a então **submete-**



## Submit a Certificate Request or Renewal Request

To submit a saved request to the CA, paste a base-64-encoded C source (such as a Web server) in the Saved Request box.

### Saved Request:

Base-64-encoded certificate request (CMC or PKCS #10 or PKCS #7):

```
ivQVNBmNpc2NvLmNvbTANBgkqhkiG9wOBAQQA...  
4BfcXd2OLCbXAoP5L1KbPaEeaCkfN/Pp5mATAsG8...  
D6MEG6cu7Bxj/K1Z6MxafUvCHrOPYWVU1wgRjGh+...  
t8Ux9emhFHpGHnQ/MpSfUOdQ==  
not part of the certificate request---
```

[Browse for a file to insert.](#)

### Certificate Template:

IPSEC

### Additional Attributes:

Attributes:

Submit >

se.

que o botão de rádio **codificado Base64**, e clique o **certificado da**

Cli

Microsoft Certificate Services -- CA1

## Certificate Issued

The certificate you requested was issued to you.

DER encoded or  Base 64 encoded




[Download certificate](#)

[Download certificate chain](#)

transferência.

indicador da transferência do arquivo aparece. Salvar o com o nome de **cert\_client\_id.cer**, que é o certificado de identidade a ser instalado no

O



ASA.

## Exemplo da linha de comando

```
CiscoASA
CiscoASA# configure terminal

CiscoASA(config)#crypto key generate rsa label my.ca.key
modulus 1024 !--- Generates 1024 bit RSA key pair.
"label" defines the name of the Key Pair. INFO: The name
for the keys will be: my.CA.key Keypair generation
process begin. Please wait... ciscoasa(config)#crypto ca
trustpoint CA1 ciscoasa(config-ca-trustpoint)# subject-
name CN=CiscoASA.cisco.com,OU=TSWEB, O=Cisco
Systems,C=US,St=North Carolina,L=Raleigh !--- Defines
x.500 distinguished name. Use the attributes defined in
table as a guide. CiscoASA(config-ca-trustpoint)#keypair
my.CA.key !--- Specifies key pair generated in Step 3
CiscoASA(config-ca-trustpoint)#fqdn CiscoASA.cisco.com
!--- Specifies the FQDN (DNS:) to be used as the subject
alternative name CiscoASA(config-ca-
trustpoint)#enrollment terminal !--- Specifies manual
enrollment. CiscoASA(config-ca-trustpoint)#exit
CiscoASA(config)#crypto ca enroll CA1 !--- Initiates
certificate signing request. This is the request to be
!--- submitted via Web or Email to the third party
vendor. % Start certificate enrollment .. % The subject
name in the certificate will be: cn=CiscoASA.cisco.com
OU=TSWEB, O=Cisco Systems, C=US,St=North
Carolina,L=Raleigh % The fully-qualified domain name in
the certificate will be: CiscoASA.cisco.com % Include
the device serial number in the subject name? [yes/no]:
no !--- Do not include the device's serial number in the
subject. Display Certificate Request to terminal?
[yes/no]: y !--- Displays the PKCS#10 enrollment request
to the terminal. You will need to !--- copy this from
the terminal to a text file or web text field to submit
to !--- the third party CA. Certificate Request follows:
MIICKzCCAZQCAQAwga0xEDAObgNVBAcTB1JhbGVpZ2gxZzAVBgNVBAgT
Dk5vcnRo
```

```

IENhcm9saW5hMQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ2lzMjY28gU3lz
dGVtczEk
MCIGA1UEAxMbQ2lzMjY29BU0EuY2lzMjY28uY29tIE9VPVRTV0VCMTUwEgYD
VQQFEwtK
TVgwOTM1SzA1NDafBgkqhkiG9w0BCQIWEkNpc2NvQVNBLmNpc2NvLmNv
bTCBnzAN
BgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwGyKcGyEAuOIKqDMjVrdbZgBzUAjTc10j
xSlbkkr
XgKoH2PcelcGZ9dUXn+Y09Qjm0Krj68L6KXTlPgNAaFMwB2YsTIO+hJ
BVq5Sxjv
MI6xLyKrGo7bOPAsLPeOBxl/LVLTy3ORqcy2QP3IrlBSwoyBaoFPsRe
JGSAYG+O
QX8Jp6qcZE0CAwEAAaA9MDsGCSqGSIB3DQEJJDjEuMCwwCwYDVR0PBAQD
AgWgMB0G
A1UdEQQWMBSEkNpc2NvQVNBLmNpc2NvLmNvbTANBgkqhkiG9w0BAQQF
AAOBgQBM
3tzyAD7o6R5ej9EW7Ej4BfcXd20LCbXAoP5LlKbPaEeaCkfN/Pp5mATA
sG832TBm
bsxSv1jSSXQsQ1Sb842D6MEG6cu7Bxj/KlZ6MxafUvCHROPYWVU1wgrJ
Gh+ndCZK j89/Y4S8XhQ79fvBwB8Ux9emhFHpGHnQ/MpSfU0dQ== --
--End - This line not part of the certificate request---
Redisplay enrollment request? [yes/no]: n
CiscoASA(config)#

```

### Etapa 3. Autentique o ponto confiável

Uma vez que você recebe o certificado de identidade do fornecedor de terceira parte, você pode continuar com esta etapa.


#### Procedimento ASDM

1. Salvar o certificado de identidade a seu computador local.
2. Se seu foram fornecidos um certificado base64-encoded que não venha como um arquivo, você deve copiar a mensagem base64 e colá-la em um arquivo de texto.
3. Rebatize o arquivo com uma extensão de .cer **Nota:** O arquivo é rebatizado uma vez com a extensão de .cer, os indicadores do ícone do arquivo como um certificado, como



mostrado.

4. Fazer duplo clique o arquivo



certificado.

**Nota:** Se

Windows não tem bastante informação a verificar que esta mensagem do certificado aparece

no tab geral, você deve obter a CA raiz do fornecedor de terceira parte ou o certificado de CA intermediário antes que você continue com este procedimento. Contacte seu fornecedor de terceira parte ou administrador de CA a fim obter a CA raiz de emissão ou o certificado de CA intermediário.

5. Clique a aba do **trajeto do certificado**.

6. Clique o certificado de CA associado com seu certificado de identidade emitido, e clique o **certificado da**




**vista.**

detalhada sobre o certificado de CA aparece.

7. Clique **detalhes** a fim conhecer mais informação sobre o certificado de


A informação



identidade.

8. Antes que você instale o certificado de identidade, o certificado de CA deve ser transferido do server de CA e ser instalado no ASA, como mostrado. Termine estas etapas a fim transferir o certificado de CA do server de CA nomeado **CA1**. Execute o início de uma sessão da Web no server 172.16.5.1 de CA com a ajuda das credenciais fornecidas ao servidor de





VPN.

Clique a

transferência um certificado de CA, um certificate chain ou um CRL a fim abrir o indicador, como mostrado. Clique o botão de rádio de **Base64** como o método de codificação, e clique o certificado de CA da transferência.

## Download a CA Certificate, Certificate Chain, or CRL

To trust certificates issued from this certification authority, [install this CA cert](#)

To download a CA certificate, certificate chain, or CRL, select the certificate

### CA certificate:



### Encoding method:

- DER  
 Base 64

[Download CA certificate](#)

[Download CA certificate chain](#)

[Download latest base CRL](#)

[Download latest delta CRL](#)

Salvar o certificado de CA com o nome de **certnew.cer** em seu




computador.

9. Consulte ao lugar onde você salvar o certificado de CA.
10. Abra o arquivo com um editor de texto, tal como o bloco de notas. Clicar com o botão direito o arquivo, e escolha-o **enviam a > bloco de notas**.
11. A mensagem base64-encoded similar ao certificado nesta imagem aparece:

```
certnew.cer - Notepad
File Edit Format Help
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEntCCA4wgAwIBAgIQcJnxmUdk4JxGudqAowt0ndANBgkqhkiG9w0BAQUFADBR
MRMwEQYKCZImiZPyLGQBGRYDY29tMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFY2IzY28xFTAT
BgoJkiaJk/IsZAEZFgVUU1dIYjEMMAoGA1UEAxMDQ0ExMB4XDTA3MTIXNDA2MDE0
Ml0XDTEyMTIXNDA2MTAxNVowUTETMBEGCgmsJomT8ixkARKWA2NvbTEVMBMGCgms
JomT8ixkARKwBWNpc2NvMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFVFNXZWIxDDAKBgnVBAMT
A0NBMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAAOqP7seuvvyiLmA9
BSGZMz3sctR9TCMwOx7qM8mmiD0o7OkGApAvmtHrK431iMuaekBpo5Zd4TNgntjX
bt6czaHpBuyIsyoZ0OU1PmwAMuIMAD+mL9IqTbndosJfy7Yhh2vweMijcQnwdOq+
Kx+swaenCjslrxeuaHpIBTuaNOckueBUBjxgpJUNPAk1G8YwBfaTV4M7kZf4dbQI
y3GoFGmh8zGx6ys1DEaUQXRvwhdbMivwqYBXWkh4u04xxQmr//Sct1tdwQcvk2V
uBwCsptw7C1akTqfm5XK/d//z2euuxrHYysQCfoFyk1vE6/qlo+fQessz+Tldhxx
wPXRO18CAwEAAaOCaw8wggFrMBMGCSSGAQQBgjCUAgQHggQAQwBBMASGA1UddwQE
AwIBhjAPBgnVHRMBAF8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBTZrb8I8jqI8RRDL3myfNQJ
pAPlwDCCAQMGA1UdHwSB+zCB+DCB9aCB8qCB74aBtwxkYXA6Ly8vQ049Q0ExLENO
PVRTLvcyszmtQUNTLENOPUNEUCxDTj1QdwJsawMlMjBLZk1MjBTZXJ2awNlcYxD
Tj1TZXJ2awNlcYxDTj1Db25mawd1cmF0aw9uLERDPVRTV2ViLERDPWNpc2NvLERD
PWNvbT9jZXJ0awZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25maxN0P2Jhc2U/b2JqZWNOQ2xhc3M9
Y1JMRG1zdHJpYnV0aw9uUG9pbnsGNWh0dHA6Ly90cy13MmszLWwFjcy50c3dIYi5j
aXNjby5jb20vQ2vydEVucm9sbc9DQTEuY3JsMBAGCSsGAQQBgjcvAAQQAQAgEAMA0G
CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAavFpAsyESItqa+7sii/5L+KUV34/DoE4MibXJekR
L6Z86JGw1Rbf5vynlTrqRy6HEo1rdU6cHgHUCD9/BZWagfmGUM++HMLjnw8liyIF
DcnwxlQxsDT+n9Yok6bnG6uof4SgETNrN8EyyVrSGK01E+OC5L+ytJvw19Gzh1ze
lOVUFPA+PT47dmAR6Uo2V2ZDW5KGAVLU8GsrFd8wZDPBVMKCgFwNcNItcufu0x1b
1XXc68DKoZY09pPq877uTaou8cLtuipPomeOyzgJ0N+xaZx2EwGPn149zpxv5tqt
9Ms7ABAU+pRIoi/EfjQgMSQGF1457cIH7dx1VD+p85at
-----END CERTIFICATE-----
```

12. Dentro do ASDM, a **configuração do clique**, e clica então o **Gerenciamento de dispositivos**.
13. Expanda o **gerenciamento certificado**, e escolha **certificados de CA**.
14. Clique em **Add**.
15. Clique o **certificado da pasta** no botão de rádio do **formato PEM**, e cole o certificado de CA base64 fornecido pelo fornecedor de terceira parte no campo de texto.
16. O clique **instala o certificado**.



ma caixa de diálogo aparece que confirme a instalação seja bem sucedida.

### Exemplo da linha de comando

```

CiscoASA
CiscoASA(config)#crypto ca authenticate CA1 !---
Initiates the prompt for paste-in of base64 CA
intermediate certificate. ! This should be provided by
the third party vendor. Enter the base 64 encoded CA
certificate. End with the word "quit" on a line by
itself -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEntCCA4WgAwIBAgIQcJnxmUdk4JxGUDqAoWt0nDANBgkqhkiG9w0B
AQUFADBR
MRMwEQYKCZImiZPyLQGByDY29tMRUwEwYKCZImiZPyLQGByFY2lZ
Y28xFTAT
BgoJkiaJk/IsZAEZFgVUU1dlYjEMMAoGAlUEAxMDQ0ExMB4XDTA3MTIx
NDA2MDE0
Ml0XDTEyMTIxNDA2MTAxNVowUTETMBEGCgmSJomT8ixkARkWA2NvbTEV
MBMGCSgmS
JomT8ixkARkWBWNpc2NvMRUwEwYKCZImiZPyLQGByFVFNXZWIxDDAK
BgNVBAMT
A0NBMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBBAOqP7seu

```



```

VvyiLmA9
BSGzMrZ3sCtR9TCMWOx7qM8mmiD0o7OkGAPAvmtHrK431iMuaeKBpo5Zd
4TNgNtjX
bt6czaHpBuyIsyoZ0OU1PmwAMuiMAD+mL9IqTbdosJfy7Yhh2vWeMij
cQnwdOq+
Kx+sWaeNCjs1rxueaHpIBTuaNOckueBUBjxgpJuNPAk1G8YwBfaTV4M7
kZf4dbQI
y3GoFGmh8zGx6ys1DEaUQxRVwhDbMIvwqYBXWKh4uC04xxQmr//Sct1t
dWQcvk2V
uBwCsptW7C1akTqfm5XK/d//z2eUuXrHYySQcfoFyk1vE6/Q1o+fQeSS
z+T1DhXx
wPXRO18CAwEAAaOCAW8wggFrMBMGCSsGAQQBgjcUAQGHGQAQwBBMAsg
A1UdDwQE
AwIBhjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MB0GA1UdDgQWBbTzrb8I8jqI8RRD
L3mYfnQJ
pAP1WDCCAQMGA1UdHwSB+zCB+DCB9aCB8qCB74aBtWxkYXA6Ly8vQ049
Q0ExLENO
PVRTLVcysZmtQUNTLENOPUNEUCxDTj1QdWJsaWMLmJBLZXk1mJBTZXJ2
aWN1cyxD
Tj1TZXJ2aWN1cyxDTj1Db25maWd1cmF0aW9uLERDPVRTV2ViLERDPWNp
c2NvLERD
PWNvbT9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JqZWNO
Q2xhc3M9
Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnsGNWh0dHA6Ly90cy13MmszLWFjcy50
c3dlYi5j
aXNjby5jb20vQ2VydeVucm9sbC9DQTEuY3JsbAGCSsGAQQBgjcVAQQD
AgEAMA0G
CSqGSIb3DQEBBQUAA4IBAQAavFpAsyESItqA+7sii/5L+KUV34/DoE4M
icbXJeKr
L6Z86JGW1Rbf5VYnlTrqRy6HEolrdU6cHgHUCD9/BZWAqfmGUm++Hm1j
nW8liyIF
DcNwxlQxsDT+n9YOk6bnG6uOf4SgETNrN8EyYVrSGKOLE+OC5L+ytJvw
19GZhlzE
lOVUfPA+PT47dmAR6Uo2V2zDW5KGAVLU8GsrFd8wZDPBvMKCGFWNcNI
tcfu0xlb
1XXc68DKoZY09pPq877uTaou8cLtuipOmeOyZgJ0N+xaZx2EwGPN149
zpXv5tqt 9Ms7ABAU+pRIoi/EfjQgMSQGF1457cIH7dxlVD+p85at --
---END CERTIFICATE----- quit !--- Manually pasted
certificate into CLI. INFO: Certificate has the
following attributes: Fingerprint: 98d66001 f65d98a2
b455fbce d672c24a Do you accept this certificate?
[yes/no]: yes Trustpoint CA certificate accepted. %
Certificate successfully imported CiscoASA(config)#

```


## [Etapa 4. Instale o certificado](#)

### Procedimento ASDM


Use o certificado de identidade fornecido pelo fornecedor de terceira parte a fim terminar estas etapas:

1. Clique a **configuração**, e clique então o **Gerenciamento de dispositivos**.
2. Expanda o **gerenciamento certificado**, e escolha então **certificados de identidade**.
3. Selecione o certificado de identidade que você criou em [etapa 2](#). **Nota:** A data de expiração indica pendente.
4. O clique **instala**.





Clique a pasta os dados do certificado no botão de rádio do formato base-64, e cole o certificado de identidade fornecido pelo fornecedor de terceira parte no campo de texto.



5. O clique instala o certificado.

Uma caixa de diálogo aparece a fim confirmar a importação é bem sucedida.

### Exemplo da linha de comando

```

CiscoASA
CiscoASA(config)#crypto ca import CA1 certificate !---
Initiates prompt to paste the base64 identity !---
certificate provided by the third party vendor. %The
fully-qualified domain name in the certificate will be:
CiscoASA.cisco.com Enter the base 64 encoded
certificate. End with the word "quit" on a line by
itself !--- Paste the base 64 certificate provided by
the third party vendor. -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFpzCCBI+gAwIBAgIKYR7lmwAAAAAABzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBR
MRMwEQYK
CZImiZPyLQBGGRYDY29tMRUwEwYKCZImiZPyLQBGGRYFY2lZy28xFTAT
BgoJkiaJ
k/IsZAEZFgVUU1dlyjEMMAoGA1UEAxMDQ0ExMB4XDTA3MTIxNTA4MzUz
OV0XDTA5
MTIxNDA4MzUzOVowdjELMAkGA1UEBhMCVVMxZjZAVBgNVBAGTDk5vcnRo
IENhcm9s
aW5hMRAwDgYDVQQHEwdSYWxlaWdoMRYwFAYDVQQKEw1DaXNjbyBTeXNO
ZW1zMSQw
IgyDVQQDExtDaXNjbyBFTQ5jaXNjby5jb20gT1U9VFNXRU1wgZ8wDQYJ
KoZlhcN
AQEBBQADgY0AMIGJAoGBALjiCqgzI1a3W2YAc1AI03NdI8UpW5JHK14C
qB9j3HpX
BmFXVF5/mNPUI5tCq4+vC+i105T4DQGHtMAdmLEyDp/osQVauUsY7zCO
sS8iqxqO

```

```
2zjwLcZ3jgcZfy1S08tzkanMstkD9yK9QUsKMgWqBT7EXiRkgGBvjkF/  
CaeqnGRN  
AgMBAAGjggLeMIIC2jALBgNVHQ8EBAMCBAAwHQYDVR0RBBywFIISQ21z  
Y29BU0Eu  
Y21zY28uY29tMB0GA1UdDgQWBBSJC3bSQzeGv4tY+MeH7KM10xCFjAF  
BgNVHSME  
GDAWgBTZrb8I8jqI8RRDL3mYfNQJpAP1WDCCAQMGA1UdHwSB+zCB+DCB  
9aCB8qCB  
74aBtWxkYXA6Ly8vQ049Q0ExLENOPVRTLVcySzMtQUNTLENOPUNEUCxD  
Tj1QdWJs  
aWM1MjBLZXk1MjBTZXJ2aWN1cyxDTj1TZXJ2aWN1cyxDTj1Db25maWd1  
cmF0aW9u  
LERDPVRTV2ViLERDPWNpc2NvLERDPWNvbT9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9j  
YXRpb25M  
aXN0P2Jhc2U/b2JqZWN0Q2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnsG  
NWh0dHA6  
Ly90cy13MmszLWFjcy50c3dlYi5jaXNjby5jb20vQ2VydeVucm9sbC9D  
QTEuY3Js  
MIIBHQYIKwYBBQUHAQEgEPMIIBCzCBQQYIKwYBBQUHMAKGgZxsZGFw  
Oi8vL0NO  
PUNBMSxDTj1BSUESQ049UHvibG1jJTIwS2V5JTIwU2Vydm1jZXMsQ049  
U2Vydm1j  
ZXMsQ049Q29uZmlndXJhdGlvbixEQz1UU1dlYixEQz1jaXNjbyxEQz1j  
b20/Y0FD  
ZXJ0aWZpY2F0ZT9iYXN1P29iamVjdENsYXNzPWN1cnRpZmljYXRpb25B  
dXR0b3Jp  
dHkwXQYIKwYBBQUHMAKGUWh0dHA6Ly90cy13MmszLWFjcy50c3dlYi5j  
aXNjby5j  
b20vQ2VydeVucm9sbC9UUy1XMkszLUFDUy5UU1dlYi5jaXNjby5jb21f  
Q0ExLmNy  
dDAhBgkrBgEEAYI3FAIEFB4SAFCAZQBIAFMAZQByAHYAZQByMAWGA1Ud  
EwEB/wQC  
MAAwEwYDVR01BAwwCgYIKwYBBQUHAWEdDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEB  
AIqCaA9G  
+8h+3IS8RfVAGzCWAQEVXCYBlx0NpR/jlocGJ7QbQxkjkEswXq/O2xDB  
7wXQaGph  
zRq4dxAL111JkIjhfeQY+7VSkZlGEpuBnENTohdhtz5vBjGlcROXIs8  
+3Ghg8hy  
YZZEM73e8EC0sEMedFb+KYpAFy3PPy418EHe4MJbdjUp/b901516IzQP  
5151YB0y  
NSLsYWqjkCBg+aUO+WPFk4jICr2XUOK74oWTFPNpfv2x4VFI/Mpcs87y  
chngKB+8  
rPHChSsZsw9upzPEH2L/O34wm/dpuLuHirrwWnFlzCnqfcyHcETieZtS  
tlnwLpsc1L5nuPsd8MaexBc= -----END CERTIFICATE----- quit  
INFO: Certificate successfully imported  
CiscoASA(config)#
```

## [Etapa 5. Configurar o acesso remoto VPN \(IPsec\) para usar o certificado recentemente instalado](#)

### Procedimento ASDM

Termine estas etapas a fim configurar o acesso remoto VPN:

1. Escolha a configuração > o acesso do acesso remoto VPN > da rede (cliente) > avançou > > Add do IPsec > das políticas de IKE a fim criar uma política de ISAKMP 65535, como mostrado.

**Add IKE Policy**

Priority:  Authentication:

Encryption:  D-H Group:

Hash:  Lifetime:  Unlimited

Clique a **APROVAÇÃO** e aplique-a.

- Escolha a configuração > o acesso do acesso remoto VPN > da rede (cliente) > avançou > IPsec > IPsec transformam o > Add dos grupos a fim criar o myset transformam o grupo,

**Add Transform Set**

Set Name:

Properties

Mode:  Tunnel  Transport

ESP Encryption:


ESP Authentication:

como mostrado.

Clique a


**APROVAÇÃO** e aplique-a.

- Escolha a configuração > o acesso do acesso remoto VPN > da rede (cliente) > avançou > > Add do IPsec > dos crypto map a fim criar um crypto map com a política dinâmica da prioridade 10, como mostrado.



Clique a **APROVAÇÃO** e **aplique-a**. **Nota:** O ASA 8.0 não apoia SHA 2. Os clientes de IPsec que usam Certificados com uma mistura 256 não são apoiados igualmente.

- Escolha a **configuração > o acesso do acesso remoto VPN > da rede (cliente) > avançou > > Add das políticas do grupo** a fim criar uma política do grupo de **Defaultgroup**, como mostrado.



Clique a **APROVAÇÃO** e **aplique-a**.

- Escolha a **configuração > o acesso remoto VPN > do acesso > da atribuição de endereço > dos conjuntos de endereços da rede (cliente) > Add** a fim configurar o conjunto de endereços do **vpnpool** para que os usuários de cliente VPN sejam atribuídos

**Add IP Pool**

Name: vpnpool

Starting IP Address: 10.5.5.10

Ending IP Address: 10.5.5.20

Subnet Mask: 255.255.255.0

OK Cancel Help

dinamicamente.

Clique a

**APROVAÇÃO** e aplique-a.

- Escolha a **configuração > o acesso remoto VPN > o AAA Setup > > Add dos usuários locais** a fim criar o usuário do **vpnuser** esclarecem o acesso de cliente VPN. Também, faça a este usuário um membro de **DefaultRAGroup**.



**Add User Account**

Identity  
+ VPN Policy

Username:

Password:

Confirm Password:

User authenticated using MSCHAP

Member-of: \_\_\_\_\_

Member-of:

Access Restriction \_\_\_\_\_

Select one of the options below to restrict ASDM, SSH, Telnet and Console access.  
Note: All users have network access, regardless of these settings.

Full access(ASDM, SSH, Telnet and Console)  
Privilege level is used with command authorization.  
Privilege Level:

CLI login prompt for SSH, Telnet and console (no ASDM access)  
This setting is effective only if AAA authenticate console command is configured.

No ASDM, SSH, Telnet or Console access  
This setting is effective only if AAA authenticate console command is configured.

7. Escolha a **configuração > o acesso remoto VPN > do acesso > da conexão IPSec da rede (cliente) perfis > editam** a fim editar o **DefaultRAGroup**, como mostrado. Escolha o **certificado de identidade** apropriado da gota para baixo para o campo da autenticação de peer IKE. Escolha o grupo de servidor como o **LOCAL** para o campo da autenticação de usuário. Escolha o **vpnpool** como o pool do endereço de cliente para o campo da atribuição de endereço de cliente. Escolha o **defaultgroup** como a política do grupo para o campo da política do grupo padrão.

Clique a **APROVAÇÃO** e aplique-a.

### Exemplo da linha de comando

```

CiscoASA
CiscoASA(config)#crypto isakmp enable outside
CiscoASA(config)#crypto isakmp policy 65535
CiscoASA(config-isakmp-policy)#authentication rsa-sig
CiscoASA(config-isakmp-policy)#encryption 3des
CiscoASA(config-isakmp-policy)#hash md5 CiscoASA(config-isakmp-
policy)#group 2 CiscoASA(config-isakmp-
policy)#lifetime 86400 CiscoASA(config-isakmp-
policy)#exit CiscoASA(config)#crypto isakmp identity
auto !--- Phase 1 Configurations CiscoASA(config)#crypto
ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
CiscoASA(config)#crypto dynamic-map dynmap 10 set
transform-set myset CiscoASA(config)#crypto map mymap 10
ipsec-isakmp dynamic dynmap CiscoASA(config)#crypto map
mymap interface outside !--- Phase 2 Configurations
CiscoASA(config)#group-policy defaultgroup internal
CiscoASA(config)#group-policy defaultgroup attributes
CiscoASA(config-group-policy)#default-domain value
cisco.com CiscoASA(config-group-policy)# exit !---
Create a group policy "defaultgroup" with domain name !-
-- cisco.com CiscoASA(config)#username vpnuser password
Cisco123 CiscoASA(config)#username vpnuser attributes
CiscoASA(config-username)#memberof DefaultRAGroup
CiscoASA(config-username)#exit !--- Create a user
account "vpnuser" and added to !--- "DefaultGroup"
CiscoASA(config)#tunnel-group DefaultRAGroup general-
attributes !--- The Security Appliance provides the
default tunnel groups !--- for remote access
(DefaultRAGroup). CiscoASA(config-tunnel-
general)#address-pool vpnpool !--- Associate the vpnpool
to the tunnel group using the address pool.
CiscoASA(config-tunnel-general)#default-group-policy
Defaultgroup !--- Associate the group policy

```

```
"Defaultgroup" to the tunnel group. CiscoASA(config-  
tunnel-general)# exit CiscoASA(config)#tunnel-group  
DefaultRAGroup ipsec-attributes CiscoASA(config-tunnel-  
ipsec)#trust-point CA1 CiscoASA(config-tunnel-  
ipsec)#exit !-- Associate the trustpoint CA1 for IPSec  
peer !-- authentication
```

## Sumário de configuração ASA

### CiscoASA

```
CiscoASA#show running-config  
: Saved  
:  
ASA Version 8.0(2)  
!  
hostname CiscoASA  
domain-name cisco.com  
enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted  
names  
!  
interface Ethernet0/0  
 nameif outside  
 security-level 0  
 ip address 192.168.1.5 255.255.255.0  
!  
interface Ethernet0/1  
 shutdown  
 nameif inside  
 security-level 100  
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.0  
!  
interface Ethernet0/2  
 nameif DMZ  
 security-level 90  
 ip address 10.77.241.142 255.255.255.192  
!  
interface Ethernet0/3  
 shutdown  
 no nameif  
 no security-level  
 no ip address  
!  
interface Management0/0  
 shutdown  
 no nameif  
 no security-level  
 no ip address  
!  
passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted  
ftp mode passive  
dns server-group DefaultDNS  
 domain-name cisco.com  
access-list 100 extended permit ip 10.2.2.0  
255.255.255.0 10.5.5.0  
255.255.255.0  
pager lines 24  
mtu outside 1500  
mtu inside 1500  
mtu DMZ 1500  
ip local pool vpnpool 10.5.5.10-10.5.5.20  
no failover  
icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1
```

```
asdm image disk0:/asdm-602.bin
no asdm history enable
arp timeout 14400
nat (inside) 0 access-list 100
route DMZ 0.0.0.0 0.0.0.0 10.77.241.129 1
route outside 10.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
route outside 172.16.5.0 255.255.255.0 192.168.1.1 1
timeout xlate 3:00:00
timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00
icmp 0:00:02
timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp
0:05:00 mgcp-pat 0:05:00
timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00
sip-disconnect 0:02:00
timeout uauth 0:05:00 absolute
dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy
http server enable
http 0.0.0.0 0.0.0.0 DMZ
http 0.0.0.0 0.0.0.0 outside
no snmp-server location
no snmp-server contact
snmp-server enable traps snmp authentication linkup
linkdown coldstart
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
crypto dynamic-map dynmap 10 set transform-set myset
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map mymap interface outside
crypto ca trustpoint CA1
  enrollment terminal
  subject-name cn=CiscoASA.cisco.com OU=TSWEB, O=Cisco
Systems, C=US,
  St=North Carolina,L=Rale
  serial-number
  keypair my.CA.key
  crl configure
crypto ca certificate chain CA1
  certificate 611ee59b000000000007
    308205a7 3082048f a030201 02020a61 1ee59b00
00000000 07300d06 092a8648
    86f70d01 01050500 30513113 3011060a 09922689
93f22c64 01191603 636f6d31
    15301306 0a099226 8993f22c 64011916 05636973
636f3115 3013060a 09922689
    93f22c64 01191605 54535765 62310c30 0a060355
04031303 43413130 1e170d30
    37313231 35303833 3533395a 170d3039 31323134
30383335 33395a30 76310b30
    09060355 04061302 55533117 30150603 55040813
0e4e6f72 74682043 61726f6c
    696e6131 10300e06 03550407 13075261 6c656967
68311630 14060355 040a130d
    43697363 6f205379 7374656d 73312430 22060355
0403131b 43697363 6f415341
    2e636973 636f2e63 6f6d204f 553d5453 57454230
819f300d 06092a86 4886f70d
    01010105 0003818d 00308189 02818100 b8e20aa8
332356b7 5b660073 5008d373
    5d23c529 5b92472b 5e02a81f 63dc7a57 0667d754
5e7f98d3 d4239b42 ab8faf0b
    e8a5d394 f80d01a1 4cc01d98 b1320e9f e849055a
b94b18ef 308eb12f 22ab1a8e
    db38f02c 2cf78e07 197f2d52 d3cb7391 a9ccb2d9
03f722bd 414b0a32 05aa053e
    c45e2464 80606f8e 417f09a7 aa9c644d 02030100
```

01a38202 de308202 da300b06  
03551d0f 04040302 05a0301d 0603551d 11041630  
14821243 6973636f 4153412e  
63697363 6f2e636f 6d301d06 03551d0e 04160414  
2c242ddb 490cdela fe2d63e3  
1e1fb28c 974c4216 301f0603 551d2304 18301680  
14d9adbf 08f23a88 f114432f  
79987cd4 09a403e5 58308201 03060355 1d1f0481  
fb3081f8 3081f5a0 81f2a081  
ef8681b5 6c646170 3a2f2f2f 434e3d43 41312c43  
4e3d5453 2d57324b 332d4143  
532c434e 3d434450 2c434e3d 5075626c 69632532  
304b6579 25323053 65727669  
6365732c 434e3d53 65727669 6365732c 434e3d43  
6f6e6669 67757261 74696f6e  
2c44433d 54535765 622c4443 3d636973 636f2c44  
433d636f 6d3f6365 72746966  
69636174 65526576 6f636174 696f6e4c 6973743f  
62617365 3f6f626a 65637443  
6c617373 3d63524c 44697374 72696275 74696f6e  
506f696e 74863568 7474703a  
2f2f7473 2d77326b 332d6163 732e7473 7765622e  
63697363 6f2e636f 6d2f4365  
7274456e 726f6c6c 2f434131 2e63726c 3082011d  
06082b06 01050507 01010482  
010f3082 010b3081 a906082b 06010505 07300286  
819c6c64 61703a2f 2f2f434e  
3d434131 2c434e3d 4149412c 434e3d50 75626c69  
63253230 4b657925 32305365  
72766963 65732c43 4e3d5365 72766963 65732c43  
4e3d436f 6e666967 75726174  
696f6e2c 44433d54 53576562 2c44433d 63697363  
6f2c4443 3d636f6d 3f634143  
65727469 66696361 74653f62 6173653f 6f626a65  
6374436c 6173733d 63657274  
69666963 6174696f 6e417574 686f7269 7479305d  
06082b06 01050507 30028651  
68747470 3a2f2f74 732d7732 6b332d61 63732e74  
73776562 2e636973 636f2e63  
6f6d2f43 65727445 6e726f6c 6c2f5453 2d57324b  
332d4143 532e5453 5765622e  
63697363 6f2e636f 6d5f4341 312e6372 74302106  
092b0601 04018237 14020414  
1e120057 00650062 00530065 00720076 00650072  
300c0603 551d1301 01ff0402  
30003013 0603551d 25040c30 0a06082b 06010505  
07030130 0d06092a 864886f7  
0d010105 05000382 0101008a 82680f46 fbc87edc  
84bc45f5 401b3716 0045515c  
2c81971d 0da51fe3 96870627 b41b4319 23284b30  
5eafcedb 10c1ef05 d0686a61  
cd1ab877 100b965d 499088e1 7de418fb b5529199  
46129b81 9c4353a2 1761b61c  
f9bc18c6 95c44e5c 8b3cfb71 a183c872 61964433  
bddef040 b4b0431e 7456fe29  
8a40172d cf3f2e25 f041dee0 c25b7635 29fdbf74  
97997a23 340fe65e 75601d32  
3522ec61 6aa39020 60f9a50e f963c593 88c80abd  
9750e2bb e285933c 53697efd  
b1e15148 fcca5cb3 cef27219 e0281fbc acf1c285  
2b19b30f 6ea733c4 1f62ff3b  
7e309bf7 69b8bb87 8abaf05a 7175cc29 ea7dcc87  
7044e279 9b52b759 f02e9b1c  
94be67b8 fb1df0c6 9ec417



quit  
certificate ca 7099f1994764e09c4651da80a16b749c  
3082049d 30820385 a0030201 02021070 99f19947  
64e09c46 51da80a1 6b749c30  
0d06092a 864886f7 0d010105 05003051 31133011  
060a0992 268993f2 2c640119  
1603636f 6d311530 13060a09 92268993 f22c6401  
19160563 6973636f 31153013  
060a0992 268993f2 2c640119 16055453 57656231  
0c300a06 03550403 13034341  
31301e17 0d303731 32313430 36303134 335a170d  
31323132 31343036 31303135  
5a305131 13301106 0a099226 8993f22c 64011916  
03636f6d 31153013 060a0992  
268993f2 2c640119 16056369 73636f31 15301306  
0a099226 8993f22c 64011916  
05545357 6562310c 300a0603 55040313 03434131  
30820122 300d0609 2a864886  
f70d0101 01050003 82010f00 3082010a 02820101  
00ea8fee c7ae56fc a22e603d  
0521b333 3dec0ad4 7d4c2316 3bleea33 c9a6883d  
28ece906 02902f9a d1eb2b8d  
f588cb9a 78a069a3 965de133 6036d8d7 6ede9ccd  
ale906ec 88b32a19 38e5353e  
6c0032e8 8c003fa6 2fd22a4d b9dda2c2 5fcbb621  
876bd678 c8a37109 f074eabe  
2b1fac59 a78d0a3b 35af17ae 687a4805 3b9a34e7  
24b9e054 063c60a4 9b8d3c09  
351bc630 05f69357 833b9197 f875b408 cb71a814  
69a1f331 b1eb2b35 0c469443  
1455c210 db308bf0 a9805758 a878b82d 38c71426  
afffd272 dd6d7564 1cbe4d95  
b81c02b2 9b56ec2d 5a913a9f 9b95cafd dfffcf67  
94b97ac7 63249009 fa05ca4d  
6f13afd0 968f9f41 e492cfe4 e50e15f1 c0f5d13b  
5f020301 0001a382 016f3082  
016b3013 06092b06 01040182 37140204 061e0400  
43004130 0b060355 1d0f0404  
03020186 300f0603 551d1301 01ff0405 30030101  
ff301d06 03551d0e 04160414  
d9adbf08 f23a88f1 14432f79 987cd409 a403e558  
30820103 0603551d 1f0481fb  
3081f830 81f5a081 f2a081ef 8681b56c 6461703a  
2f2f2f43 4e3d4341 312c434e  
3d54532d 57324b33 2d414353 2c434e3d 4344502c  
434e3d50 75626c69 63253230  
4b657925 32305365 72766963 65732c43 4e3d5365  
72766963 65732c43 4e3d436f  
6e666967 75726174 696f6e2c 44433d54 53576562  
2c44433d 63697363 6f2c4443  
3d636f6d 3f636572 74696669 63617465 5265766f  
63617469 6f6e4c69 73743f62  
6173653f 6f626a65 6374436c 6173733d 63524c44  
69737472 69627574 696f6e50  
6f696e74 86356874 74703a2f 2f74732d 77326b33  
2d616373 2e747377 65622e63  
6973636f 2e636f6d 2f436572 74456e72 6f6c6c2f  
4341312e 63726c30 1006092b  
06010401 82371501 04030201 00300d06 092a8648  
86f70d01 01050500 03820101  
001abc5a 40b32112 22da80fb bb228bfe 4bf8a515  
df8fc3a0 4e0c89c6 d725e2ab  
2fa67ce8 9196d516 dfe55627 953aea47 2e871289  
6b754e9c 1e01d408 3f7f0595


```
8081f986 526fbe1c c9639d6f 258b2205 0dc370c6
5431b034 fe9fd60e 93a6e71b
  ab8e7f84 a011336b 37c13261 5ad218a3 a513e382
e4bfb2b4 9bf0d7d1 99865cc4
  94e5547c f03e3d3e 3b766011 e94a3657 6cc35b92
860152d4 f06b2b15 df306433
  c1bcc282 80558d70 d22d72e7 eed3195b d575dceb
c0caal96 34f693ea f3beee4d
  aa2ef1c2 edba288f 3a678ecb 3809d0df b1699c76
13018f9f 5e3dce95 efe6da93
  f4cb3b00 102efa94 48a22fc4 7e342031 2406165e
39edc207 eddc6554 3fa9f396 ad
quit
crypto isakmp enable outside
crypto isakmp policy 65535
  authentication rsa-sig
  encryption 3des
  hash md5
  group 2
  lifetime 86400
crypto isakmp identity auto
telnet timeout 5
ssh timeout 5
console timeout 0
threat-detection basic-threat
threat-detection statistics access-list
!
class-map inspection_default
  match default-inspection-traffic
!
!
policy-map type inspect dns preset_dns_map
  parameters
    message-length maximum 512
policy-map global_policy
  class inspection_default
    inspect dns preset_dns_map
    inspect ftp
    inspect h323 h225
    inspect h323 ras
    inspect netbios
    inspect rsh
    inspect rtsp
    inspect skinny
    inspect esmtp
    inspect sqlnet
    inspect sunrpc
    inspect tftp
    inspect sip
    inspect xdmcp
!
service-policy global_policy global
group-policy defaultgroup internal
group-policy defaultgroup attributes
  default-domain value cisco.com
username vpnuser password TXttW.eFqbHusJQM encrypted
username vpnuser attributes
  memberof DefaultRAGroup
tunnel-group DefaultRAGroup general-attributes
  address-pool vpnpool
tunnel-group DefaultRAGroup ipsec-attributes
  trust-point CA1
prompt hostname context
Cryptochecksum:dd6f2e3390bf5238815391c13e42cd21
```

```
: end  
CiscoASA#
```


## Configuração de cliente de VPN

Termine estas etapas a fim configurar o cliente VPN.

1. Escolha o **Iniciar > Programas > Cliente de VPN de Sistemas Cisco > o cliente VPN** a fim lançar o software do cliente VPN.



2. Termine estas etapas a fim transferir o certificado de CA do server de CA nomeado **CA1**, e instale-as no Cisco VPN Client. Execute o início de uma sessão da Web no server 172.16.5.1 de CA com a ajuda das credenciais fornecidas ao



**Enter Network Password**

Please type your user name and password.

Site: 172.16.5.1

User Name: vpnuser

Password: xxxxxxxx

Domain:

Save this password in your password list

OK Cancel

vpnuser.

Certifique-se de que você manda um usuário esclarecer o usuário de cliente VPN com o server de CA. Clique a **transferência um certificado de CA, um certificate chain ou um CRL** a fim abrir o indicador, como mostrado. Clique o botão de rádio de **Base64** como o método de codificação, e clique o **certificado de CA da transferência**.

Nota:

## Download a CA Certificate, Certificate Chain, or CRL

To trust certificates issued from this certification authority, [install this CA cert](#)

To download a CA certificate, certificate chain, or CRL, select the certificate

### CA certificate:



### Encoding method:

- DER
- Base 64

[Download CA certificate](#)

[Download CA certificate chain](#)

[Download latest base CRL](#)

[Download latest delta CRL](#)

Salvar o certificado de CA com o nome de **certnew.cer** em seu computador. À revelia, armazena no trajeto dos sistemas \ cliente VPN de C:\Program




Files\Cisco.


No cliente

VPN, escolha a aba > a importação dos Certificados, e clique a importação do botão de **Fileradio**. O clique **consulta** a fim importar o certificado de CA dos sistemas de C:\Program Files\Cisco do lugar armazenado \ cliente VPN, como mostrado. **Importação** do clique. Um indicador do sucesso aparece, como mostrado.






Na aba dos Certificados, os certificados de CA CA1 aparecem, como mostrado.



**Nota:** Certifique-se de que a opção dos **Certificados da mostra CA/RA** está escolhida, como mostrado, se não os certificados de CA não se deva aparecer no indicador do



certificado.

3. Termine estas etapas a fim transferir o certificado de identidade e instalá-lo no cliente VPN.No server CA1 de CA, escolha o **pedido um certificado > avançou o pedido do certificado > criam e submetem um pedido a este CA** a fim registrar-se para o certificado de identidade.Clique em Submit.

## Certificate Template:

User ▼

## Key Options:

Create new key set     Use existing key set

CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0 ▼

Key Usage:  Exchange

Key Size: 1024    Min: 384    Max: 16384    (common key sizes: [512](#) [1024](#) [2048](#) [4096](#) [8192](#) [16384](#))

Automatic key container name     User specified key container name

Mark keys as exportable

Export keys to file

Enable strong private key protection

Store certificate in the local computer certificate store

*Stores the certificate in the local computer store instead of in the user's certificate store. Does not install the root CA's certificate. You must be an administrator to generate or use a key in the local machine store.*

## Additional Options:


Request Format:  CMC     PKCS10

Hash Algorithm: MD5 ▼

*Only used to sign request.*

Save request to a file

Clique **Yes** para continuar.



Clique em Instalar este

**Microsoft** Certificate Services -- CA1

## Certificate Issued

The certificate you requested was issued to you.


certificado.



[Install this certificate](#)

Clique **Yes** para

continuar.




Você deve receber a mensagem instalada certificado, como




## Certificate Installed

Your new certificate has been successfully installed. Retire o cliente VPN e relance-o a fim fazer o certificado de identidade instalado começar aparecer na aba do certificado do cliente VPN, como mostrado.




4. Nas entradas de conexão catalogue, clique **novo** a fim criar o **vpnuser** da entrada de conexão, como mostrado. Incorpore o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do peer remoto (roteável) ao campo do host. Clique o botão de rádio do **certificado de autenticação**, e escolha o certificado de identidade da lista de gota para baixo, como mostrado. Clique em



Salvar.

5. Clique em Conectar.




6. Quando alertado, incorpore a informação do nome de usuário e senha para o Xauth, e clique a **APROVAÇÃO** a fim conectar à rede





remota.

7. O cliente VPN conecta com o ASA, como



mostrado.

## Verificar

No ASA você pode emitir diversos comandos show na linha de comando a fim verificar o estado de um certificado.

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

- Os indicadores do **comando crypto ca trustpoint da mostra** configuraram pontos **confiáveis**. CiscoASA#show crypto ca trustpoints

```
Trustpoint CA1:
  Subject Name:
    cn=CA1
    dc=TSWeb
    dc=cisco
    dc=com
    Serial Number: 7099f1994764e09c4651da80a16b749c
  Certificate configured.
```

- O **comando show crypto ca certificate** indica todos os Certificados instalados no **sistema**. CiscoASA# show crypto ca certificate

```
Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 3f14b70b00000000001f
  Certificate Usage: Encryption
  Public Key Type: RSA (1024 bits)
  Issuer Name:
    cn=CA1
    dc=TSWeb
    dc=cisco
    dc=com
  Subject Name:
    cn=vpnserver
    cn=Users
    dc=TSWeb
    dc=cisco
    dc=com
  PrincipalName: vpnserver@TSWeb.cisco.com
  CRL Distribution Points:
    [1] ldap:///CN=CA1,CN=TS-W2K3-ACS,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,
    CN=Services,CN=Configuration,DC=TSWeb,DC=cisco,
    DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint
    [2] http://ts-w2k3-ac.s.tsweb.cisco.com/CertEnroll/CA1.crl
  Validity Date:
    start date: 14:00:36 UTC Dec 27 2007
```

```
end date: 14:00:36 UTC Dec 26 2008
Associated Trustpoints: CA1
```

#### CA Certificate

```
Status: Available
Certificate Serial Number: 7099f1994764e09c4651da80a16b749c
Certificate Usage: Signature
Public Key Type: RSA (2048 bits)
Issuer Name:
  cn=CA1
  dc=TSWeb
  dc=cisco
  dc=com
Subject Name:
  cn=CA1
  dc=TSWeb
  dc=cisco
  dc=com
CRL Distribution Points:
  [1] ldap:///CN=CA1,CN=TS-W2K3-ACS,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,
      CN=Services,CN=Configuration,DC=TSWeb,DC=cisco,
      DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRLDistributionPoint
  [2] http://ts-w2k3-acs.tsweb.cisco.com/CertEnroll/CA1.crl
Validity Date:
  start date: 06:01:43 UTC Dec 14 2007
  end date: 06:10:15 UTC Dec 14 2012
Associated Trustpoints: CA1
```

#### Certificate

```
Subject Name:
  Name: CiscoASA.cisco.com
Status: Pending terminal enrollment
Key Usage: General Purpose
Fingerprint: 1a022cf2 9771e335 12c3a530 1f9a0345
Associated Trustpoint: CA1
```

- Os indicadores do comando **show crypto ca crls** puseram em esconderijo listas revogação de certificado (CRL).
- O comando **show crypto key mypubkey rsa** indica todos os pares de chave de criptografia gerados.

```
CiscoASA# show crypto key mypubkey rsa
Key pair was generated at: 01:43:45 UTC Dec 11 2007
Key name: <Default-RSA-Key>
Usage: General Purpose Key
Modulus Size (bits): 1024
Key Data:

30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 00d4a509
99e95d6c b5bdaa25 777aebbe 6ee42c86 23c49f9a bea53224 0234b843 1c0c8541
f5a66eb1 6d337c70 29031b76 e58c3c6f 36229b14 fefd3298 69f9123c 37f6c43b
4f8384c4 a736426d 45765cca 7f04cba1 29a95890 84d2c5d4 adeeb248 a10b1f68
2fe4b9b1 5fa12d0e 7789ce45 55190e79 1364aba4 7b2b21ca de3af74d b7020301 0001
Key pair was generated at: 06:36:00 UTC Dec 15 2007
Key name: my.CA.key
Usage: General Purpose Key
Modulus Size (bits): 1024
Key Data:

30819f30 0d06092a 864886f7 0d010101 05000381 8d003081 89028181 00b8e20a
a8332356 b75b6600 735008d3 735d23c5 295b9247 2b5e02a8 1f63dc7a 570667d7
545e7f98 d3d4239b 42ab8faf 0be8a5d3 94f80d01 a14cc01d 98b1320e 9fe84905
5ab94b18 ef308eb1 2f22ab1a 8edb38f0 2c2cf78e 07197f2d 52d3cb73 91a9ccb2
d903f722 bd414b0a 3205aa05 3ec45e24 6480606f 8e417f09 a7aa9c64 4d020301 0001
```

Key pair was generated at: 07:35:18 UTC Dec 21 2007  
CiscoASA#

- O comando `show crypto isakmp sa` indica a informação de túnel IKE 1. CiscoASA#show crypto isakmp sa

```
Active SA: 1
Rekey SA: 0 (A tunnel will report 1 Active and 1 Rekey SA during rekey)
Total IKE SA: 1
```

```
1 IKE Peer: 10.1.1.5
  Type      : user           Role       : responder
  Rekey     : no            State      : MM_ACTIVE
```

- O comando `show crypto ipsec sa` indica a informação do túnel de IPsec. CiscoASA#show crypto ipsec sa

```
interface: outside
```

```
Crypto map tag: dynmap, seq num: 10, local addr: 192.168.1.5
```

```
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (10.5.5.10/255.255.255.255/0/0)
current_peer: 10.1.1.5, username: vpnuser
dynamic allocated peer ip: 10.5.5.10
```

```
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 144, #pkts decrypt: 144, #pkts verify: 144
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0
#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0
#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0
#send errors: 0, #recv errors: 0
```

```
local crypto endpt.: 192.168.1.5, remote crypto endpt.: 10.1.1.5
```

```
path mtu 1500, ipsec overhead 58, media mtu 1500
current outbound spi: FF3EEE7D
```

```
inbound esp sas:
```

```
spi: 0xEFDF8BA9 (4024404905)
  transform: esp-3des esp-md5-hmac none
  in use settings = {RA, Tunnel, }
  slot: 0, conn_id: 4096, crypto-map: dynmap
  sa timing: remaining key lifetime (sec): 28314
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
```

```
outbound esp sas:
```

```
spi: 0xFF3EEE7D (4282314365)
  transform: esp-3des esp-md5-hmac none
  in use settings = {RA, Tunnel, }
  slot: 0, conn_id: 4096, crypto-map: dynmap
  sa timing: remaining key lifetime (sec): 28314
  IV size: 8 bytes
  replay detection support: Y
```

A [Output Interpreter Tool \(apenas para clientes registrados\)](#) (OIT) suporta determinados comandos show. Use o OIT a fim ver uma análise do emissor de comando de execução.

## [Troubleshooting](#)

Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua configuração.

Estão aqui alguns possíveis erros que você pode encontrar:

- **ERRO: Não analisam gramaticalmente nem não verificam o certificado importado** Este erro pode ocorrer quando você instala o certificado de identidade e não tem o intermediário ou o certificado CA raiz correto autenticado com o ponto confiável associado. Você deve remover e reauthenticate com o intermediário ou o certificado CA raiz correto. Contacte seu fornecedor de terceira parte a fim verificar que você recebeu o certificado de CA correto.
- **O certificado não contém a chave pública de uso geral** Este erro pode ocorrer quando você tenta instalar seu certificado de identidade ao ponto confiável errado. Você tenta instalar um certificado de identidade inválido, ou o par de chaves associado com o ponto confiável não combina a chave pública contida no certificado de identidade. Emita o comando **cripto do trustpointname dos Certificados Ca da mostra** a fim verificar que você instalou seu certificado de identidade ao ponto confiável correto. Procure a linha que indica **pontos confiáveis associados**: Se o ponto confiável errado está listado, use os procedimentos descritos neste documento a fim remover e reinstalar o ponto confiável apropriado. Também, verifique que o par de chaves não mudou desde que o CSR foi gerado.
- **ERRO: ASA/PIX. Identificação remota inválida do certificado Sev=Warning/3 IKE/0xE3000081**: Se você tem problemas de autenticação com Certificados, esta Mensagem de Erro pode aparecer no cliente VPN. Use o **automóvel do** comando `cripto isakmp identity` na configuração ASA/PIX a fim resolver a edição.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Página de suporte adaptável da ferramenta de segurança de Cisco](#)
- [Página de Suporte do Cisco VPN Client](#)
- [Configurando o servidor Microsoft como o Certificate Authority \(CA\)](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)