



서비스 개체

- 역방향 프록시 서비스 개체(인그레스), on page 1
- 전달 프록시 서비스 개체(이그레스/이스트-웨스트), on page 2
- 서비스 개체 전달(이그레스/이스트-웨스트), on page 3

역방향 프록시 서비스 개체(인그레스)

인그레스 서비스 개체는 인그레스/역방향 프록시 규칙에서 사용됩니다. 개체는 멀티 클라우드 방어 게이트웨이가 수신하고 대상/백엔드 주소에 전달하는 트래픽을 수신하는 리스너 포트를 정의합니다. TLS 인증서가 구성된 암호 해독 프로파일로 리스너 포트를 구성할 수 있습니다. 트래픽이 리스너 포트에 도달하면 멀티 클라우드 방어 게이트웨이은(는) 설정된 TLS 인증서를 반환합니다. 다음과 같은 구성 가능한 옵션을 고려하십시오.

- 이 포트에서 SNI를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하면 단일 리스너 포트(예: 443)를 SNI를 기반으로 여러 백엔드 대상에 프록시할 수 있습니다.
- 서비스에 L7 DoS(L7 Denial of Service)를 구성하여 URI 및/또는 HTTP 메서드에 대한 속도 제한을 설정할 수 있습니다.
- 대상은 트래픽을 전달할 포트 및 백엔드 주소 개체를 정의합니다. 프록시 설정된 트래픽은 HTTP, HTTPS, TCP 또는 TLS로 전달할 수 있습니다.

역방향 프록시 서비스 개체를 생성하고 추가하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계 1 **Manage(관리)** > **Security Policies(보안 정책)** > **Services(서비스)**로 이동합니다.

단계 2 **Create(생성)**를 클릭합니다.

단계 3 **Reverse Proxy(역방향 프록시)**를 클릭합니다.

단계 4 **Name(이름)**과 **Description(설명)**을 제공합니다.

단계 5 아래에 정의된 대로 프록시 매개변수를 구성합니다.

전달 프록시 서비스 개체(이그레스/이스트-웨스트)

옵션	설명
암호 해독 프로파일	프록시 서비스에 사용할 서버 인증서도 포함하는 암호 해독 프로파일을 할당합니다.
대상 포트	대상 포트를 할당합니다. 대부분의 웹 기반 서비스의 경우 대상 포트는 443입니다. 이 포트는 수신 트래픽을 수신하는 포트 멀티 클라우드 방어 게이트웨이입니다.
프로토콜	TCP가 기본값입니다.
SNI	SNI 목록을 입력합니다.
L7 DoS	이 프록시 서비스에 할당할 레이어 7 DoS 프로파일을 입력합니다.
대상 백엔드 포트	대상/백엔드 애플리케이션 포트 번호를 입력합니다.
프로토콜	백엔드 프로토콜을 선택합니다.
주소	백엔드 IP 주소를 선택합니다. 대부분의 경우 IP 주소는 내부 로드 밸런서의 프런트엔드 IP가 됩니다.

Note 여러 포트에서 프록시 서비스를 실행해야 하는 경우 항목을 더 추가할 수 있습니다. 그러나 모든 포트는 동일한 인증서를 제공하며 동일한 백엔드 대상 주소 개체에 프록시됩니다.

전달 프록시 서비스 개체(이그레스/이스트-웨스트)

전달 프록시 서비스는 특히 HTTP 기반 트래픽에 사용됩니다. 개체는 멀티 클라우드 방어 게이트웨이(아이)가 수신 트래픽을 수신하고 TLS SNI 확장 헤더 또는 HTTP 호스트 헤더에서 사용 가능한 주소/호스트에 전달하는 리스너 포트를 정의합니다.



Note 이그레스/이스트웨스트 트래픽에 이를 사용하는 것이 좋습니다.

다음 절차를 사용하여 정방향 프록시 서비스를 생성하고 추가합니다.

단계 1 **Manage(관리) > Security Policies(보안 정책) > Services(서비스)**로 이동합니다.

단계 2 **Create(생성)**를 클릭합니다.

단계 3 **Forward Proxy(전달 프록시)**를 클릭합니다.

단계 4 이름과 설명을 제공합니다.

단계 5 경우에 따라 일치시킬 애플리케이션 ID를 선택합니다.

단계 6 아래에 정의된 대로 프록시 매개변수를 구성합니다.

옵션	설명
암호 해독 프로파일	인증서도 포함하는 암호 해독 프로파일을 할당합니다. 멀티 클라우드 방어은(는)이 프로파일에서 제공하는 인증서로 서명하여 외부 인증서를 가장합니다. 루트 인증서는 모든 클라이언트 애플리케이션 인스턴스에 설치된 것으로 가정됩니다.
대상 포트	대상 포트를 할당합니다. 대부분의 웹 기반 서비스의 경우 대상 포트는 443입니다.
프로토콜	HTTP 또는 HTTPS.

Note

- 멀티 클라우드 방어은(는) **Dst Port**(대상 포트)에서 수신 대기하고 HTTP 호스트 헤더 또는 TLS SNI 헤더 패킷을 기다립니다. 멀티 클라우드 방어이(가) 패킷을 수신한 후 프로토콜을 사용하여 호스트에 연결합니다. 프로토콜이 HTTPS인 경우, 외부 호스트에서 수신된 인증서 데이터는 암호 해독 프로파일의 인증서에 의해 서명되고 클라이언트로 전송됩니다. 인증서 오류를 방지하려면 클라이언트 앱 인스턴스에 루트 인증서를 설치해야 합니다.
- 지정된 대상 포트의 경우 모든 서비스 개체의 정책 규칙 집합에는 암호 해독 프로파일(루트 CA 인증서) 연결이 하나만 있을 수 있습니다.
- 정방향 프록시 세션 중에 멀티 클라우드 방어 게이트웨이에서는 DNS 요청 시간 초과 30초 및 캐시 만료 시간 초과 TTL 초로 대상에 대한 DNS 조회를 수행합니다.

서비스 개체 전달(이그레스/이스트-웨스트)

전달 서비스 개체는 전달 규칙에서 사용됩니다. 이 유형의 규칙/서비스와 일치하는 트래픽은 프록시 설정되지 않고 있는 그대로 전달됩니다. 이는 암호화된 트래픽에 대한 심층 패킷 검사와 애플리케이션 ID가 없음을 의미합니다.

**Note**

East-West 트래픽에 이 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.

전달 서비스 개체를 생성하고 추가하려면 다음 절차를 따르십시오.

단계 1 **Manage(관리)**>**Security Policies(보안 정책)**>**Services(서비스)**로 이동합니다.

단계 2 **Create(생성)**를 클릭합니다.

단계 3 **Forwarding(전달)**을 클릭합니다.

단계 4 이름과 설명을 제공합니다.

■ 서비스 개체 전달(이그레스/이스트-웨스트)

단계 5 멀티 클라우드 방어은(는) 서비스 레벨별 소스 NAT를 지원합니다. 소스 IP 보존이 필요한 트래픽(예: 이스트-웨스트 트래픽)의 경우 SNAT를 비활성화합니다.

이그레스 트래픽의 경우 SNAT는 항상 활성화되어야 합니다.

단계 6 아래에 정의된 대로 포트 매개변수를 구성합니다.

옵션	설명
대상 포트	대상 포트 또는 대상 포트 범위를 start-end로 할당합니다.
프로토콜	TCP, UDP, ICMP

Note 전달 정책에서 심층 패킷 검사 작업은 암호화되지 않은 트래픽에서만 발생합니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.