

# Process Orchestrator: Übergeben von Informationen zwischen Prozessen

## Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Konventionen](#)

[Symptome](#)

[Status](#)

[Auflösung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## [Einführung](#)

Wenn ein Prozess das untergeordnete Element eines anderen ist, kann er Daten mithilfe seiner Eingabevariablen erfassen und die Ergebnisse dann mithilfe seiner Ausgabevariablen übergeben. In diesem Dokument wird beschrieben, wie diese Informationen zwischen Prozessen weitergegeben werden.

## [Voraussetzungen](#)

### [Anforderungen](#)

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

### [Verwendete Komponenten](#)

Dieses Dokument wurde für Tidal Enterprise Orchestrator 2.1.2 geschrieben.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

### [Konventionen](#)

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions](#) (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

## Symptome

Jobvariablen und Ergebnisse sind nur für den Job sichtbar, der die Ausgabe erstellt hat.

## Status

Normalbetrieb

## Auflösung

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie den übergeordneten Prozess, der die Informationen sendet.
2. Erstellen Sie den untergeordneten Prozess, der die Informationen empfängt. **Hinweis:** Im untergeordneten Prozess müssen Eingabevariablen definiert sein, damit Informationen vom übergeordneten Prozess empfangen werden können.
3. Öffnen Sie die Prozessdefinition für den übergeordneten Prozess.
4. Klicken Sie in der Toolbox auf **Prozesse**.
5. Suchen Sie den untergeordneten Prozess in der Liste.
6. Ziehen Sie den untergeordneten Prozess an die richtige Stelle innerhalb des Hauptarbeitsbereichs.
7. Weisen Sie in den Eigenschaften des untergeordneten Prozesses der Eingabevariablen den gewünschten Wert zu.

## Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)