

# Graymail Abbestellen Banner Anpassung für Cisco Secure Email Gateway

## Inhalt

[Einleitung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Komponenten](#)

[Überblick](#)

[Konfigurieren](#)

[Verifizierung](#)

[Zugehörige Informationen](#)

## Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung, die Funktionen und die Beispielbilder für die Graymail-Abmeldebanner-Anpassung für Cisco Secure Email Gateway (SEG).

Beitrag von Chris Arellano, Cisco TAC Engineer.

## Voraussetzungen

AsyncOS 15.0.0 und höher für Cloud Email Security und Cisco SEG vor Ort.

## Komponenten

Die Funktion hängt von der Aktivierung der folgenden Funktionen ab:

- Antispam
- Graymail
- Sicheres Abbestellen

## Überblick

Die Graymail Banner Customization Funktion bietet Werkzeuge, um eine personalisierte visuelle Präsentation des Graymail Unsubscribe Link innerhalb einer Nachricht zu erstellen. Die Funktion bietet Farbpaletten, Schriftarten und -größen, HTML-Anpassung, UTF-8-Zeichen und Optionen für die Bannerposition .


## Konfigurieren

Die Konfiguration ist in die globalen Einstellungen von IMS und Graymail eingebettet.


**Schritt 1:** Navigieren Sie zu **Sicherheitsdienste > IMS und Graymail**, wie im Bild dargestellt:



**Schritt 2: Aktivieren Sie die Funktion Graymail Detection sowie Safe Unsubscribe (Sicheres Abmelden), wie im Bild gezeigt:**




**Schritt 3: Wenn das Kontrollkästchen Sicheres Abmelden aktivieren aktiviert ist, werden die Bannereinstellungen angezeigt, wie in der Abbildung dargestellt:**




Die **Bannereinstellungen** beinhalten die nächsten Optionen, wie im Bild gezeigt.

- Bannerposition: Oben oder Unten auf der Seite
- Bannerfarbe
- Textfarbe
- Größenoptionen X-Small bis X-Large
- Maximaler Textkörper: 1.024 Zeichen
- UTF-8-kompatibel
- Sprachen: Englisch (USA), Italienisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (Taiwan).
- HTML-Anpassung
- Ein Banner-Vorschau-Link, um die Ergebnisse während der Erstellung anzuzeigen.




**Schritt 4:** Um ein Beispiel für die Konfigurationsseite anzuzeigen, wählen Sie **Preview Banner** (Bannervorschau) aus, wie im Bild gezeigt:




## Verifizierung

1. Beispiel der Header-Platzierung im E-Mail-Text, wie im Bild gezeigt:



2. Beispiel für die Platzierung der Fußzeile im E-Mail-Text, wie im Bild gezeigt:



3. E-Mail-Protokolle zeigen Protokolleintrag **für den Fußzeilenfilter für den Fußzeilenstempel** an.

```

Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL bulk_mail
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 using engine: GRAYMAIL positive
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 131 rewritten to MID 132 by edit-body-text filter 'Safe Unsubscribe'
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: Message finished MID 131 done
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info: MID 132 rewritten to MID 133 by add-footer filter 'Footer Stamping'
Fri Mar 24 13:04:33 2023 Info:finished MID 132 done

```

## Zugehörige Informationen

- [Email Security - Einrichtungsleitfaden](#)
- [Cisco Secure Email Gateway Launch-Website für Support-Leitfäden](#)

## Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.