

CUAC = CUCM-Kompatibilitätsmatrix

Inhalt

[Einführung](#)

[Voraussetzungen](#)

[Anforderungen](#)

[Verwendete Komponenten](#)

[Namenskonventionen](#)

[Verwenden der Matrix](#)

[CUAC-Kompatibilität mit CUCM Version 4.3 bis Version 7.0](#)

[CUAC-Kompatibilität mit CUCM 7.1 bis Version 8.0\(3\)](#)

[CUAC-Kompatibilität mit CUCM Version 8.5 bis Version 9.1\(2\)](#)

[Erweiterte CUAC-Kompatibilität mit CUCM](#)

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Kompatibilität zwischen verschiedenen Versionen der Cisco Unified Attendant Console (CUAC) (Business, Department, Enterprise, Premium und Advanced) und Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Sie liefert keine Informationen über die Installation. In den Versionshinweisen und dem Installationsleitfaden finden Sie weitere Informationen zu allen Anforderungen vor der Serverinstallation.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse von CUCM und CUAC zu verfügen.

Verwendete Komponenten

Dieses Dokument ist nicht auf bestimmte Software- und Hardwareversionen beschränkt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Namenskonventionen

- CUCM - Cisco Unified Communications Manager
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco Unified Department Attendant Console
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console

- CUACA - Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

Verwenden der Matrix

Suchen Sie in der Tabelle auf der X-Achse nach der CUCM-Version. Überprüfen Sie die Y-Achse auf die kompatible CUAC-Version. In den Tabellen bedeutet X unterstützt.

CUAC-Kompatibilität mit CUCM Version 4.3 bis Version 7.0

		CUCM >>>>>							
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	4,3	5,1	6,0	6,1	6,1/2	6,1/3	7,0
2,0	0,11		X	X	X	X	X		X
2,0	1,14		X	X	X	X	X		X
	3,0/0,2				X	X	X		X
	3,0/1,4				X	X	X	X	X
3,1/1,5	3,1/1,5				X	X	X	X	X
3,1/1,8	3,1/1,8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8,0	0,5								X
8,0/3,9	8,0/3,9								X
8,5/1,5	8,5/1,5								
8,6/1,9	8,6/1,9								
8,6/2,11	8,6/2,11								
8,6	2,20								
9,0/1,10	9,0/1,10	9,0/1,10							
9,0/1,20	9,0/1,20	9,0/1,20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

Hinweise: Die Cisco Unified Department Attendant Console wurde nach Version 9.1.1.20 eingestellt. Nach der Veröffentlichung der Version 9.1.1.20 wurden die Versionen Business, Enterprise und Premium durch CUACA ersetzt.

CUAC-Kompatibilität mit CUCM 7.1 bis Version 8.0(3)

		CUCM >>>>>							
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	7,1	7,1(2)	7,1(3)	7,1(5)	8.0	8,0(2)	8,0(3)
2,0	0,11								
2,0	1,14		X						
	3,0/0,2								
	3,0/1,4		X						
3,1/1,5	3,1/1,5		X	X	X				
3,1/1,8	3,1/1,8		X	X	X				
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X				
8,0	0,5		X	X	X		X		
8,0/3,9	8,0/3,9		X	X	X	X	X		
8,5/1,5	8,5/1,5					X	X	X	
8,6/1,9	8,6/1,9					X	X	X	
8,6/2,11	8,6/2,11					X	X	X	
8,6	2,20					X	X	X	
9,0/1,10	9,0/1,10	9,0/1,10					X	X	X

9,0/1,20	9,0/1,20	9,0/1,20		X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10		X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20		X	X	X

Hinweise: Die Cisco Unified Department Attendant Console wurde nach Version 9.1.1.20 eingestellt. Nach der Veröffentlichung der Version 9.1.1.20 wurden die Versionen Business, Enterprise und Premium durch CUACA ersetzt.

CUAC-Kompatibilität mit CUCM Version 8.5 bis Version 9.1(2)

		CUCM >>>>>					
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	8,5	8,6	9,0/1	9,1(1)	9,1(2)
2,0 0,11							
2,0/1,14							
	3,0/0,2						
	3,0/1,4						
3,1/1,5	3,1/1,5						
3,1/1,8	3,1/1,8						
3.1.1.10	3.1.1.10						
8,0 0,5	8,0 0,5						
8,0/3,9	8,0/3,9						
8,5/1,5	8,5/1,5		X				
8,6/1,9	8,6/1,9		X	X			
8,6/2,11	8,6/2,11		X	X			
8,6 2,20	8,6 2,20		X	X			
9,0/1,10	9,0/1,10	9,0/1,10	X	X	X		
9,0/1,20	9,0/1,20	9,0/1,20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X

Hinweise: Die Cisco Unified Department Attendant Console wurde nach Version 9.1.1.20 eingestellt. Nach der Veröffentlichung der Version 9.1.1.20 wurden die Versionen Business, Enterprise und Premium durch CUACA ersetzt.

Erweiterte CUAC-Kompatibilität mit CUCM

		CUCM >>>>>							
CUACA	7,1(5)*	8,x	9,X	10,0(1)	10,5(1)	10,5(2)	11.0.x	11,5,x	12,0,1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10,5,1	X	X	X	X	X				
10,5,2	X	X	X	X	X	X	X		
11,0,1			X	X	X	X	X	X	
11,0,2			X	X	X	X	X	X	X
12,0,2					X**	X**	X**	X***	X

* 32-Bit-TSP wird durchgehend unterstützt, aber 64-Bit wird nur in Verbindung mit einigen CUCM-Versionen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden CUAC-Advance Administration and Installation Guide.

** Wird nur unter Windows 2012 (R2) unterstützt - Bit 64

*** Die CUCM-Version muss 11.5 (1.13032-4) oder höher sein.

Hinweise: Microsoft Windows 10 für Cisco Unified Attendant Console Advanced wird ab CUAC 11.0.1 unterstützt.