

Configuración del temporizador de desconexión del usuario inactivo en la GUI de EPNM

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Nivel del sistema](#)

[Nivel de usuario](#)

Introducción

Este documento describe los pasos para cambiar el temporizador de cierre de sesión del usuario inactivo en Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos de EPN Manager.

Nota: Necesita tener acceso a la GUI de EPNM.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en EPNM.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Debe realizar este cambio en dos niveles (nivel de sistema y nivel de usuario).

Nivel del sistema

Vaya a **Administration > Setting > System Settings**. Bajo **General**, seleccionar **Servery** cambie el valor de tiempo de espera como se muestra en esta imagen:



System Settings

Search All

- Help Us Improve
- Job Approval
- Proxy
- Login Disclaimer
- Report
- Server**
- Software Update
- Support Request
- Cisco DNA Center coexistence
- User Defined Fields
- Mail and Notification
 - Change Audit Notification
 - Mail Server Configuration

General Server

The page will automatically reload once the Global Idle Timeout settings are changed and saved.

Global Idle Timeout

Logout all idle users

Logout all idle users after

- 15 min
- 10 min
- 15 min
- 30 min
- 60 min**
- 120 min
- 600 min

Restart application

Restart EPN M

FTP

Enable Disable

Listening on Port 21

Nivel de usuario

Haga clic en el icono Configuración de la parte superior derecha y seleccione **My Preferences**.

16 root - ROOT-DOMAIN

Logged In As root

- Log out
- Change Password
- Set Current Page As Home
- My Preferences**
- Support Cases

Virtual Domain: **ROOT-DOMAIN**

Cambie el valor del tiempo de espera como desee y haga clic en **Save**.

General

Alarms & Events

Chassis racks to display ?

▼ Service Provisioning

Default Technology ?

Default Service Type ?

▼ Device Inventory List View

Device List Table Refresh Interval

▼ Mobility Services Engine

Use MSE Admin View ?

▼ User Idle Timeout

Logout idle user ?

Logout idle user after ?

Save

Cancel

Reset Default System Settings

Cierre la sesión y vuelva a iniciarla para que los cambios surtan efecto.

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).