

# Comment utilisez-vous le navigateur de LDAP de Softerra pour visualiser les informations de LDAP pour la société ou les personnes ?

## Contenu

[Question](#)

[Symptômes](#)

## Question

Comment utilisez-vous le navigateur de LDAP de Softerra pour visualiser les informations de LDAP pour la société ou les personnes ?

## Symptômes

Vous ne pouvez pas visualiser l'arborescence de structure de LDAP ou voir les attributs de la messagerie variables/LDAP pour des utilisateurs finaux.

**Cet article de la base de connaissances met en référence le logiciel qui n'est pas mis à jour ou est pris en charge par Cisco. Les informations sont données comme courtoisie pour votre commodité. Pour davantage d'assistance, contactez s'il vous plaît le fournisseur de logiciels.**

Liens pour télécharger le navigateur libre de LDAP de Softerra :

- <http://www.ldapbrowser.com/>
- <http://www.ldapbrowser.com/download.htm>

1. Téléchargez et installez l'application sur votre poste de travail ou serveur LDAP/AD.
2. Commencez le navigateur de LDAP de Softerra et créez un nouveau profil.  
Fichier > nouveau profil.Fournissez un nom comme le « ldapserver ».
3. Entrez dans l'adresse IP/adresse Internet du contrôleur de domaine ou du serveur LDAP dans la section de « hôte ».
4. Utilisez "389" ou "3268" pour le port.
5. « Le DN de base » peut être blanc de gauche.
6. Pour le « DN d'utilisateur », entrez dans votre adresse e-mail de travail.
7. Entrez dans le mot de passe correspondant.
8. Quand il incite pour les « possibilités de connexion », vous pouvez cliquer sur en fonction la « finition » au bas.
9. En ce moment, du côté gauche de l'application affiche votre structure de répertoire pour le serveur de répertoire LDAP/Active.

10. Cliquez sur en fonction le conteneur qui contient le schéma d'utilisateur pour visualiser les différents attributs/variables.
11. Vous pouvez également exporter les informations utilisateur dans un fichier LDIF. Ce fichier peut être visualisé par l'intermédiaire d'un éditeur de texte comme Notepad ou Wordpad. Allez au fichier > à l'exportation LDIF pour exporter l'utilisateur LDIF à votre poste de travail.