

# Esempio di configurazione del banner di accesso ACS

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Configurazione](#)

[Verifica](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

## Introduzione

Questo documento descrive la procedura richiesta per configurare i banner di accesso su Cisco Secure Access Control Server (ACS) release 5.4 CLI e GUI.

## Prerequisiti

### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Configurazione ACS iniziale
- ACS CLI e GUI Access

### Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è Cisco Secure ACS release 5.4.


Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

# Configurazione


**Nota:** Il numero massimo di caratteri per i banner "prima" e "dopo" l'accesso è 250. Non è possibile configurare banner separati per la CLI e la GUI. Per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo [strumento di ricerca dei comandi](#) (solo utenti [registrati](#)).

Per configurare i banner di accesso sulla CLI e sull'interfaccia utente di ACS, immettere i seguenti comandi:

1. Per il messaggio del banner "before" (prima di), accedere alla GUI di ACS. Passare a **Area di lavoro personale > Banner di accesso** e immettere il messaggio di banner di accesso "prima" desiderato.




2. Dalla stessa posizione, configurare il messaggio di banner "dopo" l'accesso desiderato.



# Verifica

# GUI

Il banner di accesso "prima" viene visualizzato come mostrato di seguito:



Il messaggio del banner "dopo" l'accesso viene visualizzato come mostrato di seguito:



# CLI

Il banner di accesso "prima" viene visualizzato come mostrato di seguito:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password: █
```

Il messaggio del banner "dopo" l'accesso viene visualizzato come mostrato di seguito:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

## Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.