

Connessioni Firepower ai server Internet

Sommario

[Introduzione](#)

[Connessioni Firepower ai server Internet](#)

Introduzione

Questo documento descrive le connessioni Internet in uscita dei dispositivi firepower per soddisfare i requisiti di sicurezza della rete.

Connessioni Firepower ai server Internet

Le periferiche Firepower richiedono connessioni in uscita ai server Internet per i requisiti di sicurezza della rete.

I dispositivi FMC, firepower o FTD eseguono connessioni in uscita pianificate e su richiesta ai server Internet per i servizi di sicurezza di rete attivi sul dispositivo. Questi servizi sono abilitati dalle licenze appropriate per funzionalità avanzate come protezione da malware, filtro URL e così via.

Nota: Per ulteriori informazioni sulle licenze e l'utilizzo, consultare le guide alla configurazione relative al prodotto e alla versione.

Di seguito sono elencati i siti Web di Internet Server:

- cloud-sa.amp.sourcefire.com
 - Advanced Malware Protection (AMP) cloud base intelligence (raggiunta solo con Malware Lic.)
- cloud-sa-589592150.us-east-1.elb.amazonaws.com.
 - AMP cloud base intelligence (raggiunta solo con Malware Lic.)
- database.brightcloud.com
 - Servizio reputazione e classificazione URL basato su cloud (raggiunto solo se la funzionalità di filtro URL è abilitata)
- service.brightcloud.com
 - Servizio reputazione e classificazione URL basato su cloud (raggiunto solo se la funzionalità di filtro URL è abilitata)
- amp.updates.vrt.sourcefire.com
 - Cisco Talos
- intelligence.sourcefire.com
 - Cisco Talos (disponibile solo se si utilizza la funzionalità di intelligence di sicurezza)
- sourcefire.com Download automatico aggiornamenti
- panacea.threatgrid.com
 - Servizio Threatgrid per malware

- blogs.cisco.com/talos o cloud.google.com
 - Threat intelligence per i prodotti Cisco - Contatti Google Cloud. (è attivo per impostazione predefinita)
- tools.cisco.com
 - Licenze Smart
- updates.vrt.sourcefire.com
 - Aggiornamenti delle attestazioni
- api.sse.cisco.com:8989
 - SSE per telemetria

Per firepower con AMP abilitato, fare riferimento a questo collegamento documento per i server esterni:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html>