



## プラグインの設定

---

アプリケーションのプラグインにより、Cisco Unified Presence Server の機能を拡張できます。たとえば、JTAPI プラグインを使用すると、Java Telephony Application Programming Interface (JTAPI) 経由で Cisco Unified Presence Server にアクセスするアプリケーションをホストできます。

この項では、次のトピックについて説明します。

- [プラグインのインストール \(P.19-2\)](#)
- [プラグインの URL の更新 \(P.19-4\)](#)
- [プラグイン URL の更新の設定値 \(P.19-4\)](#)

## プラグインのインストール



### ヒント

Cisco Unified Presence Server のアップグレード後、Cisco CDR Analysis and Reporting プラグインを除くプラグインをすべて再インストールする必要があります。

プラグインをインストールする前に、プラグインのインストール先となるサーバで実行されている、侵入検知やアンチウイルスなどのサービスをすべて無効にしてください。

プラグインをインストールするには、次の手順に従います。

### 手順

**ステップ 1** [アプリケーション]> [プラグイン] の順に選択します。

[プラグインの検索と一覧表示 (Find and List Plugins)] ウィンドウが表示されます。ドロップダウン リスト ボックスを使用して、使用可能なプラグイン アプリケーションを検索します。

**ステップ 2** [プラグインの検索と一覧表示 (Find and List Plugins)] ウィンドウの最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- 名前
- 説明

[プラグインの検索と一覧表示 (Find and List Plugins)] ウィンドウの 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

プラグイン タイプのドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- アプリケーションメニュー
- インストール
- ユーザメニュー
- Telecaster メニュー

**ステップ 3** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



### ヒント

使用可能なプラグインをすべて検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

**ステップ 4** インストールするプラグイン名をクリックします。

Cisco Unified Presence Server では、次のプラグインがサポートされていません。

- Cisco Unified CallManager AXL SQL Toolkit
- Cisco IP Phone Address Book Synchronizer
- Cisco JTAPI for Linux
- Cisco JTAPI for Solaris Sparc
- Cisco JTAPI for Solaris X86
- Cisco JTAPI for Windows
- Cisco TAPS for Windows
- Cisco Telephony Service Provider
- Cisco Unified CallManager Attendant Console

**ステップ 5** プラグインをダウンロードするには、[ダウンロード] リンクをクリックします。

**ステップ 6** インストール ウィザードの指示に従ってインストールを完了します。

---

#### 関連項目

- [プラグインの設定 \(P.19-1\)](#)
- [プラグインの URL の更新 \(P.19-4\)](#)

## プラグインの URL の更新

Cisco Unified Presence Server のインストールプロセス中、プラグインテーブルに追加されるレコードにより、管理アプリケーションで [アプリケーション] ドロップダウンメニューを作成するために使用する URL が決まります。ドメインネームサーバ (DNS) は、インストール時に作成される URL の基盤を提供します。DNS が変更されると、URL が更新されなくなります。

次の手順に従い、プラグインの URL を更新します。

### 手順

**ステップ 1** [アプリケーション] > [プラグイン] の順に選択します。

[プラグインの検索と一覧表示 (Find and List Plugins)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** ドロップダウン リスト ボックスから、プラグインの名前と種類を選択します。

**ステップ 3** 更新するプラグイン名をクリックします。

[プラグイン URL の更新 (Update Plugin URL)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 4** [カスタム URL(Custom URL)] フィールドに URL を入力します。

**ステップ 5** URL を更新して保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

### 関連項目

- [プラグインの設定 \(P.19-1\)](#)
- [プラグインのインストール \(P.19-2\)](#)

## プラグイン URL の更新の設定値

表 19-1 で、プラグイン URL の更新の設定値について説明します。

表 19-1 プラグイン URL の更新の設定値

| フィールド   | 説明   |
|---|--|
| プラグイン名  | ドロップダウン リスト ボックスから、URL の変更対象となるプラグイン名を選択します。                         |
| プラグインタイプ  | ドロップダウン リスト ボックスから、URL の変更対象となるプラグイン タイプ (アプリケーションやインストールなど) を選択します。 |
| URL   | URL が自動的に表示されます。   |
| カスタム URL(Custom URL)  | カスタム URL に使用できるのは、英数字だけです。   |
| プラグインをユーザ オプション ページに表示する (Show Plugin on User Option Pages) | このチェックボックスをオンにすると、ユーザ オプション ウィンドウにプラグインが表示されます。                      |