



## プロキシ プロファイル

---

プロキシプロファイルのウィンドウを使用して、プライマリ サーバ、スタンバイ サーバ、プロファイルに関連付けられているユーザなど、SIP プロキシサーバに関連する設定値を設定します。このウィンドウを使用して特定のプロファイルを検索し、個々の設定値を変更できます。

## プロキシプロファイルの検索

ネットワークに複数のプロキシプロファイルが存在する場合があるため、Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定のプロキシプロファイルを検索することができます。特定のプロキシプロファイルを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

### 手順

**ステップ 1** [アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [プロキシプロファイル] の順に選択します。

[プロキシプロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Proxy Profiles)] ウィンドウが表示されます。ドロップダウンリストボックスを使用してプロキシプロファイルを検索します。

**ステップ 2** 最初のドロップダウンボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- 名前
- 説明

**ステップ 3** 2 番目のドロップダウンリストボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

**ステップ 4** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



**ヒント** データベースに登録されているすべてのプロキシプロファイルを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出されたプロキシプロファイルのリストが表示されます。

**ステップ 5** レコードのリストから、検索条件に一致するプロキシプロファイルをクリックします。

選択したプロキシプロファイルがウィンドウに表示されます。

### 追加情報

P.33-5 の「関連項目」を参照してください。

## プロキシ プロファイルの設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、プロキシ プロファイルを追加または更新する方法について説明します。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかのタスクを実行します。

- プロキシ プロファイルを追加するには、[アプリケーション] > [Unified Personal Communicator] > [プロキシプロファイル] の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
- プロキシ プロファイルを更新する場合、P.33-2 の「プロキシ プロファイルの検索」の手順に従ってプロファイルを検索します。

[プロキシプロファイルの設定 (Proxy Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 表 33-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

**ステップ 3** ユーザとプロキシ プロファイルを関連付けるには、[プロフィールにユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 4** 最初のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- 名
- ミドルネーム
- 姓
- ユーザ ID
- 部署名

**ステップ 5** 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから、次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

**ステップ 6** 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



**ヒント** データベースに登録されているすべてのユーザを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出されたユーザのリストが表示されます。

## ■ プロキシ プロファイルの設定値

- ステップ 7** レコードのリストから、プロキシ プロファイルに追加するユーザをクリックするか、または [すべてを選択] をクリックします。
- ステップ 8** ユーザをプロキシ プロファイルへ追加するには、[選択項目の追加] をクリックします。
- ステップ 9** [ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウで [閉じる] をクリックします。
- ステップ 10** データを保存してプロキシ プロファイルをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

## 追加情報

P.33-5 の「関連項目」を参照してください。

## プロキシ プロファイルの設定値

表 33-1 で、プロキシ プロファイルの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、P.33-5 の「関連項目」を参照してください。

表 33-1 プロキシ プロファイルの設定パラメータ

フィールド	説明
名前	このパラメータは、プロキシ プロファイルの名前を指定します。
説明	このパラメータは、プロキシ プロファイルの一般的な説明を示します。
プロキシリスナー (Proxy Listener)	このパラメータは、プロキシ リスナーを指定します。ドロップダウンメニューから、次のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Default Cisco SIP Proxy TCP Listener</li> <li>• Default Cisco SIP Proxy TLS Listener-Peer Auth</li> <li>• Default Cisco SIP Proxy TLS Listener-Server Auth</li> <li>• Default Cisco SIP Proxy UDP Listener</li> </ul>
プライマリプロキシサーバ (Primary Proxy Server)	このパラメータは、プライマリ プロキシサーバを指定します。ドロップダウン リストで、定義済みのプロキシサーバから選択できます。
バックアッププロキシサーバ (Backup Proxy Server)	このパラメータは、バックアップ プロキシサーバを指定します。ドロップダウン リストで、定義済みのプロキシサーバから選択できます。バックアップ プロキシサーバは 2 つ指定できます。

## プロキシ プロファイルの削除

この項では、プロキシ プロファイルの削除方法を説明します。

### 手順

- ステップ 1** P.33-2 の「[プロキシ プロファイルの検索](#)」の手順に従いプロキシ プロファイルを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除するプロキシ プロファイルを選択します。
- ステップ 3** プロファイルを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される **[選択項目の削除]** アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される **[選択項目の削除]** ボタンをクリックします）。

プロキシ プロファイルが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、そのプロキシ プロファイルが削除されます。プロキシ プロファイルが使用中の場合は、メッセージが表示されません。

### 追加情報

P.33-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [プロキシ プロファイルの検索 \(P.33-2\)](#)
- [プロキシ プロファイルの設定 \(P.33-3\)](#)
- [プロキシ プロファイルの削除 \(P.33-5\)](#)

