



## Unity プロファイル

Cisco Unity プロファイルのウィンドウを使用して、プライマリ サーバ、スタンバイ サーバ、プロファイルに関連付けられているユーザなど、Cisco Unity に関連する設定値を設定します。このウィンドウを使用して特定のプロファイルを検索し、個々の設定値を変更できます。

### Cisco Unity プロファイルの検索

ネットワークに Cisco Unity プロファイルが複数存在する必要があるため、Cisco Unified Presence では、具体的な検索条件に基づいて、特定の Cisco Unity プロファイルを検索することができます。特定の Cisco Unity プロファイルを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザ セッションでの作業中、クライアント マシンの cookie により、検索 / 一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻るか、ブラウザを閉じてから新しいブラウザ ウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence の検索の設定がシステムで維持されます。

#### 手順

**ステップ 1** [アプリケーション] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [Unity プロファイル] の順に選択します。

[Unity プロファイルの設定 (Unity Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。アクティブ (優先) クエリーのレコードもウィンドウに表示される場合があります。

**ステップ 2** データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、[ステップ 3](#)に進みます。

レコードをフィルタリングするかまたは検索します。

- 最初のドロップダウン リスト ボックスから検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから検索パターンを選択します。
- 必要に応じて適切な検索テキストを指定します。



(注) 検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。検索条件を追加すると、指定したすべての検索条件に一致するレコードが検索されます。検索条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した検索条件を削除するか、[フィルタのクリア] ボタンをクリックして追加したすべての検索条件を削除します。

**ステップ 3** [検索] をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウン リストボックスで異なる値を選択すると、各ウィンドウに表示する項目の数を変更できます。



(注) 対象のレコードの隣にあるチェックボックスをオンにしてから [選択項目の削除] をクリックすると、複数のレコードをデータベースから削除できます。[すべてを選択] をクリックしてから [選択項目の削除] をクリックすると、この選択で設定可能なすべてのレコードを削除できます。

**ステップ 4** 表示されるレコードのリストから、表示対象となるレコードのリンクをクリックします。



(注) ソート順序を逆にするには、必要に応じて、リストのヘッダーにある上向きまたは下向きの矢印をクリックします。

選択した項目がウィンドウに表示されます。

#### 追加情報

P.24-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## Cisco Unity プロファイルの設定

この項では、Cisco Unified Presence データベースで Cisco Unity プロファイルを追加または更新する方法について説明します。

### 手順

**ステップ 1** 次のいずれかのタスクを実行します。

- Cisco Unity プロファイルを追加するには、[アプリケーション] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [Unity プロファイル] の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
- Cisco Unity プロファイルを更新するには、P.24-1 の「Cisco Unity プロファイルの検索」の手順に従ってプロファイルを検索します。

[Unity プロファイルの設定 (Unity Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 2** 表 24-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

**ステップ 3** ユーザと Cisco Unity プロファイルを関連付けるには、[プロフィールにユーザを追加] をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

**ステップ 4** データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、[ステップ 5](#)に進みます。

レコードをフィルタリングするかまたは検索します。

- 最初のドロップダウン リスト ボックスから検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから検索パターンを選択します。
- 必要に応じて適切な検索テキストを指定します。



**(注)** 検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。検索条件を追加すると、指定したすべての検索条件に一致するレコードが検索されます。検索条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した検索条件を削除するか、[フィルタのクリア] ボタンをクリックして追加したすべての検索条件を削除します。

**ステップ 5** [検索] をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウン リストボックスで異なる値を選択すると、各ウィンドウに表示する項目の数を変更できます。

**ステップ 6** レコードのリストから、Cisco Unity プロファイルに追加するユーザをクリックするか、または [すべてを選択] をクリックします。

**ステップ 7** ユーザを Cisco Unity プロファイルへ追加するには、[選択項目の追加] をクリックします。

**ステップ 8** [ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウで、[閉じる] をクリックします。

- ステップ 9** データを保存して Cisco Unity プロファイルをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします）。

### 追加情報

P.24-5 の「関連項目」を参照してください。

## Cisco Unity プロファイルの設定値

表 24-1 で、Unity プロファイルの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、P.24-5 の「関連項目」を参照してください。

表 24-1 Cisco Unity プロファイルの設定パラメータ

フィールド	説明
名前 (Name)	このパラメータは、Cisco Unity プロファイルの名前を指定します。  最大文字数：128
説明 (Description)	このパラメータは、Cisco Unity プロファイルの一般的な説明を示します。  最大文字数：128
音声メッセージングパイロット (Voice Messaging Pilot)	このパラメータは、Cisco Unity プロファイルに関連付ける音声メッセージングパイロットを指定します。ドロップダウンリストから No Voice Mail を選択することもできます。
プライマリ Unity サーバ (Primary Unity Server)	このパラメータは、プライマリ Cisco Unity サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済の Cisco Unity サーバから選択できます。
バックアップ Unity サーバ (Backup Unity Server)	このパラメータは、バックアップ Cisco Unity サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済の Cisco Unity サーバから選択できます。バックアップ Cisco Unity サーバは 2 つ指定できます。

## Cisco Unity プロファイルの削除

この項では、Cisco Unity プロファイルの削除方法を説明します。

### 手順

- 
- ステップ 1** P.24-1 の「[Cisco Unity プロファイルの検索](#)」の手順に従い Cisco Unity プロファイルを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する Cisco Unity プロファイルを選択します。
- ステップ 3** Cisco Unity プロファイルを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンをクリックします)。

Cisco Unity プロファイルが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence により削除されます。Cisco Unity プロファイルが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

---

### 追加情報

P.24-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

## 関連項目

- [Cisco Unity プロファイルの検索 \(P.24-1\)](#)
- [Cisco Unity プロファイルの設定 \(P.24-3\)](#)
- [Cisco Unity プロファイルの削除 \(P.24-5\)](#)

