



Cisco Unified Personal Communicator の展開後の新規ユーザの追加

- [「Cisco Unified Personal Communicator の全機能を活用するための新規ユーザの設定」 \(P.C-1\)](#)

Cisco Unified Personal Communicator の全機能を活用するための新規ユーザの設定

次の表に、初期展開後に新規ユーザをさまざまなサーバに追加するのに必要な設定手順を示します。これらのタスクを完了すると、新規ユーザは初期展開後に Cisco Unified Personal Communicator の全機能を利用できるようになります。

手順

タスク	参照情報
Cisco Unified Communications Manager の設定 Cisco Unified Communications Manager データベースに電話を追加します。 Computer Telephony Interface (CTI; コンピュータ テレフォニー インターフェイス) から Cisco Unified IP Phone の制御を許可します。 電話に電話番号を関連付けます。 ユーザ アカウントをセットアップし、ユーザに電話番号を関連付けます。 ユーザに電話を関連付けます。 標準 CTI 対応グループにユーザを追加します。 CCM エンドユーザ グループにユーザを追加します。	「Cisco Unified Communications Manager で電話デバイスおよびユーザを設定する方法」 (P.3-6)

タスク	参照情報
ユーザごとに手動でデバイスを新規に作成して、Cisco Unified Personal Communicator ソフトフォン機能を有効にします。	「Cisco Unified Communications Manager で Cisco Unified Personal Communicator クライアントを設定する方法」(P.3-15)
Cisco Unified Personal Communicator の可用性ステータスが正確に表示されることを確認します。	
ユーザの回線を Cisco Unified Communications Manager のユーザに関連付けます。	
必要に応じて、ライセンス ファイルを取得します。 必要に応じて、ライセンス ファイルをアップロードします。 機能を割り当てます。	「Cisco Unified Communications Manager でライセンスを設定する方法」(P.3-2)
ボイスメール サーバの設定	
新規ユーザのアカウントをセットアップします。	「ボイスメール サーバを設定する方法」(P.B-1)
Web 会議サーバの設定	
新規ユーザのユーザ プロファイルをセットアップします。	「会議サーバを設定する方法」(P.B-13)
Cisco Unified Presence の設定	
新規ユーザの LDAP 属性マップを設定します。	「Cisco Unified Personal Communicator に Cisco Unified Presence を設定する方法」(P.6-2) 「Cisco Unified Presence の管理ページでのボイスメール プロファイルの作成」(P.B-11) 「Cisco Unified Presence の管理ページでの会議プロファイルの作成」(P.B-20)
新規ユーザをサーバ プロファイルに追加します。	
優先 CTI デバイスをユーザのプライマリ デスク電話の MAC アドレスに割り当てます (Cisco Unified Presence リリース 6.x のみ)。	
ポイントツーポイント ビデオ コール マルチポイント ビデオ会議 ビデオ テレフォニー カメラ	「ポイントツーポイントビデオコールおよびマルチポイントビデオ会議に対応するためのユーザの設定」(P.6-19) 「ビデオ会議リソースの設定」(P.B-21)
ユーザに情報を提供します。	「ユーザに提供する情報」(P.7-6)
ヘッドセットおよびオーディオ デバイス情報	「ヘッドセットおよび他のオーディオ デバイスのインストールと設定」(P.7-5)