

CUAC - CUCM 호환성 매트릭스

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[명명 규칙](#)

[매트릭스 사용 방법](#)

[CUAC 버전 4.3에서 버전 7.0까지 CUCM 호환성](#)

[CUAC 버전 7.1에서 버전 8.0\(3\)까지의 CUCM 호환성](#)

[CUAC 버전 8.5에서 버전 9.1\(2\)까지의 CUCM 호환성](#)

[CUCM과의 CUAC 고급 호환성](#)

소개

이 문서에서는 Cisco CUCM(Unified Communications Manager)과의 여러 Cisco CUAC(Unified Attendant Console) 버전(비즈니스, 부서, 엔터프라이즈, 프리미엄 및 고급) 간의 호환성에 대해 설명합니다. 설치 관련 정보는 제공되지 않습니다. 서버 설치 전 모든 요구 사항에 대해 알아보려면 릴리스 정보 및 설치 가이드를 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 CUCM 및 CUAC에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

명명 규칙

- CUCM - Cisco Unified Communications Manager
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco Unified Department Attendant Console
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console
- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console
- CUACA - Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

매트릭스 사용 방법

테이블의 X축에서 CUCM 버전을 찾습니다.Y축에 호환되는 CUAC 버전이 있는지 확인합니다.테이블에서 X는 지원됨을 의미합니다.

CUAC 버전 4.3에서 버전 7.0까지 CUCM 호환성

		CUCM >>>>>							
CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAC	4.3	5.1	6.5도	6.1	6.1.2	6.1.3	7.5
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

참고: Cisco Unified Department Attendant Console은 버전 9.1.1.20 이후에 중단되었습니다. 버전 9.1.1.20이 릴리스된 후 Business, Enterprise 및 Premium 버전이 CUACA로 교체되었습니다.

CUAC 버전 7.1에서 버전 8.0(3)까지의 CUCM 호환성

		CUCM >>>>>							
CUBAC / CUDAC	CUEAC	CUPAC	7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.5	8.0(2)	8.0(3)
2.0.0.11									
2.0.1.14			X						
	3.0.0.2								
	3.0.1.4		X						
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X				
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X				
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X				
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X		X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X	X	X		
8.5.1.5	8.5.1.5					X	X	X	
8.6.1.9	8.6.1.9					X	X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11					X	X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20					X	X	X	
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10					X	X	X
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20					X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10				X	X	X	X

9.1.1.20 9.1.1.20 9.1.1.20 X X X X

참고: Cisco Unified Department Attendant Console은 버전 9.1.1.20 이후에 중단되었습니다.
버전 9.1.1.20이 릴리스된 후 Business, Enterprise 및 Premium 버전이 CUACA로 교체되었습니다.

CUAC 버전 8.5에서 버전 9.1(2)까지의 CUCM 호환성

		CUCM >>>>>				
CUBAC / CUDAC	CUEAC CUPAC	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)
2.0.0.11						
2.0.1.14						
	3.0.0.2					
	3.0.1.4					
3.1.1.5	3.1.1.5					
3.1.1.8	3.1.1.8					
3.1.1.10	3.1.1.10					
8.0.0.5	8.0.0.5					
8.0.3.9	8.0.3.9					
8.5.1.5	8.5.1.5	X				
8.6.1.9	8.6.1.9	X	X			
8.6.2.11	8.6.2.11	X	X			
8.6.2.20	8.6.2.20	X	X			
9.0.1.10	9.0.1.10 9.0.1.10	X	X	X		
9.0.1.20	9.0.1.20 9.0.1.20	X	X	X	X	
9.1.1.10	9.1.1.10 9.1.1.10	X	X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20 9.1.1.20	X	X	X	X	X

참고: Cisco Unified Department Attendant Console은 버전 9.1.1.20 이후에 중단되었습니다.
버전 9.1.1.20이 릴리스된 후 Business, Enterprise 및 Premium 버전이 CUACA로 교체되었습니다.

CUCM과의 CUAC 고급 호환성

		CUCM >>>>>							
쿠아카	7.1(5)*	8.X	9.X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11.5.x	12.0.1
10.0.1.10	X	X	X	X					
10.5.1	X	X	X	X	X				
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X		
11.0.1			X	X	X	X	X	X	
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X
12.0.2					X**	X**	X**	X***	X

* 32비트 TSP는 전체 버전에서 지원되지만 64비트는 일부 CUCM 버전에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 각 CUAC-Advance Administration and Installation Guide를 참조하십시오.

** OS Windows 2012(R2)에서만 지원됨 - 64비트

*** CUCM 버전은 11.5(1.13032-4) 이상이어야 합니다.

참고:Cisco Unified Attendant Console Advanced 클라이언트용 Microsoft Windows 10은 CUAC 11.0.1 이상에서 지원됩니다.