

Enterprise License Manager 라이선스 제거

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 ELM(Enterprise License Manager)의 잘못된 인스턴스에 설치된 라이선스를 제거하는 방법에 대해 설명합니다. 혼란을 방지하려면 잘못된 인스턴스에서 이러한 라이선스를 제거해야 합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 Cisco CUCM(Unified Communications Manager) 버전 9.x에 대한 지식을 보유하고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 CUCM 버전 9.x를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

문제

모든 통화 관리자 노드에 ELM의 인스턴스가 있기 때문에 때때로 라이선스가 잘못된 노드와 연결되기도 합니다. 예를 들어, ELM의 게시자의 인스턴스 대신 가입자의 ELM 인스턴스와 라이선스가 연결될 수 있습니다.

솔루션

ELM의 특정 노드 인스턴스에서 모든 ELM 라이선스 정보를 제거하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. CUCM CLI에 로그인합니다.
2. 다음 명령을 입력합니다.

```
license management reset registration
```

3. 프롬프트가 표시되면 Y를 질문에 대한 응답으로 입력하고 Enter를 누릅니다.이로 인해 ELM이 재설정됩니다.
4. 재설정이 완료되면 ELM 웹 페이지가 시작됩니다.
5. ELM 웹 페이지가 백업되면 로그인하고 **지금 동기화** 버튼을 누릅니다.

동기화가 완료된 후 이 노드의 라이선스가 사라집니다.ELM은 라이선스 관리 → 라이선스에 라이선스를 로드한 경우에도 기간별 트랜잭션을 표시합니다.그러나 실제 라이선스 사용 데이터(모니터링 → 라이선스 사용)가 지워지고 ELM이 노드에 대해 <데모 모드>로 돌아갑니다.