

Hoe gebruikt u de browser van de SOFTWARE om de informatie van de LBP voor bedrijf of individuen te bekijken?

Inhoud

[vraag](#)

[Symptomen](#)

vraag

Hoe gebruikt u de browser van de SOFTWARE om de informatie van de LBP voor bedrijf of individuen te bekijken?

Symptomen

U kunt de LDAP-structuurboom niet bekijken of de e-mailvariabelen/LDAP-eigenschappen voor eindgebruikers zien.

Deze Kennis Base artikel verwijst naar software die niet onderhouden of ondersteund wordt door Cisco. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld als hoffelijkheid voor uw gemak. Voor verdere assistentie kunt u contact opnemen met de verkoper van de software.

Links om de gratis browser van de SOFTWARE te downloaden:

- <http://www.ldapbrowser.com/>
- <http://www.ldapbrowser.com/download.htm>

1. Download en installeer de toepassing op uw werkstation of LDAP/AD server.
2. Start de browser Softphone en maak een nieuw profiel.
Bestand > Nieuw profiel. Geef een naam op als "ldapserver".
3. Voer IP-adres/hostname van de Domain Controller- of LDAP-server in in de "host"-sectie.
4. Gebruik "389" of "3268" voor de poort.
5. De "Base DN" kan leeg blijven.
6. Voer voor de "Gebruiker DN" in het e-mailadres van uw werk.
7. Voer het bijbehorende wachtwoord in.
8. Wanneer u de "verbindingsopties" wilt activeren, kunt u onder op "Voltooien" klikken.
9. Op dit punt, toont de linkerkant van de toepassing uw folderstructuur voor de LDAP/Actieve folder server.
10. Klik op de container die het gebruikersplan bevat om de verschillende eigenschappen/variabelen te bekijken.

11. U kunt de gebruikersinformatie ook exporteren in een LDIF-bestand. Dit bestand kan worden bekeken via een teksteditor zoals Kladblok of Wordpad.
Ga naar Bestand > LDIF-export om de gebruiker LDIF naar uw werkstation te exporteren.