

KVM-roltoegang tot UCSM-domein configureren vanuit UCS Central

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Configuratie](#)

[1. UCS Central-rollen](#)

[Stap 1.1 Maak UCS Central-gebruikersbeheerrol](#)

[Stap 1.2 Lokale gebruiker configureren](#)

[2. UCS-domeinrollen](#)

[Stap 2.1 Maak een rol aan in het UCSM-domein.](#)

[3. KVM-toegang tot UCSM-domein valideren](#)

[Stap 3.1 Start KVM vanaf UCS Central](#)

[LDAP-verificatie](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u rollen in UCS Central en UCSM moet configureren om KVM toegang te geven tot een UCS-domein dat via UCS Central wordt gestart.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Unified computing System (UCS)
- UCS Central-software

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- UCS-FI-6248UP, firmware 4.0(1c)
- UCS Central, Firmware 2.0(1p)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.


Configuratie

1. UCS Central-rollen

Stap 1.1 Maak UCS Central-gebruikersbeheerrol

- Navigeer in UCS Central naar de **knop** **Systeemconfiguratie** > **Gebruikersinstellingen** en selecteer **Rollen**.
- Creëer een nieuwe rol genaamd 'ucs-kvm'
- Voor de nieuwe rol 'ucs-kvm' onder het tabblad **Operations** het **KVM**-privilege toevoegen


UCS Central Users Administration Manage



Rol configuratie op UCS Central


Stap 1.2 Lokale gebruiker configureren

- Navigeer naar de **knop** **Systeemconfiguratie** > **Gebruikersinstellingen** en selecteer **Lokale gebruiker**.
- Selecteer de betreffende gebruiker en voeg onder het tabblad **Rollen** de volgende 3 rollen toe voor de geselecteerde gebruiker:
 1. Beheerders
 2. Alleen-lezen
 3. ucs-kvm (zelfde rol die in vorige stap is gemaakt)



: Als LDAP-verificatie wordt gebruikt, gebruikt u deze instructies in plaats van de methode Local User.

- Navigeer naar de knop **Systeemconfiguratie > Gebruikersinstellingen** en selecteer **Verificatie** en wijs dezelfde 3 rollen toe voor de gewenste optie **Groepskaarten** als in stap 1.2 onder de **LDAP**-sectie



Rol toewijzing voor LDAP groep in UCS Central

Gerelateerde informatie

- [Gebruikers en rollen in UCS Central](#)
- [Cisco technische ondersteuning en downloads](#)

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.