

Activeren en installeren van een CUAC geavanceerde licentie

Inhoud

[Inleiding](#)

[Licentieproces voor CUAC](#)

[Een demo/evaluatie-licentie voor CUAC-geavanceerde activeren](#)

[Activeert een aangeschafte licentie voor CUAC-geavanceerde](#)

[Een upgrade-licentie activeren voor CUAC-geavanceerde](#)

[Procedure om een licentie op de CUAC-geavanceerde server te installeren](#)

Inleiding

Dit document beschrijft het proces voor het licentiëren van een geavanceerde server van Cisco Unified Attendant Console (CUAC) en de installatietypen die hieronder vallen, zijn de upgrades en de nieuwe installaties.

Licentieproces voor CUAC

CUAC-geavanceerde licentie is volledig anders dan elk ander Cisco-product, en dit leidt vaak tot frustratie over de manier waarop het licentieverwerkingsproces werkt. Hier vindt u de stappen voor het activeren en installeren van een CUAC-geavanceerde serverlicentie.

Informatie nodig voordat u een CUAC-geavanceerde licentie probeert te activeren:

- CUAC-Advanced moet op een Windows-server worden geïnstalleerd.
- Registratiecode vanaf de website van de CUAC-geavanceerde server. Dit kan worden gevonden wanneer u naar **Help** navigeert > **Licentie**.
- Als u een aangeschafte licentie installeert, activeert u de Licentiecode (LAC).
- Als u een upgrade-licentie installeert, wordt de upgrade-optie en de eerder geregistreerde registratiecode of de LAC-code gebruikt.

Een demo/evaluatie-licentie voor CUAC-geavanceerde activeren

Wanneer u de toepassing voor het eerst installeert, kunt met CUAC-Advanced de toepassing tien dagen lang volledig laten functioneren. Na deze periode van tien dagen kunt u een demo-/evaluatie-licentie of een permanente licentie installeren. De demo-/evaluatievergunning is geldig voor zestig dagen. Zodra het 60-daagse teken is bereikt moet de console permanent gelicentieerd zijn. Dit kan niet worden verlengd. U kunt als volgt een demo/evaluatie-licentie voor CUAC Advanced maken op 60 dagen:

Stap 1. Bladeren naar www.cisco.com/go/ac

Stap 2. Meld u aan bij deze website (de website is niet gekoppeld aan uw Cisco Connection Online (CCO)-account, dus als u zich wilt registreren, selecteert u **Uw gegevens registreren**).

Stap 3. Na het inloggen selecteert u de optie **EVALUATION SOFTWARE activeren**.

Stap 4. Selecteer een Reseller (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Reseller toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 5. Selecteer een klant (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Een klant toevoegen** en voer de gegevens in).

Stap 6. Selecteer een website (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Een site toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 7. Selecteer de productversie **10.X** of versie **11.X**.

Stap 8. Selecteer **CUAC Advanced**.

Stap 9. Voer de **Registratiecode** in die op de CUAC-geavanceerde website staat.

Stap 10. Klik op **Indienen**.

U wordt dan per e-mail de 60 dagen evaluatie-licentie verzonden die u op de CUAC-geavanceerde server wilt installeren.

Activeert een aangeschafte licentie voor CUAC-geavanceerde

Stap 1. Bladeren naar www.cisco.com/go/ac

Stap 2. Meld u aan bij deze website (de website is niet aan uw CCO-account gekoppeld, dus als u zich moet registreren, selecteert u **Uw gegevens registreren**).

Stap 3. Na inloggen selecteert u de **GEKOCHTE SOFTWARE ACTIVEREN**

Stap 4. Selecteer een Reseller (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Reseller toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 5. Selecteer een klant (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Een klant toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 6. Selecteer een website (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Een site toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 7. Selecteer de productversie **10.X** of versie **11.X**.

Stap 8. Selecteer **CUCA Advanced**.

Stap 9. Voer de **Registratiecode** in die op de CUAC-geavanceerde server wordt gevonden in het meest linkse tekstvak.

Stap 10. Voer de **27 tekens** in die u bij de aankoop van de software hebt meegeleverd.

Stap 1. Klik op **Volgende**.

Stap 12. Klik op **Indienen**.

U wordt dan per e-mail de permanente licentie gemaïld om te installeren op de CUAC Advanced-server.

Een upgrade-licentie activeren voor CUAC-geavanceerde

Stap 1. Bladeren naar www.cisco.com/go/ac

Stap 2. Meld u aan bij deze website (de website is niet aan uw CCO-account gekoppeld, dus als u zich moet registreren, selecteert u **Uw gegevens registreren**).

Stap 3. Na inloggen selecteert u de **GEKOCHTE SOFTWARE ACTIVEREN**

Stap 4. Selecteer een Reseller (als uw wederverkoper niet aanwezig is, **Voeg een Reseller toe** en voer de details in).

Stap 5. Selecteer een klant (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Een klant toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 6. Selecteer een website (als uw wederverkoper niet aanwezig is, selecteer **Een site toevoegen** en voer de gegevens in.)

Stap 7. Selecteer de productversie **10.X** of versie **11.X**.

Stap 8. Selecteer **CUAC Advanced**.

Stap 9. Voer de **Registratie/machinecode** in die op de website van de CUAC geavanceerde server wordt gevonden in het meest linkse tekstvak.

Stap 10. Voer de **27 tekens** in die u met de aankoop van de software hebt meegeleverd.

Stap 1. Klik op **Volgende**.

Stap 12. Als de LAC van het type Unified Communications Software Subscriber (UCS) is, wordt u gevraagd om dit een upgrade-licentie te geven. Klik op **OK**.

Stap 13. Voer de **Registratiecode** in of **LAC** van de eerder geregistreerde CUAC-server. Deze informatie moet worden verstrekt om het licentieproces te voltooien.

Stap 14. Klik op **Indienen**.

U wordt dan per e-mail de permanente licentie gemaïld om te installeren op de CUAC-geavanceerde server.

Procedure om een licentie op de CUAC-geavanceerde server te installeren

Zodra de licentie gegenereerd is, wordt een RGF-bestand (Redundancy Group Facility) voor installatie op de CUAC-geavanceerde server naar u verzonden.

Volg de volgende stappen om de licentie te installeren:

Stap 1. Klik in de website CUAC Advanced op **Help > Licentie**.

Stap 2. Selecteer de knop **Radio registreren**.

Stap 3. Bladeren naar het **RGF-bestand** en selecteer **RGF-bestand** en klik vervolgens op **Openen**.

Stap 4. Klik op **Opslaan**.

Nadat de licentie is gevalideerd, werkt de CUAC-server normaal en is deze permanent gelicentieerd.