

Tidal Enterprise Orchestrator: Disparador de Tarefa Alterada versus Disparador de Tarefa Criada

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Tarefa alterada versus tarefa criada](#)

[Definir disparadores](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introduction](#)

Este documento fornece informações sobre a diferença entre o Disparador de Tarefas Alteradas e o Disparador de Tarefas Criadas.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 ou posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

[Tarefa alterada versus tarefa criada](#)

A Tarefa Alterada e a Tarefa Criada podem ajudar a disparar um processo no TEO. Na base, a Tarefa Alterada é acionada quando qualquer alteração é feita, se é algo grande, como a tarefa é fechada ou se é algo pequeno, como a tarefa, foi adicionado um novo designado. O gatilho Tarefa criada é acionado quando uma tarefa é criada no sistema que atende aos requisitos do gatilho. Ambos os acionadores podem ter requisitos condicionais adicionados à guia Critérios ou condições. É importante observar que, ao definir qualquer uma delas, elas ficam disponíveis para receber as informações da Variável de Referência na área Processo > Disparadores na caixa de diálogo Inserir Variável de Referência. Ao observar esse diálogo, também é importante observar que em uma Tarefa Alterada você pode acessar as informações da tarefa original e as informações atualizadas.

[Definir disparadores](#)

Conclua estes passos:

1. Em um novo processo, clique na guia **Disparadores**.
2. Clique em **Novo > Tarefa**. Em seguida, escolha o tipo de tarefa e o tipo de disparador necessário.

[Informações Relacionadas](#)

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)