

Firepower与互联网服务器的连接

目录

[简介](#)

[Firepower与互联网服务器的连接](#)

简介

本文档介绍Firepower设备为满足网络安全要求而进行的出站互联网连接。

Firepower与互联网服务器的连接

Firepower设备需要出站连接到互联网服务器，以满足网络安全要求。

FMC、firepower或FTD设备可按需和计划出站连接到互联网服务器，以获得设备上处于活动状态的网络安全服务。这些服务由适用于恶意软件防护、URL过滤等高级功能的适当许可证启用。

注意：有关许可和使用的详细信息，请参阅与您的产品和版本相关的相应配置指南。

以下是Internet服务器网站：

- cloud-sa.amp.sourcefire.com
 - 高级恶意软件防护(AMP)云基础智能 (仅通过恶意软件许可证实现)
- cloud-sa-589592150.us-east-1.elb.amazonaws.com。
 - AMP云基础智能 (仅通过恶意软件许可证获得)
- database.brightcloud.com
 - 基于云的URL分类和信誉服务 (仅在启用URL过滤功能时才可访问)
- service.brightcloud.com
 - 基于云的URL分类和信誉服务 (仅在启用URL过滤功能时才可访问)
- amp.updates.vrt.sourcefire.com
 - 思科Talos
- intelligence.sourcefire.com
 - Cisco Talos (仅在使用安全情报功能时访问)
- sourcefire.com 自动下载更新
- panacea.threatgrid.com
 - 恶意软件ThreatGrid服务
- blogs.cisco.com/talos 或 cloud.google.com
 - 思科产品威胁情报 — 联系Google云。(默认情况下处于活动状态)
- tools.cisco.com
 - 智能许可
- updates.vrt.sourcefire.com
 - Clam更新
- api.sse.cisco.com:8989

- 遥测SSE

对于启用AMP的firepower，请参阅外部服务器的以下文档链接：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html>