

激活和安装CUAC高级许可证

目录

[简介](#)

[CUAC-Advanced许可证流程](#)

[激活CUAC-Advanced的演示/评估许可证](#)

[为CUAC-Advanced激活购买的许可证](#)

[激活CUAC-Advanced的升级许可证](#)

[在CUAC-Advanced服务器上安装许可证的过程](#)

简介

本文档介绍许可Cisco Unified Attendant Console(CUAC)高级服务器的过程，包括升级和新安装等安装类型。

CUAC-Advanced许可证流程

CUAC-Advanced许可证与任何其他思科产品完全不同，这通常会导致对许可证流程的工作方式感到不安。以下是如何激活和安装CUAC-Advanced服务器许可证的步骤。

尝试激活CUAC高级许可证之前需要的信息：

- CUAC-Advanced应安装在Windows服务器上。
- CUAC-Advanced服务器网站的注册代码。当您导航至帮助>许可时，**可以找到此信息。**
- 如果您安装购买的许可证，请输入许可证激活代码(LAC)。
- 如果安装升级许可证，则升级LAC和之前注册的注册代码或LAC。

激活CUAC-Advanced的演示/评估许可证

首次安装应用时，CUAC-Advanced允许应用在十天内完全运行。在这10天后，您可以选择安装演示/评估许可证或永久许可证。演示/评估许可证的有效期为60天。达到60天标记后，控制台必须永久许可。不能扩展。要为CUAC Advanced创建60天的演示/评估许可证，请执行以下操作：

步骤1.浏览到www.cisco.com/go/ac

步骤2.登录此站点(该站点未附加到您的Cisco Connection Online(CCO)帐户，因此，如果需要注册，请选择“注册您的详细信息”)。

步骤3.登录后，选择“激活评估软件”。

步骤4.选择经销商(如果您的经销商不存在，请选择**添加经销商**并输入详细信息)。

步骤5.选择客户(如果您的经销商不存在，请选择“**添加客户**”并输入详细信息)。

步骤6.选择一个地点(如果您的经销商不存在，请选择**添加地点并输入详细信息**)。

步骤7.选择产品版本**10.X**或版本**11.X**。

步骤8.选择**CUAC Advanced**。

步骤9.输入在**CUAC-Advanced**网站上找到的注册代码。

步骤10.单击“**提交**”。

然后，您将通过电邮发送60天评估许可证，以安装在**CUAC-Advanced**服务器上。

为**CUAC-Advanced**激活购买的许可证

步骤1.浏览到www.cisco.com/go/ac

步骤2.登录此站点(该站点未附加到您的CCO帐户，因此，如果需要注册，请选择“注册您的**详细信息**”)。

步骤3.登录后，选择“**激活购买的软件**”

步骤4.选择经销商(如果您的经销商不存在，请选择**添加经销商并输入详细信息**)。

步骤5.选择客户(如果您的经销商不存在，请选择“**添加客户**”并输入详细信息)。

步骤6.选择一个地点(如果您的经销商不存在，请选择**添加地点并输入详细信息**)。

步骤7.选择产品版本**10.X**或版本**11.X**。

步骤8.选择**CUCA Advanced**。

步骤9.在最左侧的**文本框**中输入在**CUAC Advanced**服务器上找到的注册代码。

步骤10.输入**购买软件**时提供的27个字符的LAC。

步骤11.单击“**下一步**”。

步骤12.单击“**提交**”。

然后，系统会通过电子邮件向您发送永久许可证，以在**CUAC Advanced**服务器上安装。

激活**CUAC-Advanced**的升级许可证

步骤1.浏览到www.cisco.com/go/ac

步骤2.登录此站点(该站点未附加到您的CCO帐户，因此，如果需要注册，请选择“注册您的**详细信息**”)。

步骤3.登录后，选择“**激活购买的软件**”

步骤4.选择经销商(如果您的经销商不存在，请**添加经销商并输入详细信息**)。

步骤5.选择客户(如果您的经销商不存在，请选择“**添加客户**”并输入详细信息)。

步骤6.选择一个地点(如果您的经销商不存在，请选择**添加地点**并输入详细信息)。

步骤7.选择产品版本**10.X**或版本**11.X**。

步骤8.选择**CUAC Advanced**。

步骤9.在最左侧的**文本框**中输入CUAC Advanced服务器网站上的注册/计算机代码。

步骤10.输入**购买软件**时提供的27个字符的LAC。

步骤11.单击“**下一步**”。

步骤12.如果LAC属于统一通信软件订用(UCSS)类型，系统会提示您这是升级许可证。Click **OK**。

步骤13.输入之前注册的**CUAC服务器的注册代码**或LAC。必须提供此信息才能完成许可证流程。

步骤14.单击“**提交**”。

然后，系统会通过电子邮件向您发送永久许可证，以在CUAC-Advanced服务器上安装。

在CUAC-Advanced服务器上安装许可证的过程

生成许可证后，系统会通过电子邮件将用于安装的冗余组设施(RGF)文件发送到CUAC-Advanced服务器上。

要安装许可证，请执行以下步骤：

步骤1.在CUAC Advanced (CUAC高级) 网站中，导航至Help (帮助) > **Licensing (许可)**。

步骤2.选择Registration File**单选按钮**。

步骤3.浏览到RGF文件并**选择RGF文件**，然后单击**打开**。

步骤4.单击“**保存**”。

验证许可证后，CUAC服务器将正常运行并永久许可。