

# CUAC - CUCM兼容性表

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[命名规则](#)

[如何使用矩阵](#)

[CUAC与CUCM 4.3版到7.0版的兼容性](#)

[CUAC与CUCM 7.1版到8.0\(3\)版的兼容性](#)

[CUAC与CUCM 8.5版到9.1\(2\)版的兼容性](#)

[CUAC与CUCM的高级兼容性](#)

## 简介

本文档介绍不同Cisco Unified Attendant Console(CUAC)版本 ( 业务、部门、企业、高级版和高级版 ) 与Cisco Unified Communications Manager(CUCM)的兼容性。它不提供有关安装的信息。请参阅《发行说明和安装指南》，以了解在安装服务器之前的所有要求。

## 先决条件

### 要求

思科建议您了解CUCM和CUAC。

### 使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 ( 默认 ) 配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

## 命名规则

- CUCM — 思科统一通信管理器
- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console
- CUDAC - Cisco Unified Department话务台
- CUEAC - Cisco Unified Enterprise话务台
- CUPAC - Cisco Unified Premium话务台
- CUACA - Cisco Unified Attendant Console高级版

## 如何使用矩阵

在表中的X轴上查找CUCM版本。检查Y轴是否兼容CUAC版本。在表X中表示支持。

### CUAC与CUCM 4.3版到7.0版的兼容性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>						
			4.3	5.1	6.0	6.1	6.1.2	6.1.3	7.0
2.0.0.11			X	X	X	X	X		X
2.0.1.14			X	X	X	X	X		X
	3.0.0.2				X	X	X		X
	3.0.1.4				X	X	X	X	X
3.1.1.5	3.1.1.5				X	X	X	X	X
3.1.1.8	3.1.1.8				X	X	X	X	X
3.1.1.10	3.1.1.10				X	X	X	X	X
8.0.0.5	8.0.0.5								X
8.0.3.9	8.0.3.9								X
8.5.1.5	8.5.1.5								
8.6.1.9	8.6.1.9								
8.6.2.11	8.6.2.11								
8.6.2.20	8.6.2.20								
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10							
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20							
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10							
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20							

**注意：** Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之后停用。9.1.1.20版之后， Business、 Enterprise和Premium版本被CUACA取代。

### CUAC与CUCM 7.1版到8.0(3)版的兼容性

CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	CUCM >>>>							
			7.1	7.1(2)	7.1(3)	7.1(5)	8.0	8.0(2)	8.0(3)	
2.0.0.11										
2.0.1.14			X							
	3.0.0.2									
	3.0.1.4		X							
3.1.1.5	3.1.1.5		X	X	X					
3.1.1.8	3.1.1.8		X	X	X					
3.1.1.10	3.1.1.10		X	X	X					
8.0.0.5	8.0.0.5		X	X	X			X		
8.0.3.9	8.0.3.9		X	X	X		X	X		
8.5.1.5	8.5.1.5						X	X	X	
8.6.1.9	8.6.1.9						X	X	X	
8.6.2.11	8.6.2.11						X	X	X	
8.6.2.20	8.6.2.20						X	X	X	
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10						X	X	X
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20						X	X	X
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10					X	X	X	X
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20					X	X	X	X

**注意：** Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之后停用。9.1.1.20版之后， Business、 Enterprise和Premium版本被CUACA取代。

## CUAC与CUCM 8.5版到9.1(2)版的兼容性

		CUCM >>>>						
CUBAC/CUDAC	CUEAC	CUPAC	8.5	8.6	9.0.1	9.1(1)	9.1(2)	
2.0.0.11								
2.0.1.14								
	3.0.0.2							
	3.0.1.4							
3.1.1.5	3.1.1.5							
3.1.1.8	3.1.1.8							
3.1.1.10	3.1.1.10							
8.0.0.5	8.0.0.5							
8.0.3.9	8.0.3.9							
8.5.1.5	8.5.1.5		X					
8.6.1.9	8.6.1.9		X	X				
8.6.2.11	8.6.2.11		X	X				
8.6.2.20	8.6.2.20		X	X				
9.0.1.10	9.0.1.10	9.0.1.10	X	X	X			
9.0.1.20	9.0.1.20	9.0.1.20	X	X	X	X		
9.1.1.10	9.1.1.10	9.1.1.10	X	X	X	X	X	
9.1.1.20	9.1.1.20	9.1.1.20	X	X	X	X	X	

**注意：** Cisco Unified Department Attendant Console在9.1.1.20版之后停用。9.1.1.20版之后， Business、 Enterprise和Premium版本被CUACA取代。

## CUAC与CUCM的高级兼容性

		CUCM >>>>								
库阿卡	7.1(5)*	8.X	9.X	10.0(1)	10.5(1)	10.5(2)	11.0.x	11.5.x	12.0.1	
10.0.1.10	X	X	X	X						
10.5.1	X	X	X	X	X					
10.5.2	X	X	X	X	X	X	X			
11.0.1			X	X	X	X	X	X		
11.0.2			X	X	X	X	X	X	X	
12.0.2					X**	X**	X**	X***	X	

\*在整个过程中都支持32位TSP，但仅在某些CUCM版本中支持64位，请查看相应的CUAC高级管理和安装指南以了解详细信息。

\*\*仅在OS Windows 2012(R2)上支持 — 64位

\*\*\* CUCM版本应为11.5(1.13032-4)或更高版本。

**注意：** CUAC 11.0.1及以后版本支持Microsoft Windows 10 for Cisco Unified Attendant Console Advanced客户端。