

Softera ضرع تسم مادختسا كنكمي فيك وأة كرش لل LDAP تامولعم ضرع ل LDAP دارفأا؟

المحتويات

[سؤال](#)
[الأعراض](#)

سؤال

كيف يمكنك إستخدام مستعرض Softera LDAP لعرض معلومات LDAP للشركة أو الأفراد؟

الأعراض

لا يمكنك عرض شجرة بنية LDAP أو رؤية متغيرات البريد/سمات LDAP للمستخدمين النهائيين.

تشير مقالة قاعدة المعارف هذه إلى البرامج التي لم يتم صيانتها أو دعمها من قبل Cisco. يتم توفير المعلومات كنوع من المجاملة لراحتك. للحصول على مزيد من المساعدة، يرجى الاتصال بمورد البرامج.

إرتباطات لتنزيل مستعرض Softera LDAP المجاني:

• <http://www.ldapbrowser.com>

• <http://www.ldapbrowser.com/download.htm>

1. قم بتنزيل التطبيق وثبيته على محطة العمل أو خادم LDAP/AD.
 2. ابدأ تشغيل متصفح Softera LDAP وقم بإنشاء ملف تعريف جديد.
ملف < ملف تخصيص جديد. قم بتوفير اسم مثل "ldapsrvr".
 3. أدخل عنوان IP/اسم المضيف لوحدة التحكم بالمجال أو خادم LDAP في القسم "المضيف".
 4. استخدم "389" أو "3268" للمنفذ.
 5. يمكن ترك "DN الأساسي" فارغاً.
 6. ل "User DN"، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل.
 7. دخلت في ال يماثل كلمة.
 8. عندما يطلب منك "خيارات الاتصال"، يمكنك النقر فوق "إنهاء" في الجزء السفلي.
 9. عند هذه النقطة، يظهر الجانب الأيسر من التطبيق بنية الدليل لخادم LDAP/Active Directory.
 10. انقر فوق الحاوية التي تحتوي على مخطط المستخدم لعرض السمات/المتغيرات المختلفة.
 11. يمكنك أيضا تصدير معلومات المستخدم في ملف LDIF. قد يتم عرض هذا الملف عبر محرر نصوص مثل Notepad أو Wordpad.
- انتقل إلى ملف < تصدير LDIF لتصدير المستخدم LDIF إلى محطة العمل الخاصة بك.

