

قرا دا زكرم ني ب تالاصت الة لازل اة جلا عم FireAMP ة باحس م كحت ة دحوو FireSIGHT

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[معالجة لإزالة الاتصالات](#)

1. [حذف اتصال سحابي من مركز إدارة FireSIGHT](#)

2. [إلغاء تسجيل مركز إدارة FireSIGHT من وحدة التحكم السحابية FireAMP](#)

المقدمة

يسمح لك مركز إدارة FireSIGHT باستلام سجلات من عمليات المسح الضوئي واكتشاف البرامج الضارة والحجر الصحي من سحابة Cisco بعد تسجيله بنجاح مع السحابة. يتم تخزين السجلات في قاعدة بيانات FireSIGHT Management Center كأحداث برامج ضارة. يقدم هذا المستند إرشادات حول كيفية إزالة الاتصالات بنجاح بين مركز إدارة FireSIGHT وسحابة Cisco.

تحذير: لتجنب أي مشكلة في التسجيل أو الاتصال في المستقبل، يجب عليك اتباع الخطوات الواردة في هذا المستند قبل إعادة الصورة أو إستبدال مركز إدارة FireSIGHT.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى هذه المنتجات:

- FireSIGHT Management Center (المعروف أيضا باسم Defense Center)
- وحدة التحكم في السحابة FireAMP


تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معالجة لإزالة الاتصالات

لإزالة الاتصالات بين FireSIGHT Management Center ووحدة تحكم سحابة FireAMP، اتبع الإرشادات التالية:

1. حذف اتصال سحابي من مركز إدارة FireSIGHT


الخطوة 1: سجل الدخول إلى واجهة مستخدم الويب الخاصة بمركز إدارة FireSIGHT باستخدام امتيازات إدارية. انتقل إلى FireAMP < إدارة FireAMP.



الخطوة 2: بمجرد تحميل الصفحة، انقر أيقونة الحذف المتاحة تحت عمود الإجراءات.

State	Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	

الخطوة 3: سيظهر مربع الحوار تأكيد. انقر فوق نعم لحذف الاتصال بوحدة تحكم FireAMP أو انقر فوق لا لإلغاء الحذف.




2. إلغاء تسجيل مركز إدارة FireSIGHT من وحدة التحكم السحابية FireAMP

ملاحظة: أستخدم هذه العملية في حالة إستبدال "مركز إدارة FireSIGHT"، ولكن لم يتم حذف الاتصال من "مركز الإدارة".


الخطوة 1: سجل الدخول إلى وحدة تحكم FireAMP باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. انتقل إلى الحسابات < التطبيقات. في صفحة التطبيقات، سترى جميع التطبيقات المعتمدة للاتصال بوحدة تحكم سحابة FireAMP.



الخطوة 2: انقر فوق **إلغاء التسجيل** لمركز إدارة FireSIGHT الذي ترغب في إزالته. على سبيل المثال، توضح لقطة الشاشة التالية أحد تطبيقات Defense Center 750.



الخطوة 3: انقر فوق **موافق** للمتابعة أو انقر فوق **إلغاء** الأمر لإيقاف عملية إلغاء التسجيل.



تلميح: بعد إكمال العملية، إذا واجهت مشكلة، فيرجى قراءة [هذا المستند](#) لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل اء ان ا ع مچ ي ف ن م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م اء ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا