Einschränkungen für die Rolle von Cloud-Administratoren

Inhalt

Einführung

Was hat der Cloud-Administrator keinen Zugriff auf die Benutzeroberfläche der E-Mail Security Appliance (ESA)?

Auf welche Befehle kann der Cloud-Administrator auf der ESA nicht zugreifen?

Was hat der Cloud-Administrator keinen Zugriff auf die Benutzeroberfläche der Security

Management Appliance (SMA)?

Auf welche Befehle hat der Cloud-Administrator keinen Zugriff auf die SMA?

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument werden die Funktionen und Einstellungen der grafischen Benutzeroberfläche (GUI) und der Befehle in der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) beschrieben, auf die die Rolle Cloud-Administrator innerhalb von Cloud Email Security (CES) keinen Zugriff hat. Der Cloud-Administrator ist eine vordefinierte integrierte Rolle, die CES-Kunden für allgemeine Verwaltungszwecke zur Verfügung gestellt wird.

Auf was kann der Cloud-Administrator innerhalb der Benutzeroberfläche der E-Mail-Security-Appliance (ESA) <u>nicht</u> zugreifen?

Hilfe und Support -> Paketerfassung

Netzwerk —> IP-Schnittstellen

Netzwerk --> DNS

Netzwerk —> Routing

Netzwerk -> CRL-Quellen

Sicherheitsdienste —> Service-Updates

Systemverwaltung -> Warnungen

Systemverwaltung -> Herunterfahren/Aussetzen

Systemverwaltung -> Systemaktualisierung

Systemverwaltung -> Netzwerkzugriff

Systemverwaltung -> Allgemeine Einstellungen

Systemverwaltung -> Systemeinrichtungsassistent

Systemverwaltung -> Nächste Schritte

Auf welche Befehle kann der Cloud-Administrator auf der ESA nicht zugreifen?

Command _____ clustercheck clustermode displayalerts mailconfig packetcapture reboot repengstatus resetconfig resetqueue revert saveconfig showconfig shutdown systemsetup tzupdate updatenow

alertconfig clusterconfig dnsconfig dnshostprefs enginestatus etherconfig

upgrade wipedata

Config

interfaceconfig

loadconfig

ipcheck

rollbackconfig

routeconfig

setgateway

sethostname

tcpservices

updateconfig

upgradeconfig

Auf was kann der Cloud-Administrator innerhalb der GUI der Security Management Appliance (SMA) <u>nicht</u> zugreifen?

Hilfe und Support -> Paketerfassung

Management -> Zentralisierte Services -> Zentralisierter Konfigurations-Manager

Management -> Zentralisierte Services -> Zentrales Reporting

Management -> Zentralisierte Services -> Zentralisierter Upgrade Manager

Management -> Netzwerk -> IP-Schnittstellen

Management --> Netzwerk ---> DNS

Management —> Netzwerk —> Routing

Systemverwaltung -> Warnungen

Systemverwaltung -> Herunterfahren/Neustart

Systemverwaltung -> Systemaktualisierung

Systemverwaltung -> Aktualisierungseinstellungen

Systemverwaltung -> Netzwerkzugriff Systemverwaltung -> Allgemeine Einstellungen Systemverwaltung -> Systemeinrichtungsassistent Systemverwaltung -> Nächste Schritte

Web

Auf welche Befehle kann der Cloud-Administrator nicht auf die SMA zugreifen?

Command

checkproxyrestart displayalerts mailconfig packetcapture reboot resetconfig resetqueue resumetransfers revert saveconfig showconfig shutdown suspendtransfers tzupdate updatenow upgrade

Config

alertconfig certconfig dnsconfig etherconfig interfaceconfig loadconfig rollbackconfig routeconfig setgateway sethostname tcpservices updateconfig upgradeconfig

Zugehörige Informationen

- Cloud Email Security-Dokumente
- Zugriff auf die CLI Ihrer CES-Lösung