

FirePOWER-Verbindungen zu Internetservern

Inhalt

[Einführung](#)

[FirePOWER-Verbindungen zu Internetservern](#)

Einführung

In diesem Dokument werden die ausgehenden Internetverbindungen durch Firewall-Geräte beschrieben, um die Anforderungen an die Netzwerksicherheit zu erfüllen.

FirePOWER-Verbindungen zu Internetservern

FirePOWER-Geräte erfordern ausgehende Verbindungen zu Internetservern, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten.

FMC-, FirePOWER- oder FTD-Geräte stellen bei Bedarf und für auf dem Gerät aktive Netzwerksicherheitsdienste geplante ausgehende Verbindungen zu Internetservern her. Diese Services werden durch entsprechende Lizenzen für erweiterte Funktionen wie Malware-Schutz, URL-Filterung usw. aktiviert.

Hinweis: Weitere Informationen zur Lizenzierung und Nutzung finden Sie in den entsprechenden Konfigurationsleitfäden für Ihr Produkt und Ihre Version.

Hier sind die Internet Server-Websites:

- cloud-sa.amp.sourcefire.com
 - Advanced Malware Protection (AMP) Cloud-basierte Informationen (nur erreicht mit Malware-Lizenz)
- cloud-sa-589592150.us-East-1.elb.amazonaws.com.
 - Cloud-basierte Informationen von AMP (nur mit Malware-Lizenz erreichbar)
- database.brightcloud.com
 - Cloud-basierte URL-Klassifizierung und Reputations-Service (wird nur erreicht, wenn die URL-Filterfunktion aktiviert ist)
- service.brightcloud.com
 - Cloud-basierte URL-Klassifizierung und Reputations-Service (wird nur erreicht, wenn die URL-Filterfunktion aktiviert ist)
- AMP.updates.vrt.sourcefire.com
 - Cisco Talos
- Intelligence.sourcefire.com
 - Cisco Talos (nur erreichbar, wenn Security Intelligence-Funktion verwendet wird)
- sourcefire.com Automatische Download-Updates
- panacea.drohgrid.com
 - Threat Grid-Service für Malware

- blogs.cisco.com/talos oder cloud.google.com
 - Threat Intelligence für Cisco Produkte - Kontakte Google Cloud. (Es ist standardmäßig aktiviert.)
- [Tools.cisco.com](https://tools.cisco.com)
 - Smart Licensing
- updates.vrt.sourcefire.com
 - Clam-Aktualisierungen
- api.sse.cisco.com: 8989
 - SSE für Telemetrie

Informationen zu Firepower mit aktivierter AMP-Funktion finden Sie in diesem Dokument für die externen Server:

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/sourcefire-amp-appliances/118121-technote-sourcefire-00.html>