

# Comment installer des touches de fonction sur Cisco ESA, WSA, et SMA ?

## Contenu

[Introduction](#)

[Comment installer des touches de fonction sur Cisco ESA, WSA, et SMA ?](#)

[Installez les touches de fonction sur le CLI](#)

[Installez les touches de fonction sur le GUI](#)

[Réussi installez](#)

[Infructueux installez](#)

## Introduction

Ce document décrit le processus sur la façon dont installer des touches de fonction sur les appliances physiques de sécurité du courrier électronique de Cisco (ESA), les appliances de sécurité Web (WSA) et les appliances de Gestion de la sécurité (SMA).

## Comment installer des touches de fonction sur Cisco ESA, WSA, et SMA ?

Des touches de fonction sont envoyées de **do-not-reply@cisco.com** à l'adresse e-mail nommée de l'achat ou du renouvellement de touche de fonction. L'email contient une connexion avec les touches de fonction applicables à l'achat ou au renouvellement.

La sortie témoin des touches de fonction est dans la connexion :

```
Serial Number : XXXXXXXXXXX-AAAAAAAAA
```

```
Type: Sophos Anti-Virus, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>
```

```
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-dddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

```
Type: Webroot, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>
```

```
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-dddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

```
Type: IronPort Web Reputation Filters, apply by: <year>/<month>/<date>, expires: <year>/<month>/<date>
```

```
Key : xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-dddd-xxxxx-aaaaa-bbbbb-cccc-ddddd-ffff-eeee
```

## Installez les touches de fonction sur le CLI

```
CLI> featurekey
```

Enter feature key, or press Enter to go to the main prompt.

```
[ ]> <feature key - from the example above copy and paste the "key" section>
```

## Installez les touches de fonction sur le GUI

1. Naviguez vers l'**administration système > les touches de fonction**.
2. Collez la **clé** dans la section de **lancement de caractéristique** sur la **touche de fonction** : champ.
3. Cliquez sur **Submit la clé** suivant les indications de l'image.

Description	Status	Time Remaining
Cisco L4 Traffic Monitor	Active	317 days
Cisco HTTPS Proxy	Active	317 days
File Reputation	Active	73 days
Cisco Web Usage Controls	Active	317 days
Sophos	Active	317 days
File Analysis	Active	73 days
Webroot	Active	317 days
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	317 days
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	317 days
Cisco Web Reputation Filters	Active	317 days

**Pending Activation**  
No feature key activations are pending.

**Feature Activation**

Feature Key:

## Réussi installez

- La page de contrat de licence est présentée. Passez en revue l'accord et **le recevez**.
- Après que l'accord soit reçu, la touche de fonction est installée avec la sortie fournie suivant les indications de l'image.

## Feature Keys

**Success** — Feature key accepted for host

Automatically checking for additional updates.  
No new feature keys are available.

## Infructueux installez

- Un message d'erreur est généré. Le message fournit la raison pour l'infructueux installent, suivant les indications de l'image.

(Exemples : La « touche de fonction est mal formée » ou la « touche de fonction a été déjà utilisée

sur l'hôte »)

Reporting Web Security Manager Security Services Network System Administration

### Feature Keys

**Error** — Errors have occurred. Please see below for details.

Feature Keys for Serial Number: 423F4E7150C767600ADB-280621BF46F3			
Description	Status	Time Remaining	Expiration Date
Cisco L4 Traffic Monitor	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco HTTPS Proxy	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Usage Controls	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Sophos	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Webroot	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Proxy & DVS Engine	Active	227 days	Sun Dec 11 11:29:20 2016
Cisco AnyConnect Secure Mobility	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016
Cisco Web Reputation Filters	Dormant	227 days	Sat Dec 10 13:59:59 2016

Note: The Cloud Web Security authorization key (or license key) is separate from the appliance feature keys. See Network > Cloud Connector to enter the authorization key.

#### Pending Activation

No feature key activations are pending.

[Check for New Keys](#)

#### Feature Activation

Feature Key:

Feature key is malformed.

[Submit Key](#)

Copyright © 2003-2015 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. | [Privacy Statement](#)

**Note:** Recommandez de contacter Cisco autorisant l'équipe chez [licensing@cisco.com](mailto:licensing@cisco.com) ou d'ouvrir une [valise de support](#) pour davantage d'assistance.