



# 管理者ワークステーションでの ブラウザの設定

Connection サーバ上の Cisco Unity Connection の管理、Cisco Unified Serviceability、Cisco Unity Connection Serviceability、障害復旧システム、および他の Web アプリケーションにアクセスするには、管理者のワークステーションでブラウザを正しく設定する必要があります。

コンピュータにインストールされているブラウザに応じて、次の該当する項を参照してください。

- [Firefox \(P.1-1\)](#)
- [Microsoft Internet Explorer \(P.1-2\)](#)

## Firefox

Cisco Unity Connection Web アプリケーションにアクセスできるように Firefox を設定するには、次の作業を行います。

1. 正しいブラウザ設定に必要なソフトウェアがインストールされていることを確認します。次の該当するシステム要件のマニュアルで、「ソフトウェア要件：管理者ワークステーション」の項を参照してください。
  - *Cisco Unity Connection 7.x システム要件*  
([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/7x/requirements/7xcucsysreqs.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/requirements/7xcucsysreqs.html) から入手可能)
  - *Cisco Unity Connection システム要件 Cisco Unified CMBE Release 7.x 対応*  
([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/7x/requirements/7xcucmbesysreqs.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/requirements/7xcucmbesysreqs.html) から入手可能)
2. Firefox を次のように設定します。
  - a. Java を有効にする。
  - b. [JavaScript を有効にする] > [JavaScript 詳細設定] で [画像を別のものに置き換える]。
  - c. cookie を有効にする (セキュリティのため、[元の Web サイトからの cookie のみ保存する] に設定することをお勧めします)。

## Microsoft Internet Explorer

Cisco Unity Connection Web アプリケーションにアクセスできるように Internet Explorer を設定するには、次の作業を行います。

1. 正しいブラウザ設定に必要なソフトウェアがインストールされていることを確認します。次の該当するシステム要件のマニュアルで、「ソフトウェア要件：管理者ワークステーション」の項を参照してください。
  - Cisco Unity Connection 7.x システム要件  
([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/7x/requirements/7xcucsysreqs.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/requirements/7xcucsysreqs.html) から入手可能)
  - Cisco Unity Connection システム要件 Cisco Unified CMBE Release 7.x 対応  
([http://www.cisco.com/en/US/docs/voice\\_ip\\_comm/connection/7x/requirements/7xcucmbesysreqs.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/connection/7x/requirements/7xcucmbesysreqs.html) から入手可能)
2. Internet Explorer を次のように設定します。
  - a. アクティブ スクリプトを使用可能にする。
  - b. ActiveX コントロールをダウンロードして実行する。
  - c. Java スクリプトを使用可能にする。
  - d. すべてのクッキーを受け入れる。
  - e. 保存しているページの新しいバージョンを自動的に確認する。
  - f. [中 - 高] プライバシーを使用可能にする。
  - g. Microsoft Windows Server 2003 を実行しており、Internet Explorer バージョン 6.0 を使用して Cisco PCA にアクセスする場合は、次の手順を実行して、[信頼済みサイト] のリストに Connection サーバを追加する。

### [信頼済みサイト] のリストに Cisco Unity Connection サーバを追加する (Windows Server 2003 で Internet Explorer 6.0 を使用する場合のみ)

- 
- ステップ 1** Cisco Personal Communications Assistant の [ログイン (Login)] ページを開きます。Cisco PCA にログインする必要はありません。
  - ステップ 2** Internet Explorer の [ファイル] メニューで、[このサイトを追加] > [信頼済みサイトゾーン] をクリックします。
  - ステップ 3** [信頼済みサイト] ダイアログボックスで、[追加] をクリックします。
  - ステップ 4** [閉じる] をクリックし、[信頼済みサイト] ダイアログボックスを閉じます。
  - ステップ 5** Internet Explorer を再起動します。
-