

Tidal Enterprise Orchestrator:자동화 팩을 가져올 수 없음

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[자동화 팩 가져오기](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

이 문서에서는 사용자가 자동화 팩을 가져올 수 없는 인스턴스의 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

[사전 요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서의 정보는 TIDAL TEO(Enterprise Orchestrator) 2.1 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

[자동화 팩 가져오기](#)

일반적으로 사용자는 **관리 > 자동화 팩**으로 이동하여 마우스 오른쪽 단추를 클릭하고 **가져오기**를 선택하여 자동화 팩을 가져올 수 있습니다.

[문제](#)

가져오기의 일반적인 문제는 가져오기 옵션이 회색으로 비활성화되거나 비활성화되는 것입니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. TEO 마스터 UI를 닫고 TEO를 중지합니다.
2. 사용자가 로컬 관리자 및 TEO 관리자인지 확인합니다.
3. 누락된 권한을 프로필에 추가합니다.
4. TEO를 다시 시작하고 마스터 UI를 다시 엽니다.
5. 이제 사용자가 자동화 팩을 가져올 수 있어야 합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)