

TMS(Telepresence Management Suite) 릴리스 키 설치

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[Windows 서버에서 웹 인터페이스 액세스](#)

[원격으로 웹 인터페이스 액세스](#)

[릴리스 키 설치](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

소개

이 문서에서는 TMS(Telepresence Management Suite) 릴리스 키를 설치하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

TMS 설치 가이드 사전 요구 사항 TMS [가이드를 검토했습니다.](#)

Windows 2K12 서버 또는 유사한 버전을 배포했습니다.

Windows 2K12 서버에 Firefox, Chrome 또는 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저를 설치한 경우 (선택 사항)

Windows 2K12 Server에 SQL을 설치했습니다.

Telepresence Management Suite [TMS 소프트웨어](#)를 다운로드하고 설치했습니다.

관리자 권한을 사용하여 웹 인터페이스에 대한 액세스 권한을 얻음

Cisco TelePresence Management Suite 릴리스 키가 포함된 라이선스 이메일을 신청하여 수신했습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

Windows 2K12 서버

Windows SQL Server

TMS(Telepresence Management Suite) 버전 15.3.X

원격 데스크톱 애플리케이션

Windows 2K12 서버의 Firefox, Chrome 또는 Internet Explorer와 같은 웹 브라우저(선택 사항)

릴리스 키를 사용한 라이선싱 이메일

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성


이 웹 인터페이스 예제 비디오는 다음 문서를 보완합니다.

참고:이 랩 환경 장치에 대한 라이선스 이메일의 예는 표시되지 않습니다.


참고:TMS 릴리스 키는 다음 형식이어야 합니다.XXXXXXXXX-XX-XXXXXXXX. 여기서 X 값은 릴리스 키의 고유 문자를 나타냅니다.

Windows 서버에서 웹 인터페이스 액세스


1단계:원격 데스크톱을 통해 TMS를 호스팅하는 Windows Server에 액세스합니다. 웹 브라우저를 열고 <https://localhost/tms>으로 이동합니다.



2단계:다음 메시지가 표시되면 관리자 권한이 있는 계정으로 로그인합니다.




3단계:웹 인터페이스에 처음 로그인할 때 Advanced(고급)를 클릭한 다음 Add Exception(예외 추가)을 클릭합니다.



4단계:Confirm Security Exception(보안 예외 확인)을 클릭합니다.

참고:이 프롬프트를 받지 않으면 팝업 차단 기능을 비활성화합니다.




참고:이때 TMS 웹 인터페이스에 액세스할 수 있어야 합니다.


원격으로 웹 인터페이스 액세스

1단계:로컬 컴퓨터에서 웹 브라우저를 열고 TMS <https://X.X.X.X/tms>의 URL을 입력합니다.


참고:X.X.X.X를 Windows Server IP 주소로 교체합니다.



2단계: 다음 메시지가 표시되면 관리자 계정으로 로그인합니다.



3단계: 웹 인터페이스에 처음 로그인할 때 Advanced(고급)를 클릭한 다음 Add Exception(예외 추가)을 클릭합니다.




4단계: Confirm Security Exception(보안 예외 확인)을 클릭합니다. 이 문서의 Windows Server에서 웹 인터페이스 액세스 섹션에 나와 있습니다.

참고: 이 프롬프트를 받지 않으면 팝업 차단 기능을 비활성화합니다.


참고: 이때 TMS 웹 인터페이스에 액세스할 수 있어야 합니다.

릴리스 키 설치

1단계:Administrative Tools > Configuration > General Settings로 이동합니다.




2단계:릴리스 키가 이전에 적용되지 않았는지 확인합니다.General Settings 웹 페이지의 오른쪽 하단 모서리에 있는 TMS 일련 번호에 TRIAL:(평가판)라는 레이블이 표시되어 있는지 확인합니다.



3단계:라이선스 이메일에서 TMS 릴리스 키를 복사하고 TMS Release Key 필드에 입력합니다. 웹 인터페이스 왼쪽 하단에서 Save를 클릭합니다.

참고:TMS 릴리스 키는 다음 형식이어야 합니다.XXXXXXXXX-XX-XXXXXXXX. 여기서 X 값은 릴리스 키의 고유 문자를 나타냅니다.



다음을 확인합니다.

릴리스 키가 올바르게 추가되었는지 확인합니다. 웹 인터페이스의 오른쪽 하단을 보고 S/N:VMname(평가판)이 이제 S/N:[일련 번호](VMname):

Cisco TelePresence Management Suite Search...

Portal Booking Monitoring Systems Phone Books Reporting Administrative Tools

Portal You are here: Portal > Portal

Systems

- Endpoints 0
- MCUs 0
- Gatekeepers 1
- Gateways 0
- Unmanaged Endpoints 0
- Border Controllers 0
- Recording and streaming devices 0
- Other 0

Total number of systems 1

Total number of licenses 10

Number of free licenses 9

[Open System Navigator](#)

Systems sorted by ticket level

- Systems with uppermost ticket level Critical 0
- Systems with uppermost ticket level Major 0
- Systems with uppermost ticket level Minor 0
- Systems with uppermost ticket level Warning 1

[Open Ticketing Service](#)

Conferences and reservations

- Pending 0
- Active 0
- Finished 0
- Requests 0

[Open Conference Control Center](#)

System Usage

[Show Conference Statistics](#)

licensetms/administrator (licensetms/administrator) Server Time: 01:06 AM (UTC-05:00) S/N: 8081 (LICENSETMS) Version: 15.3.0

문제 해결

오류가 발생하면 Cisco TAC에 문의하십시오.