

SLR용 공장 사전 설치를 활성화하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

외부 고객/파트너 전용: 이러한 지침은 고객/파트너가 문제를 해결하기 위한 조치를 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 고객/파트너에게 지침에서 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너가 라이선스 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열도록 하여 [문제](#)를 해결하도록 하십시오. 라이선스 지원 팀 외부의 내부 Cisco 리소스인 경우 이러한 작업을 직접 수행하지 마십시오.

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 활성 Cisco.com 계정
- Smart Account 관리자 사용자 역할
- SLR 전제 조건:
 - SA VA에 주문을 할당해야 합니다.
 - 제품 OS 버전은 SLR 사전 설치를 지원해야 합니다.
https://software.cisco.com/software/smart-licensing/assets/ProductDetails/External_Page_Products.htm?bust=09122022 링크를 사용하여 제품이 SLR 사전 설치를 지원하는지 확인하십시오.

1단계: [Cisco Software Central](#)로 이동하여 Cisco.com 접속 정보를 사용하여 로그인합니다.


2단계: 오른쪽 상단 모서리의 Smart Account Selector에서 Smart Account를 선택합니다.

3단계: Smart Software Manager 섹션에서 Manage Licenses(라이선스 관리) 링크를 클릭합니다.

4단계: Smart Software Licensing 페이지에서 Preferences 탭을 클릭합니다.

5단계: Reserved License Preinstallation(예약된 라이선스 사전 설치) 드롭다운 목록에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 모든 가상 어카운트에서 활성화됨
- 선택한 가상 어카운트에서 활성화됨
- 사용 안 함(기본값)
- 단계 결과: 시스템이 Preferences 탭으로 돌아갑니다. 저장을 클릭합니다.



참고: Enable Preinstallation on Selected Virtual Accounts(선택한 가상 어카운트에 사전 설치 활성화) 대화 상자가 표시됩니다. Available Virtual Accounts(사용 가능한 가상 어카운트) 목록 상자에서 선택할 가상 어카운트를 클릭한 다음 오른쪽 펼침 단추를 클릭하여 Enable Preinstallation on(사전 설치 활성화) 목록 상자로 이동하고 OK(확인)를 클릭합니다.

6단계: Save(저장)를 클릭합니다

7단계: Add Notes(메모 추가) 대화 상자의 Reserved License Preinstallation(예약된 라이선스 사전 설치) 텍스트 상자에 설정 변경 사유를 입력한 다음 Save(저장)를 클릭합니다.

단계 결과: 라이선스 컨피그레이션 설정이 성공적으로 저장되었음을 확인하는 알림 메시지가 표시 됩니다.

문제 해결:

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 케이스를 엽니다.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기에 제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.