

# Procedure om Call Flow of SIP CallConnector voor RTMT te analyseren

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Procedure](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

## Inleiding

Dit document beschrijft de procedure om de Call Flow te bekijken en signalering voor een SIPc (Session Initiation Protocol)-oproep op Cisco Real Time Monitoring Tool (RTMT), waarbij RTMT een snel en eenvoudig gereedschap is om de Call Flow van een SIP-oproep te analyseren.

## Voorwaarden

### Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
- RTMT


### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op RTMT versie 11.5.


De informatie in dit document is gemaakt van apparaten en toepassingen in een specifieke labomgeving. Alle apparaten en toepassingen die in dit document worden gebruikt, zijn gestart met een gewalste (standaard) configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van elke actie begrijpt.

## Procedure


Stap 1. Navigeer op RTMT naar **Systeem > Spraak/video**, zoals in de afbeelding.




Stap 2. Onder **SIP-activiteit**, navigeer naar **Session sporen logweergave > Real Time-gegevens**.




Stap 3. Onder Search Criteria specificeer het **aanroepen nummer**, **aangeroepen nummer**, **begintijd** en **duur** en klik vervolgens op **Run**, zoals in de afbeelding.



Stap 4. Selecteer de gewenste oproep en vervolgens de kloktijd. U moet het vakje controleren om SIP-berichten op te nemen, zoals in de afbeelding, als u SIP-signalering en SDP-berichten wilt zien.




Stap 5. U kunt de gehele gespreksstroom onder het schema van de sectie Call Flow bekijken en u kunt logbestanden met betrekking tot een specifiek SIP-bericht bekijken en erop klikken.



Stap 6. Gedetailleerde signalering voor het specifieke bericht verschijnt onder de sectie **Berichtgegevens** en om terug te navigeren om stroom te bellen, klikt u op het **schema** van de **gespreksstroom**. Als u de SIP-logbestanden voor de specifieke oproep wilt opslaan, klikt u op **Opslaan**, zoals in de afbeelding.

Stap 7. Specificeer de doellocatie en zoals in de afbeelding, klik op **Opslaan**.



## Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

## Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.