Configurar Ingressar antes de Hospedar Áudio para Reunião do PCN ou do Hub de Controle

Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Nível do local

No Gerenciamento Clássico de Sites

Nível de Usuário (no Hub de Controle)

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como habilitar a entrada de áudio/teleconferência antes do host para o número de conferência pessoal (PCN) e hub de controle.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- PCN
- · Ingressar Antes do Host

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Problema


Os artigos da Ajuda são atualmente apenas para Webex Personal Conferencing (PCN Meetings),

na Administração do site. Este artigo fornece instruções para ativá-lo nos sites do Hub de controle.


Solução

Nível do local

Na nova IU, você pode navegar para Serviços > Reunião. Selecione o site da reunião que deseja modificar e habilite o ingresso antes do host. Escolha Settings > Common Setting > Security. Role para baixo até Participantes.




Reuniões do Hub de Controle



Pop-up Configurações Comuns

Alterne Permitir que os participantes ou membros do painel ingressem antes do anfitrião (Reuniões, Treinamento e Eventos) e Permitir que os participantes ingressem na audioconferência (Reuniões) e role para baixo e selecione Salvar




Menu Participante para habilitar Ingressar Antes do Host

No Gerenciamento Clássico de Sites

Navegue para Reunião> Site e, em Nome do Site selecione o site a ser configurado. Um ícone Configurar é exibido. Em seguida, escolha Configurações comuns e navegue até a guia Segurança. Alterne Permitir que os participantes ou os membros do painel ingressem antes do anfitrião (Reuniões, Treinamento e Eventos) e Permitir que os participantes ingressem na audioconferência (Reuniões), role para baixo e selecione Atualizar. Em seguida, feche a guia Security.


A página Configurações comuns é aberta.



Menu Configurações comuns

Nível de Usuário (no Hub de Controle)

Navegue até Usuários e localize o usuário na pesquisa. Escolha a guia reuniões e, no campo Configurações aplicar a, escolha seu site.



Guia Reuniões de usuários

Em Advanced Settings, selecione Advanced User Settings e, em seguida, Webex Meetings e marque Allow attendee to join audio part of Personal Conference before host. Clique em Update (Atualizar) e Close (Fechar).



Webex Meetings

Allow attendee to join audio portion of Personal Conference before host

Caixa de seleção Permitir que os participantes ingressem antes do anfitrião

Depois que os níveis Site e Usuário forem habilitados, os participantes poderão ingressar na parte de áudio de Conferências pessoais e/ou Reuniões do Webex.

Informações Relacionadas

• Suporte técnico e downloads da Cisco

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.