

Configurar o Firesight Management Center para exibir a contagem de acertos por regra de acesso

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Configurações](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

Introduction

Este documento descreve como configurar a página personalizada do visualizador de eventos/fluxos de trabalho para representar as contagens de acertos de conexão por nome da regra de acesso. A configuração mostra um exemplo básico do campo de nome da regra associado a contagens de ocorrências e como adicionar campos adicionais, se necessário.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conhecimento da tecnologia Firepower
- Conhecimento da navegação básica no Firesight Management Center

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Firepower Management Center versão 6.1.X e superior
- Aplicável a sensores gerenciados de defesa contra ameaças/Firepower


The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar


Configurações

Etapa 1. Faça login no Firesight Management Center com privilégios de administrador.


Quando o login for bem-sucedido, navegue para **Analysis > Custom > Custom Workflows**, como mostrado na imagem:



Etapa 2. Clique em **Criar fluxo de trabalho personalizado** e escolha os parâmetros como mostrado na imagem:



Etapa 3. Selecione o campo da tabela como **Eventos de Conexão**, insira um nome de Fluxo de Trabalho e clique em **Salvar**. Quando o fluxo de trabalho for salvo, clique em **Adicionar página** conforme mostrado na imagem:



Note: A primeira coluna deve ser Contagem e, em seguida, na coluna adicional, você pode escolher entre os campos disponíveis na lista suspensa. Nesse caso, a primeira coluna é Contagem e a segunda é Regra de Controle de Acesso.

Etapa 4. Depois que a página do fluxo de trabalho for adicionada, clique em **Salvar**.

Para visualizar as contagens de acertos, navegue para **Analysis > Connections > Events** e clique em **Switch Workflows**, como mostrado na imagem:

Packet	Action	Reason	Initiator IP	Initiator Country	Responder IP	Responder Country	Ingress Security Zone
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
	Allow		10.1.1.5		52.39.210.199	USA	
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
	Allow		10.1.1.5		10.106.38.75		
2017-07-19 08:47:13	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		10.76.77.50		
2017-07-19 08:47:08	Allow		10.1.1.5		172.217.7.238	USA	

Etapa 5. Na lista suspensa, escolha o Fluxo de trabalho personalizado que você criou (neste caso, Contagens de acertos), como mostrado na imagem:

No Search Constraints [\(Edit Search\)](#)

Jump to...	Count	Access Control Rule
66		Default-Allow

Displaying row 1 of 1 rows | Page 1 of 1

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.